

Guide de l'utilisateur de Symantec pcAnywhere™



Guide de l'utilisateur de Symantec pcAnywhere™

Le logiciel décrit dans ce guide est fourni dans le cadre d'un contrat de licence et ne peut être utilisé qu'en conformité avec les termes de ce contrat.

Documentation version 12.5

Mentions légales

Copyright © 2008 Symantec Corporation. Tous droits réservés.

Symantec, le logo Symantec, Symantec pcAnywhere, Symantec Packager, ColorScale, SpeedSend et LiveUpdate, Virtually Anywhere et Work Virtually Anywhere sont des marques commerciales ou déposées de Symantec Corporation ou de ses filiales, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Apple et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Java est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, MS-DOS et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. SUSE et son logo sont des marques déposées de SUSE AG. Red Hat et son logo sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. SSH et Secure Shell sont des marques commerciales de SSH Communications Security, Inc. D'autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs et sont reconnues en tant que telles.

Le produit décrit dans ce document est distribué aux termes d'une licence limitant son utilisation, sa copie, sa distribution et sa décompilation/ingénierie inverse. Ce document ne peut, en tout ou partie, être reproduit sous aucune forme et par aucun moyen sans l'autorisation préalable écrite de Symantec Corporation et de ses détenteurs de licence éventuels.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT", ET TOUTE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EST TENUE POUR JURIDIQUEMENT NON VALIDE. SYMANTEC CORPORATION NE POURRA PAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS EN RELATION AVEC LE CONTENU OU L'UTILISATION DE LA PRESENTE DOCUMENTATION. LES INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE DOCUMENTATION SONT SUJETTES A MODIFICATION SANS PREAVIS.

Le logiciel et la documentation sous licence sont considérés "logiciel informatique commercial" et "documentation de logiciel informatique commercial" t sujets aux droits restreints selon les définitions des sections FAR 12.212 et DFARS 227.7202 autant qu'applicables, ainsi que toute régulation issue de celles-ci. Toute utilisation, modification, reproduction de version, performance, affichage ou divulgation du logiciel et de la documentation sous licence, par le gouvernement des Etats-Unis, ne peut s'effectuer que selon les termes de cet accord.

Symantec Corporation
20330 Stevens Creek Blvd.
Cupertino, CA 95014

<http://www.symantec.fr>

Fabriqu  en Irlande.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Support technique

Le support technique de Symantec gère les centres de support au niveau mondial. Le support technique a pour rôle essentiel de répondre à des demandes spécifiques sur les caractéristiques et les fonctions des produits. Il est également responsable de la création des articles de notre base de données en ligne. Le groupe de support technique collabore avec les autres entités de Symantec pour répondre rapidement à vos questions. Il travaille par exemple avec le département Ingénierie et Symantec Security Response pour fournir des services d'alerte et des mises à jour des définitions de virus.

Parmi les offres de maintenance de Symantec, il faut citer :

- Une gamme d'options de support pour vous permettre de sélectionner le niveau de service adapté à votre entreprise.
- Un support par téléphone et sur le Web apportant des réponses rapides et des informations de dernière minute.
- Une assurance Mise à niveau fournissant une protection de la mise à niveau automatique de logiciels.
- Un support global de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Des prestations évoluées telles que la gestion de compte de service.

Pour plus d'informations sur les programmes de maintenance proposés par Symantec, visitez notre site Web à l'adresse suivante :

www.symantec.com/techsupp/

Entrer en contact avec le support technique

Les clients avec un contrat de maintenance en cours peuvent accéder à des informations de support technique à l'URL suivante :

www.symantec.com/techsupp/

Avant d'entrer en contact avec le support technique, assurez-vous d'avoir satisfait la configuration requise indiquée dans votre documentation produit. En outre, vous devriez être à l'ordinateur sur lequel le problème s'est produit, au cas où il serait nécessaire de recréer le problème.

Quand vous entrez en contact avec le support technique, ayez s'il vous plaît les informations suivantes disponibles :

- Niveau de version du produit
- Informations concernant le matériel
- Mémoire disponible, espace disque, informations NIC

- Système d'exploitation
- Version et niveau de correctif
- Topologie réseau
- Routeur, passerelle, et informations d'adresse IP
- Description du problème :
 - Messages d'erreur et fichiers journaux
 - Dépannage effectué avant d'entrer en contact avec Symantec
 - Changements de configuration récents du logiciel et changements de réseau

Licence et enregistrement

Si votre produit Symantec requiert un enregistrement ou une clé de licence, visitez la page Web de notre support technique à l'adresse suivante :

www.symantec.com/techsupp/

Service clientèle

Les informations de Service clientèle sont disponibles à l'URL suivante :

www.symantec.com/techsupp/

Le Service clientèle peut vous aider à résoudre des problèmes des types suivants :

- licence et numéros de série des produits ;
- mise à jour des enregistrements de produit en cas de changement de nom ou d'adresse ;
- informations générales sur les produits (caractéristiques, langues disponibles, distributeurs) ;
- dernières informations sur les mises à jour et mises à niveau des produits ;
- informations sur les assurances de mise à jour et les contrats de maintenance ;
- informations au sujet de l'achat de programmes Symantec ;
- conseil sur les options de support technique de Symantec ;
- questions avant-vente non techniques ;
- questions concernant les CD-ROM ou les manuels.

Ressources des accords de maintenance

Pour toute information sur les accords de maintenance, veuillez contacter l'équipe administrative responsable de votre région :

Asie-Pacifique et Japon	contractsadmin@symantec.com
Europe, Moyen-Orient et Afrique	semea@symantec.com
Amérique du Nord et Amérique latine	supportsolutions@symantec.com

Services supplémentaires destinés aux entreprises

Symantec propose un ensemble complet de services qui vous permettront de rentabiliser au maximum vos produits Symantec, de développer vos compétences et d'avoir une meilleure vue d'ensemble pour gérer plus efficacement les risques auxquels votre entreprise doit faire face.

Les services destinés aux entreprises sont les suivants :

Symantec Early Warning Solutions	Ces solutions permettent que vous soyez prévenu précocement en cas de cyber-attaque et vous appuyer sur une analyse exhaustive des menaces et des contre-mesures pour prévenir les attaques avant qu'elles ne frappent.
Services de supervision de la sécurité	Ces services évitent l'obligation de gérer et superviser les périphériques et les événements de sécurité, garantissant ainsi une réponse rapide aux menaces réelles.
Services de conseil	Symantec Consulting Services garantissent une expertise technique sur site apportée directement par Symantec ou ses partenaires agréés. Symantec Consulting Services propose une série d'options préconçues et personnalisables qui incluent des fonctions d'évaluation, de conception, de mise en oeuvre, de surveillance et de gestion. Chacune porte sur l'établissement et la mise à jour de l'intégrité et de la disponibilité de vos ressources informatiques.
Services de formation	Les services de formations fournissent une gamme complète de programmes de formation technique, de formation à la sécurité, de certification de sécurité et de communication de sensibilisation.

Pour accéder à des informations supplémentaires concernant les services d'entreprise, visitez notre site Web à l'adresse :

www.symantec.com

Sélectionnez le pays et la langue de votre choix dans l'index du site.

Table des matières

Support technique	4
Chapitre 1	
Présentation de Symantec pcAnywhere	19
A propos de Symantec pcAnywhere	19
Ce qu'il y a de neuf dans Symantec pcAnywhere	20
Composants de Symantec pcAnywhere	21
Fonctionnement de Symantec pcAnywhere	22
Différences entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant	22
A propos de la connexion par Internet	23
Problèmes affectant les performances	26
Opérations disponibles avec Symantec pcAnywhere	28
Pour plus d'informations	30
Chapitre 2	
Naviguer dans Symantec pcAnywhere	31
Sélection d'un mode d'affichage dans Symantec pcAnywhere	31
Démarrage d'une connexion en mode Vue de base	32
Affichage ou modification des paramètres de connexion	35
Travailler dans la Vue avancée	36
Organisation des en-têtes des colonnes dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere	37
Personnalisation de la barre de navigation de Symantec pcAnywhere	38
Fermeture de la fenêtre principale du produit lors de la connexion	39
A propos de l'Assistant Connexion	40
Ce que vous devez savoir avant de vous connecter	41
Comment se connecter à distance à un autre ordinateur	41
A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes	43
A propos du Gestionnaire de sessions	45
Modification de la manière dont les sessions actives apparaissent dans le Gestionnaire de session	46
Affichage ou masquage des options dans la barre de navigation du Gestionnaire de session	47

Redimensionnement de la barre de navigation du Gestionnaire de session	48
Affichage ou masquage de la barre de navigation du Gestionnaire de session	49
Utilisation de l'onglet Miniature	49
Gestion des préférences de pcAnywhere	49
A propos de la personnalisation des connexions réseau	51
Personnalisation des connexions modem	51
Personnalisation des connexions RNIS européennes	52
Personnalisation des connexions directes	53

Chapitre 3 Installation de Symantec pcAnywhere 55

Préparation de l'installation	55
Configuration requise pour Symantec pcAnywhere	56
Droits d'utilisateur requis	60
Options d'installation	61
Si une version antérieure est installée	65
Installation de Symantec pcAnywhere	65
Installation de la version complète du produit	66
Installation d'une version personnalisée	67
Lancement manuel du programme d'installation	68
Tâches post-installation	69
Lancement de Symantec pcAnywhere	69
Modification des paramètres d'installation	69
Mise à jour de Symantec pcAnywhere	71
Désinstallation de Symantec pcAnywhere	71

Chapitre 4 Autorisation d'autres utilisateurs à contrôler votre ordinateur 73

Gestion des connexions hôte	73
Ajout d'un élément de connexion hôte aux Favoris	74
Repérage d'un élément de connexion hôte récent	74
Méthodes de configuration d'un ordinateur hôte	74
Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion hôte	75
Configuration d'un hôte à l'aide des propriétés avancées	77
Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions hôte	79
Configuration d'une connexion réseau hôte	80
Sélection d'une carte réseau	81
Modification des numéros de ports par défaut sur l'hôte	82
Configuration d'une connexion modem hôte	83

Configuration d'une connexion RNIS sur un hôte	84
Configuration d'une connexion directe sur un hôte	85
Définition des options de démarrage de l'hôte	86
Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur invité dans	
Windows	88
Définition des options de fin de session	88
Configurer un ordinateur hôte pour souscrire à un service	
d'annuaire	91
Définir les options Moniteurs multiples	91
Spécification d'un nom d'hôte	92
Partage de lecteurs de disques d'hôte	92
Méthodes de démarrage d'une session hôte	93
Attente d'une connexion à partir d'un ordinateur distant	94
Appel d'un ordinateur distant	94
Accepter une invitation hôte	95
Opérations disponibles pendant une session hôte	95
Utilisation du menu en session de l'hôte	96
Autorisation de plusieurs utilisateurs distants à tenir une	
conférence	97
Dialogue en session avec l'utilisateur distant	99
Utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur hôte	99
Arrêt d'une session hôte	100

Chapitre 5

Contrôle à distance d'un autre ordinateur	103
Gestion des connexions distantes	103
Ajout d'un élément de connexion distante aux Favoris	103
Repérage d'un élément de connexion distante récent	104
Méthodes de configuration d'un ordinateur distant	104
Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une	
connexion distante	105
Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés	
avancées	106
Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions	
distantes	108
Configuration d'une connexion réseau distante	109
Personnalisation de la plage des ports de données pour les	
connexions distantes	111
Modification des numéros de port par défaut sur l'ordinateur	
distant	112
Configuration d'une connexion modem distante	113
Configuration d'une connexion directe sur un ordinateur	
distant	117

Configuration d'un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire	118
Connexion au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere	119
Modification des vitesses de connexion	121
Ajustement des paramètres de performances vidéo	122
Connexion automatique sur l'ordinateur hôte	123
Reconnexion automatique si l'hôte est occupé	124
Méthodes de démarrage d'une session de téléintervention	125
En lançant un élément de connexion distante	125
En attendant une connexion hôte	126
Se connecter à un ordinateur hôte utilisant l'authentification Smart Card	127
Connexion à un autre ordinateur en utilisant la fonction Connexion rapide	128
Utilisation de la connexion rapide pcA	136
Opérations disponibles pendant une session de téléintervention	137
Effectuer une capture d'écran	139
Modification des paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention	140
Modification des couleurs d'arrière-plan	143
Configuration de l'impression à distance	144
Transfert du contenu du presse-papiers Windows	145
Dialogue en session avec l'utilisateur hôte	147
Connexion à plusieurs hôtes	147
Utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur distant	148
Désactivation de l'ordinateur hôte	149
Afficher les lecteurs partagés de l'hôte	149
Arrêt d'une session de téléintervention	150
Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution	150
Configuration des propriétés initiales de l'hôte pour la fonction Déploiement et connexion rapides	154
A propos de la reconnexion à un hôte à l'aide de la fonction Déploiement et connexion rapides	163
Modification des propriétés de l'hôte pour la fonction Déploiement et connexion rapides	164
Fonctionnement de pcAnywhere dans un environnement de récupération Windows	165

Chapitre 6	Prise en charge à distance des serveurs et des ordinateurs	167
	A propos des outils de télégestion de Symantec pcAnywhere	167
	Droits requis pour la télégestion	168
	Méthodes de démarrage d'une session de télégestion	168
	Opérations disponibles pendant une session de télégestion	169
	Gestion de tâches à distance	171
	Exécution de commandes DOS	173
	Affichage des services	174
	Affichage et modification des fichiers système	176
	Affichage et modification du registre système	177
	Affichage du journal des événements	178
	Affichage et désinstallation des programmes	179
	Redémarrage ou arrêt d'un ordinateur hôte pendant une session de télégestion	180
	Verrouillage d'un ordinateur ou fermeture de la session d'un utilisateur pendant une session de télégestion	181
	Envoi de commandes d'état système à un ou plusieurs ordinateurs	182
	Arrêt d'une session de télégestion	185
Chapitre 7	Transfert de fichiers et de dossiers	187
	A propos du transfert de fichiers pcAnywhere	187
	Accès à un emplacement de fichier visité récemment	188
	Indexation de tous les fichiers d'un dossier	189
	Indexation de tous les dossiers d'un répertoire	189
	Indexation de fichiers en utilisant des caractères génériques	189
	Indexation de fichiers par date de dernière modification	190
	Gestion des fichiers et des dossiers	190
	Comparaison de dossiers	192
	A propos des préférences de transfert de fichiers	192
	Sélection d'un emplacement de démarrage	192
	Sélection d'une option de remplacement	193
	Amélioration des performances du transfert de fichiers	194
	Méthodes de démarrage d'une session de transfert de fichiers	195
	Transfert de fichiers entre ordinateurs	195
	Annulation d'une opération de transfert de fichiers	196
	Suspendre une opération de transfert de fichiers	196
	Affichage de la file d'attente de commandes pendant une opération de transfert de fichiers	197
	Modification des paramètres de transfert de fichiers au cours d'une session	197

A propos de la synchronisation et du clonage	198
Synchronisation de dossiers	198
Synchronisation de dossiers par type de fichier	199
Clonage d'un dossier	199

Chapitre 8

Automatisation des tâches de transfert de fichiers et de gestion	201
A propos de la file d'attente de commandes	201
Utilisation de fichiers de file d'attente de commandes pour	
automatiser des tâches	202
Utilisation de variables d'environnement	203
Utilisation des fichiers de file d'attente de commandes	204
Réorganisation des éléments du fichier de file d'attente	209
Ajout d'éléments de connexion distante à un fichier de file d'attente de commandes	210
Sélection des options de gestion de fichiers pour les files d'attente de commandes	211
Sélection des options de fin de session pour les files d'attente de commandes	212
Création d'un fichier de file d'attente de commandes pendant une session	218
Suspension de la file d'attente de commandes	218
Suppression d'une commande de la liste de commandes	218
Réorganisation des commandes dans la liste de commandes	219
Enregistrement d'un fichier de file d'attente de commandes	219
Génération à la demande d'un rapport de file d'attente de commandes	220
Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes	220
Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes pendant une session	221
Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes sans démarrer une session	221
Planification de l'exécution automatique d'un fichier de file d'attente de commandes	223

Chapitre 9

Sécurisation de l'ordinateur et des sessions	225
Protection d'un ordinateur hôte contre les accès non autorisés	225
A propos de l'authentification dans pcAnywhere	227
Configuration de la sécurité d'ouverture de session	232
Sécurisation de l'ordinateur hôte lors de la connexion	233
Masquer le nom de l'hôte dans les résultats de recherche réseau	234

Rappel des utilisateurs distants	235
A propos des droits d'accès	236
Configuration des droits d'appelant	237
Définition de durées maximales pour les appelants	238
Blocage des connexions selon le jour ou l'heure	239
A propos de la sécurité de session	239
Restriction du contrôle du clavier et de la souris	240
Définition de délais d'inactivité pour les sessions	241
Utilisation du chiffrement pour protéger les données	242
A propos du module de chiffrement Symantec	242
A propos du chiffrement symétrique	243
A propos du chiffrement par clé publique	244
Compréhension des compromis de performances	244
Fonctionnement de pcAnywhere avec le chiffrement	244
Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement pcAnywhere	245
Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement symétrique	246
Refuser les connexions aux ordinateurs utilisant un niveau de chiffrement inférieur	247
Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique	248
Protection des paramètres de configuration	253
Méthodes d'évaluation de la sécurité de l'hôte	255
Exécution de l'outil d'évaluation d'hôtes	255
Spécification de l'emplacement des éléments de connexion hôte	257
Examen des résultats de l'analyse	257
Obtention d'informations supplémentaires sur les résultats de l'analyse	258
Informations supplémentaires sur les fonctions de sécurité	258
Enregistrement des résultats d'une analyse	258

Chapitre 10	Contrôle et enregistrement des sessions	261
	Contrôle des événements dans Symantec pcAnywhere	261
	Envoi d'événements de connexion à une trappe SNMP	262
	Génération d'un fichier journal pcAnywhere	263
	Consignation des événements dans l'Observateur d'événements Windows	265
	A propos de la consignation des informations sur un serveur central	265
	Gestion des fichiers journaux	268

Création d'un rapport d'activités	268
Archivage ou suppression des données de fichier journal	269
A propos de l'enregistrement et de la lecture de sessions	270
Enregistrement d'une session distante	270
Enregistrement automatique de sessions hôte	271
Enregistrement automatique d'une session hôte	272
Lecture d'une session enregistrée	272
Sauvegarde des informations d'une session enregistrée	274

Chapitre 11 Connexions sur plusieurs plates-formes 275

A propos de Symantec pcAnywhere CrossPlatform	275
Installation de Symantec pcAnywhere CrossPlatform	275
Installation de pcAnywhere CrossPlatform sous Windows	276
Installation de pcAnywhere CrossPlatform sous Linux	277
Installation de pcAnywhere CrossPlatform sous MAC OS X	278
Démarrage de pcAnywhere CrossPlatform	279
Connexion à un ordinateur hôte par l'intermédiaire de pcAnywhere CrossPlatform	280
Sécurisation des connexions au travers de pcAnywhere CrossPlatform	281
Chiffrement de vos sessions au travers de pcAnywhere CrossPlatform	281
Connexion à un hôte sérialisé au travers de pcAnywhere CrossPlatform	282
Navigation dans une session pcAnywhere CrossPlatform	283
Transfert de fichiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform	286
Transfert du contenu du presse-papiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform	286
Amélioration des performances vidéo pendant une session pcAnywhere CrossPlatform	287
Utilisation de la fonction ezScroll pour naviguer pendant une session pcAnywhere CrossPlatform	288
Enregistrement et ouverture des fichiers de connexion pcAnywhere CrossPlatform	289
Fin d'une session de pcAnywhere CrossPlatform	289

Chapitre 12 Connexion à partir d'un navigateur Web 291

A propos de Symantec pcAnywhere Web Remote	291
A propos de l'installation de Web Remote	292
Démarrage de Web Remote à partir du CD d'installation	293

Démarrage de Web Remote sur un disque dur, un serveur ou un support amovible	293
Méthodes de sécurisation d'une session Web Remote	295
Sécurisation du processus de connexion par Web Remote	295
A propos du chiffrement Web Remote	296
Configuration du chiffrement des sessions	298
Utilisation d'un numéro de série pour sécuriser une connexion avec Web Remote	298
Modification des paramètres de ports dans Web Remote	299
Méthodes de connexion à un hôte via Web Remote	299
Connexion à un hôte de la liste	300
Connexion à un hôte par saisie manuelle des informations de connexion	300
Opérations disponibles pendant une session Web Remote	301
Transfert du contenu du presse-papiers avec Web Remote	303
Amélioration des performances vidéo pendant une session Web Remote	304
Utilisation de la fonction ezScroll pendant une session Web Remote	304
Arrêt d'une session Web Remote	305

Chapitre 13

Connexion à partir d'un périphérique mobile	307
A propos de Symantec pcAnywhere Mobile	307
Fonctions de Symantec pcAnywhere Mobile	308
Obtention d'aide sur votre périphérique	308
Installation de Symantec pcAnywhere Mobile	309
Configuration requise pour Symantec pcAnywhere Mobile	309
Si une version antérieure de Symantec pcAnywhere Mobile est installée	310
Installation de Symantec pcAnywhere Mobile	310
Désinstallation de Symantec pcAnywhere Mobile	314
Démarrage de Symantec pcAnywhere Mobile	315
Méthodes de connexion à un autre ordinateur à partir d'un périphérique mobile	316
Configuration d'un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile	317
Inclusion des informations d'identification dans vos connexions mobiles	319
Connexion par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès	320
Chiffrement de vos sessions mobiles	321

Utilisation d'un numéro de série pour sécuriser les connexions mobiles	324
Spécification des ports de l'hôte pour les connexions mobiles	324
Ajout d'adresses de sous-réseau à une recherche d'hôtes sur votre périphérique mobile	325
Démarrage d'une session mobile à partir d'un élément de connexion personnalisé	326
Démarrage d'une connexion mobile depuis la Connexion rapide	326
Naviguer dans l'écran de session de Symantec pcAnywhere Mobile	329
Modification des options de navigation pendant une session de pcAnywhere Mobile	331
Amélioration des performances pendant une session pcAnywhere Mobile	332
Effectuer des tâches de téléintervention depuis un périphérique mobile	333
Démarrage d'une session de télégestion dans Symantec pcAnywhere Mobile	334
Opérations disponibles pendant une session de télégestion	334
Affichage ou modification de l'état d'un programme depuis un périphérique mobile	335
Arrêt et démarrage de processus depuis un périphérique mobile	336
Verrouillage de votre ordinateur ou fermeture de la session d'un utilisateur depuis un périphérique mobile	338
Redémarrage ou arrêt d'un ordinateur hôte depuis un périphérique mobile	339
Exécution de commandes DOS à partir d'un périphérique mobile	341
Arrêt d'une session mobile	342
Gestion des éléments de connexion sur un périphérique mobile	342
Changement de nom d'un élément de connexion sur un périphérique mobile	343
Copie d'un élément de connexion sur un périphérique mobile	343
Organisation des éléments de connexion sur un périphérique mobile	344
Suppression d'un élément de connexion sur un périphérique mobile	344
A propos de la fermeture de Symantec pcAnywhere Mobile	344

Chapitre 14	Gestion de Symantec pcAnywhere Gateway	347
	A propos de Symantec pcAnywhere Gateway	347
	Installation de Symantec pcAnywhere Gateway	348
	A propos du gestionnaire de passerelle	350
	Démarrage de pcAnywhere Gateway	350
	Modification des paramètres de lancement pour la passerelle pcAnywhere	351
	Modification du nom utilisé par la passerelle	352
	Masquage de la passerelle des résultats de la recherche	352
	Sécurisation de la passerelle	353
	Contrôle des événements dans la passerelle pcAnywhere	353
	Modification des paramètres de port pour la passerelle pcAnywhere	355
	Configuration de pcAnywhere Gateway pour qu'il autorise les connexions modem entrantes	356
	Choisir comment pcAnywhere Gateway détecte les hôtes	356
	Ajout ou suppression d'un sous-réseau pour des recherches d'hôtes dans la passerelle pcAnywhere	357
	Rattachement d'une passerelle à un serveur d'accès	358
	Arrêt d'une session pcAnywhere Gateway	359
	Arrêt du service pcAnywhere Gateway	359
Index		361

Présentation de Symantec pcAnywhere

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Symantec pcAnywhere](#)
- [Ce qu'il y a de neuf dans Symantec pcAnywhere](#)
- [Composants de Symantec pcAnywhere](#)
- [Fonctionnement de Symantec pcAnywhere](#)
- [Opérations disponibles avec Symantec pcAnywhere](#)
- [Pour plus d'informations](#)

A propos de Symantec pcAnywhere

Symantec pcAnywhere permet d'accéder à distance et de manière sécurisée à des ordinateurs et à des serveurs. Il permet de résoudre rapidement les problèmes de support et de maintenance des serveurs ou d'exploiter les outils de l'entreprise lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez utiliser votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou périphérique mobile pour travailler sur des plates-formes multiples, y compris le système d'exploitation de Windows®, Linux® et Mac®. Vous pouvez déployer un hôte avec des fonctions limitées sur les ordinateurs n'exécutant aucun hôte.

Les fonctions de connectivité comme Symantec pcAnywhere Gateway facilitent les connexions par l'intermédiaire d'un pare-feu, d'un routeur et d'autres types de périphériques NAT. Ses robustes fonctions de sécurité aident à protéger vos ordinateurs et vos serveurs contre les accès non autorisés.

Vous pouvez utiliser Symantec pcAnywhere de différentes façons :

Gérer des ordinateurs à distance	Symantec pcAnywhere permet aux services d'assistance informatique et aux administrateurs de diagnostiquer et de résoudre rapidement les problèmes. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes : établissement d'un diagnostic, vérification et modification de paramètres, déploiement et installation de logiciels.
Assurer le support et la maintenance pour les serveurs	Symantec pcAnywhere permet aux administrateurs de se connecter à des serveurs dans toute l'entreprise, pour la maintenance standard, pour déployer et installer des correctifs et des mises à niveau, évaluer les performances et résoudre les problèmes réseau.
Transférer des fichiers entre ordinateurs	Symantec pcAnywhere vous permet de vous connecter à votre ordinateur personnel ou à celui de votre bureau pour récupérer rapidement les fichiers nécessaires. Par exemple, en fin de journée, vous pouvez effectuer des transferts de fichier automatiques d'un ordinateur à un autre ou échanger des fichiers multimédia et d'autres fichiers dont la taille est trop importante pour un envoi par courrier électronique.
Travailler à partir d'un emplacement distant	Avec Symantec pcAnywhere, vous pouvez vous connecter à distance à un autre ordinateur et travailler comme si vous étiez installé devant. Vous pouvez afficher et modifier des fichiers, exécuter des logiciels, imprimer des fichiers sur une imprimante qui se trouve là où vous êtes ou à côté de l'hôte ou effectuer une présentation ou une démonstration.

Ce qu'il y a de neuf dans Symantec pcAnywhere

Symantec pcAnywhere offre les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

2008 Server	Permet de se connecter à distance depuis et vers une plateforme 2008 Server sur toutes les plateformes qui sont prises en charge par pcAnywhere.
Moniteurs multiples	Vous pouvez sélectionner l'écran qui est par défaut affiché sur l'ordinateur distant quand la session démarre.
Connexion rapide pcA	La Connexion rapide pcA permet de vous connecter à un autre ordinateur avec une configuration minimale. Vous pouvez utiliser cette option lorsque vous devez vous connecter à l'ordinateur hôte.

Composants de Symantec pcAnywhere

Se reporter à [Tableau 1-1](#) à la page ?. répertorie les composants principaux de Symantec pcAnywhere. Ces composants sont disponibles sur le CD sous la forme d'installations séparées.

Tableau 1-1 Composants principaux de Symantec pcAnywhere

Nom	Description
Symantec pcAnywhere - produit complet	Permet d'accéder à distance à des ordinateurs et serveurs pour effectuer des tâches de téléintervention, de télégestion et de transfert de fichiers. S'exécute sur les systèmes d'exploitation Windows uniquement. Vous pouvez choisir plusieurs options d'installation, allant d'une version complète à des installations allégées contenant uniquement les fonctions dont vous avez besoin. Se reporter à "Options d'installation" à la page 61.
Symantec pcAnywhere CrossPlatform	Permet d'accéder à distance à des ordinateurs qui exécutent les systèmes d'exploitation Windows, Linux ou Mac OS X. Se reporter à "A propos de Symantec pcAnywhere CrossPlatform" à la page 275.
Symantec pcAnywhere Gateway	Permet de rechercher des ordinateurs hôte se trouvant derrière un pare-feu, un routeur ou tout autre périphérique NAT et de s'y connecter. Se reporter à "A propos de Symantec pcAnywhere Gateway" à la page 347.
Symantec pcAnywhere Mobile	Permet d'accéder à distance à des ordinateurs et à des serveurs à partir d'un périphérique mobile. Se reporter à "A propos de Symantec pcAnywhere Mobile" à la page 307.
Symantec pcAnywhere Web Remote	Permet de se connecter à un autre ordinateur en utilisant un navigateur Web compatible Java. Se reporter à "A propos de Symantec pcAnywhere Web Remote" à la page ?.

Nom	Description
Administrateur d'hôtes	Permet de gérer à distance les hôtes pcAnywhere de votre réseau. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> .
Symantec Packager	Permet de créer des installations personnalisées de Symantec pcA que vous pourrez déployer sur des systèmes cible. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> .

Fonctionnement de Symantec pcAnywhere

Symantec pcAnywhere utilise la technologie de téléintervention pour vous permettre de vous connecter à distance à un autre ordinateur ou serveur et travailler comme si vous étiez installé devant. Symantec pcAnywhere prend en charge les connexions par réseau local (LAN), réseau étendu (WAN) ou Internet. Il prend également en charge les connexions modem à modem et les connexions directes (d'ordinateur à ordinateur) via un port série ou parallèle et le type de câble approprié.

Dans la plupart des cas, c'est l'utilisateur distant qui lance la connexion. Vous devez fournir les informations requises pour se connecter à l'ordinateur hôte. Vous pouvez également sélectionner des options permettant d'améliorer la sécurité et d'optimiser les performances. Pour établir une connexion, l'ordinateur hôte doit être configuré pour attendre les connexions entrantes pcAnywhere. L'utilisateur hôte peut sélectionner le type de périphérique à utiliser pour les connexions (par exemple TCP/IP). L'utilisateur hôte peut sélectionner des options de sécurité permettant de contrôler l'accès à l'ordinateur hôte.

Les administrateurs peuvent utiliser la fonction Déploiement et connexion rapides pour configurer et déployer un hôte avec des fonctions limitées sur les ordinateurs n'exécutant aucun hôte. Vous devez disposer de droits d'accès de niveau administrateur sur l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.

Se reporter à "[Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution](#)" à la page 150.

Différences entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant

Lorsque deux ordinateurs sont connectés via pcAnywhere, ils fonctionnent selon une relation client/serveur. L'ordinateur hôte, en tant que serveur, attend les

connexions issues d'un ordinateur distant et fournit les services demandés par ce dernier.

Lorsque vous configurez un ordinateur hôte, vous déterminez qui pourra se connecter à l'ordinateur hôte et le niveau d'accès qui sera accordé à l'utilisateur distant. Vous pouvez, par exemple, interdire à un utilisateur distant de redémarrer l'ordinateur hôte.

Se reporter à "[Méthodes de configuration d'un ordinateur hôte](#)" à la page 74.

L'ordinateur distant, en tant que client, se connecte à l'ordinateur hôte et indique les actions à effectuer. Bien que le travail réel soit effectué sur l'hôte, tout ce qui est affiché sur son écran apparaît également sur l'écran de l'ordinateur distant.

Se reporter à "[Méthodes de configuration d'un ordinateur distant](#)" à la page 104.

A propos de la connexion par Internet

Symantec pcAnywhere vous permet de vous connecter à un ordinateur hôte par l'intermédiaire d'Internet, sous réserve que les deux ordinateurs aient accès à Internet. Si l'ordinateur hôte a une adresse IP publique, la connexion via Internet implique la procédure suivante :

- L'utilisateur hôte se connecte à Internet, en suivant les instructions fournies par son fournisseur d'accès Internet.
- Dans pcAnywhere, l'utilisateur hôte démarre une session hôte configurée pour TCP/IP.

Se reporter à "[Méthodes de démarrage d'une session hôte](#)" à la page 93.

- L'utilisateur distant se connecte à Internet, en suivant les instructions fournies par son fournisseur d'accès Internet.
- Dans pcAnywhere, l'utilisateur distant configure une connexion TCP/IP, en spécifiant l'adresse IP de l'ordinateur hôte et les informations de connexion.
Se reporter à "[Configuration d'une connexion réseau distante](#)" à la page 109.
- L'utilisateur distant lance l'élément de connexion distante pcAnywhere.
Se reporter à "[Méthodes de démarrage d'une session de téléintervention](#)" à la page 125.

A propos des connexions par modem câble

Contrairement aux modems classiques qui convertissent les signaux analogiques et numériques pour échanger des données sur une ligne téléphonique, les modems câble utilisent les protocoles Internet (IP) pour transmettre des données sur une ligne de télévision par câble. Les modems câble utilisant le protocole TCP/IP pour

transmettre des données, les connexions par câble modem doivent être configurées en tant que connexions réseau TCP/IP.

L'élément de connexion Réseau, câble, DSL par défaut de pcAnywhere est configuré pour TCP/IP.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau hôte"](#) à la page 80.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau distante"](#) à la page 109.

A propos des connexions DSL et ADSL

Les lignes d'abonnés numériques, telles que ADSL ou DSL, sont des connexions Internet à haut débit, proposées par des fournisseurs de services Internet (FAI). Votre ordinateur fonctionne comme s'il était connecté à un réseau et se voit attribuer une adresse IP. Les connexions DSL et ADSL doivent être configurées en tant que connexions réseau TCP/IP.

L'élément de connexion Réseau, câble, DSL par défaut de pcAnywhere est configuré pour TCP/IP.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau hôte"](#) à la page 80.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau distante"](#) à la page 109.


A propos des connexions Internet à haut débit

La connexion par le biais d'Internet à un réseau situé à votre domicile utilisant un accès haut débit, tel qu'une connexion par modem câble ou par DSL, peut présenter certaines difficultés. De nombreuses solutions d'accès Internet haut débit pour particuliers utilisent un routeur câble ou DSL, qui permet à de multiples ordinateurs de partager une même connexion Internet. Le routeur utilise la technologie NAT (Network Address Translation - traduction d'adresses réseau) pour permettre ce partage d'adresse.

Lorsque la connexion est partagée, cette adresse IP est affectée au routeur. À son tour, le routeur génère de nouvelles adresses IP et les affecte aux différents ordinateurs, qui partagent alors la connexion.

Lorsque vous vous inscrivez à un service d'accès haut débit, votre fournisseur d'accès Internet (FAI) vous affecte une adresse IP unique. Ces adresses IP affectées par le routeur sont privées et sont invisibles à partir d'Internet. La seule adresse IP visible depuis Internet est l'adresse IP qui est affectée au routeur.

[Figure 1-1](#) illustre le fonctionnement des connexions Internet haut débit.

Figure 1-1 Fonctionnement des connexions haut débit

Pour prendre en charge les connexions entrantes issues d'un ordinateur distant pcAnywhere, vous devez configurer le routeur pour qu'il redirige les données entrantes des ports utilisés par pcAnywhere vers l'adresse IP de l'ordinateur hôte.

Pour les connexions pcAnywhere, vous devez associer les numéros de ports suivants de pcAnywhere à l'adresse IP privée de l'ordinateur hôte, affectée par le routeur.

- 5631 (données)
- 5632 (statut)

Si vous vous connectez à un ordinateur hôte qui utilise des numéros de port personnalisés, vous devez configurer ces numéros de ports personnalisés dans l'élément de connexion distante. Cette configuration de rattachement de ports s'effectue dans les propriétés d'administration du routeur, généralement accessibles via un navigateur Web. L'emplacement des paramètres de mappage de ports varie d'un routeur à l'autre.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre routeur.

Symantec pcAnywhere Gateway permet d'utiliser un point de connexion unique pour rechercher plus facilement des ordinateurs hôte se trouvant derrière un périphérique NAT et s'y connecter.

Se reporter à ["A propos de Symantec pcAnywhere Gateway"](#) à la page 347.

A propos de la connexion à partir de l'extérieur d'un pare-feu

Pour des raisons de sécurité, un administrateur peut installer un pare-feu pour restreindre les accès à des adresses IP spécifiques. Un pare-feu empêche les ordinateurs situés à l'extérieur d'accéder aux adresses IP à l'intérieur de cette zone. Certains environnements d'entreprise peuvent également exploiter des stratégies de sécurité empêchant les utilisateurs d'installer une ligne modem téléphonique derrière le pare-feu.

Si l'ordinateur hôte est connecté à un réseau situé derrière un pare-feu, l'utilisateur distant doit pouvoir se connecter au réseau, via un service d'accès distant (RAS) ou un réseau privé virtuel (VPN). Ces informations doivent être fournies par un administrateur.

Lorsque l'utilisateur distant se connecte au réseau de l'entreprise en utilisant un de ces services de confiance, l'ordinateur distant devient un noeud du réseau et peut utiliser pcAnywhere pour se connecter à l'ordinateur cible en utilisant TCP/IP.

La connexion à un ordinateur hôte en réseau à partir de l'extérieur d'un pare-feu implique la procédure suivante:

- Connexion au réseau du site de l'hôte en utilisant les procédures fournies par l'administrateur du site.
- Dans pcAnywhere, configuration d'une connexion réseau TCP/IP en spécifiant l'adresse IP de l'ordinateur hôte auquel vous connecter
Se reporter à "[Configuration d'une connexion réseau distante](#)" à la page 109.
- Démarrage de la session de téléintervention
Se reporter à "[Méthodes de démarrage d'une session de téléintervention](#)" à la page 125.

Symantec pcAnywhere Gateway permet d'utiliser un point de connexion unique pour rechercher plus facilement des ordinateurs hôte se trouvant derrière un périphérique NAT et s'y connecter.

Se reporter à "[A propos de Symantec pcAnywhere Gateway](#)" à la page 347.

Problèmes affectant les performances

Malgré tous les progrès des technologies de téléintervention, la prise de contrôle d'un autre ordinateur par l'intermédiaire d'un périphérique de communications peut poser des problèmes de performances. Pendant une session de téléintervention, vous contrôlez l'ordinateur hôte comme si vous étiez installé devant. Tout doit être transmis dans les deux sens, du papier peint du bureau de l'ordinateur hôte jusqu'au déplacement de votre curseur.

Les deux facteurs les plus importants pour les performances sont la vitesse de la connexion et la charge liée aux données graphiques. Plus la quantité de données à transférer entre les ordinateurs est importante (surtout les données graphiques), plus les performances sont dégradées.

Certains paramètres de sécurité, tels que le chiffrement de données, peuvent également affecter les performances. Lorsque vous configurez une connexion, vous devez trouver un équilibre entre les performances et la protection des données.

Se reporter à "[Compréhension des compromis de performances](#)" à la page 244.

Méthodes d'amélioration des performances

Bien que Symantec pcA soit conçu pour optimiser les performances, vous pouvez contrôler plusieurs facteurs afin de les améliorer.

[Tableau 1-2](#) détaille les méthodes d'amélioration des performances.

Tableau 1-2 Méthodes d'amélioration des performances

Objectif	Solution
Améliorer la vitesse de connexion	Vérifiez que vous utilisez le type de connexion le plus rapide possible. Si vous utilisez un modem, veillez à utiliser la connexion la plus rapide acceptée par votre modem et votre ligne téléphonique. Symantec pcAnywhere peut détecter la vitesse de connexion (bande passante) et ajuster automatiquement les paramètres vidéo afin d'optimiser les performances.
Minimiser la charge liée aux données graphiques	Dans le système d'exploitation Windows, tout ce que vous voyez sur l'écran de l'ordinateur (des barres d'état jusqu'aux menus) constitue une interface utilisateur graphique. Ces informations sont transmises à l'ordinateur distant via le périphérique de connexion. Plus il y a de graphiques affichés sur l'ordinateur hôte, plus le volume d'informations à envoyer à l'ordinateur distant est important, ce qui dégrade les performances. Vous pouvez minimiser la charge graphique de différentes façons : ■ Pour les connexions à faible bande passante (par exemple, avec un modem), sélectionnez l'option de faible bande passante lorsque vous configurez les propriétés de l'élément de connexion distante dans Symantec pcAnywhere. ■ Désactivez les barres d'état dans les applications et dans la barre des tâches système de Windows, y compris les voyants de modem. ■ Réduisez les boîtes de dialogue inutilisées et réduisez la taille des fenêtres. ■ Réduisez la résolution du bureau et le nombre de couleurs affichées. ■ Masquez la barre des tâches de Windows sur l'hôte. ■ Désactivez le papier peint, l'arrière-plan et les économiseurs d'écran sur l'hôte. ■ Désactivez la fonction Active Desktop de Windows sur l'hôte. ■ Désactivez le déplacement de fenêtre visible sur l'hôte pour éviter de transmettre chaque pixel de déplacement lorsque vous faites glisser une fenêtre sur l'écran de l'ordinateur.

Objectif	Solution
Travailler plus efficacement	Lorsque vous effectuez des tâches au cours d'une session de téléintervention, vous pouvez améliorer les performances de plusieurs manières : ■ Si vous exécutez pcAnywhere sur Vista, pour améliorer la performance, utilisez les ordinateurs qui ont des cartes graphiques de qualité reconnue. ■ Évitez d'utiliser des animations. ■ Utilisez les touches Page précédente et Page suivante pour parcourir les documents. ■ Désactivez la roulette de la souris. ■ Évitez d'effectuer des tâches de téléintervention pendant le transfert de fichiers. ■ Utilisez les barres d'outils au lieu des menus pour effectuer des tâches.

Modification des paramètres de performances

Symantec pcAnywhere stocke les données dans un fichier de cache pour éviter de renvoyer les mêmes données sur la connexion, améliorant ainsi les performances. Symantec pcAnywhere n'utilise jamais plus de 16 Mo d'espace disque pour un fichier de cache.

Pour modifier les paramètres de performances

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Opération distant, cochez **Utiliser le fichier de cache pcAnywhere**.

Opérations disponibles avec Symantec pcAnywhere

Symantec pcAnywhere permet de se connecter à un autre ordinateur pour diagnostiquer et résoudre les problèmes, assurer la maintenance des serveurs, transférer des fichiers et travailler depuis un emplacement distant.

Vous pouvez utiliser pcAnywhere pour effectuer les opérations suivantes :

Permettre à d'autres utilisateurs de se connecter à distance à votre ordinateur	Le fait de configurer votre ordinateur en tant qu'hôte permet d'effectuer les opérations suivantes : ■ Vous connecter à cet ordinateur lorsque vous travaillez à partir d'un emplacement distant. ■ Permettre à quelqu'un situé à un autre emplacement de vous aider à dépanner votre ordinateur. ■ Héberger des présentations et des démonstrations sur une connexion de type conférence.
---	---

Se reporter à "[Gestion des connexions hôte](#)" à la page 73.

Prendre le contrôle d'un autre ordinateur	Les fonctions de téléintervention permettent d'effectuer les opérations suivantes : ■ Aider un autre utilisateur à dépanner son ordinateur. ■ Accéder à des logiciels, au courrier électronique et à d'autres ressources sur un autre ordinateur. ■ Imprimer des fichiers stockés sur un autre ordinateur sur une imprimante située là où vous vous trouvez. Se reporter à "Gestion des connexions distantes" à la page 103.
Administration à distance des serveurs et des ordinateurs	Les outils de télégestion permettent d'effectuer les opérations suivantes : ■ Vous connecter à un serveur distant pour dépanner les problèmes et effectuer les opérations de maintenance standard. ■ Diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes d'un ordinateur. ■ Surveiller les performances d'un ordinateur. ■ Installer et supprimer des logiciels à distance. ■ Déployer des logiciels, des correctifs et des mises à niveau. Se reporter à "A propos des outils de télégestion de Symantec pcAnywhere" à la page 167.
Transfert de fichiers	Les fonctions de transfert de fichier et de files d'attente de commandes permettent d'effectuer les opérations suivantes : ■ Accéder rapidement aux fichiers dont vous avez besoin d'urgence. ■ Effectuer des transferts de fichiers automatiques en fin de journée, à des fins d'audit et d'archivage. ■ Distribuer automatiquement des fichiers et des mises à jour sur plusieurs ordinateurs. ■ Echanger des fichiers multimédias et des fichiers de données trop volumineux pour un envoi par courrier électronique. Se reporter à "A propos du transfert de fichiers pcAnywhere" à la page 187. Se reporter à "A propos de la file d'attente de commandes" à la page 201.

Pour plus d'informations

Consultez le site Web de Symantec à l'URL suivante. Vous y trouverez des informations de support technique, des articles de base de connaissances, des didacticiels en ligne et les informations les plus récentes sur les produits.

www.symantec.com/techsupp/

En plus de l'aide en ligne, les ressources de documentation suivantes sont fournies sur le CD de Symantec pcAnywhere :

- *Guide de l'utilisateur de Symantec pcAnywhere*
- *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*
- *Guide d'automatisation OLE de Symantec pcAnywhere*
- *Guide de mise en œuvre de Symantec Packager™*
- *Symantec WebRemote Aide*
- *Symantec CrossPlatform Aide*
- *Guide de prise en main de Symantec pcAnywhere*

Remarque : Pour la consultation des guides en ligne, Acrobat Reader 5.0 (ou version ultérieure) est nécessaire.

Naviguer dans Symantec pcAnywhere

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Sélection d'un mode d'affichage dans Symantec pcAnywhere](#)
- [Démarrage d'une connexion en mode Vue de base](#)
- [Affichage ou modification des paramètres de connexion](#)
- [Travailler dans la Vue avancée](#)
- [A propos du Gestionnaire de sessions](#)
- [Utilisation de l'onglet Miniature](#)
- [Gestion des préférences de pcAnywhere](#)

Sélection d'un mode d'affichage dans Symantec pcAnywhere

Symantec pcAnywhere permet de travailler dans l'un des modes suivants :

Vue de base

La Vue de base permet un accès rapide aux tâches pcAnywhere les plus courantes. Elle simplifie le processus de configuration et de démarrage des connexions.

Se reporter à "[Démarrage d'une connexion en mode Vue de base](#)" à la page 32.


Vue avancée

La Vue avancée permet d'accéder à des options de configuration et à des outils qui ne sont pas disponibles dans la Vue de base. Elle permet de gérer les paramètres de connexion, de personnaliser les préférences et de sélectionner des options de sécurité avancées.

La première fois que vous démarrez Symantec pcAnywhere après l'installation, il s'ouvre en mode Vue de base. Au démarrage suivant de pcAnywhere, il s'affiche dans la vue que vous utilisiez au moment de la fermeture du programme.

Figure 2-1 montre la fenêtre de Symantec pcAnywhere avec la Vue basique sélectionnée.

Figure 2-1 Fenêtre de Symantec pcAnywhere en mode Vue de base



Pour sélectionner un mode d'affichage dans Symantec pcAnywhere

- ◆ Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour passer de la Vue de base à la Vue avancée, cliquez sur **Aller à la vue avancée**.
 - Pour passer de la Vue avancée à la Vue de base, cliquez sur **Aller à la vue de base**.

Démarrage d'une connexion en mode Vue de base

Vous pouvez le mode Vue de base pour effectuer rapidement les tâches suivantes :

Téléintervention	Permet de contrôler à distance un ordinateur hôte et de travailler avec cet ordinateur comme si vous étiez installé devant.
Transfert de fichiers	Démarre la session en mode transfert de fichiers pour que vous puissiez accéder rapidement aux fichiers dont vous avez besoin.
Connexion rapide	Permet de vous connecter rapidement à un autre ordinateur avec une configuration minimale.
Hôte	Permet de configurer votre ordinateur afin que d'autres utilisateurs puissent s'y connecter.

La première fois que vous démarrez une connexion de téléintervention ou de transfert de fichiers ou une connexion hôte en mode Vue de base, Symantec pcAnywhere démarre l'Assistant Connexion. L'Assistant Connexion simplifie le processus de configuration et de démarrage d'une connexion pcAnywhere. Une fois que vous avez effectué les étapes de l'Assistant Connexion, vous pouvez démarrer la connexion.

Les options que vous sélectionnez dans l'Assistant Connexion sont enregistrées dans un fichier d'élément de connexion. Symantec pcAnywhere utilise ces paramètres pour les connexions ultérieures démarrées en mode Vue de base. Vous pouvez modifier ces paramètres.

Se reporter à ["Affichage ou modification des paramètres de connexion"](#) à la page 35.

Vous pouvez accéder à des outils et options supplémentaires en passant en mode Vue avancée.

Se reporter à ["Travailler dans la Vue avancée"](#) à la page 36.

Pour démarrer une connexion en mode Vue de base

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Aller à la vue de base**.

Sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Démarrage de la vue de base**.

- 2 Dans le volet droit, effectuez l'une des opérations suivantes :

Téléintervention Démarre la connexion en mode téléintervention en utilisant les paramètres que vous avez sélectionnés dans l'Assistant Connexion. Par exemple, si vous avez spécifié une adresse IP pour l'ordinateur hôte, pcAnywhere tente de se connecter à cette adresse IP.

Une fois que la connexion a été établie et que vous avez ouvert une session, le bureau de l'hôte apparaît sur l'écran de votre ordinateur dans une fenêtre du Gestionnaire de session.

Se reporter à "[A propos du Gestionnaire de sessions](#)" à la page 45.

Lorsque vous sélectionnez cette option pour la première fois, pcAnywhere démarre l'Assistant Connexion.

Transfert de fichiers Démarre la connexion en mode transfert de fichiers en utilisant les paramètres que vous avez sélectionnés dans l'Assistant Connexion. Par exemple, si vous avez spécifié une adresse IP pour l'ordinateur hôte, pcAnywhere tente de se connecter à cette adresse IP.

Une fois que la connexion a été établie et que vous avez ouvert une session, la fenêtre du Gestionnaire de fichiers apparaît sur l'écran de votre ordinateur.

Lorsque vous sélectionnez cette option pour la première fois, pcAnywhere démarre l'Assistant Connexion.

Connexion rapide Ouvre la fenêtre Connexion rapide, dans laquelle vous pouvez saisir l'adresse IP, le nom d'ordinateur ou le numéro de téléphone du modem de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.

Si vous vous connectez à un autre ordinateur via un réseau local, pcAnywhere recherche automatiquement les hôtes disponibles sur votre sous-réseau et les répertorie par nom d'ordinateur.

Hôte Attend les connexions des ordinateurs distants en utilisant les paramètres que vous avez sélectionnés dans l'Assistant Connexion. L'icône d'hôte pcAnywhere en attente apparaît dans la barre des tâches système.

Lorsque vous sélectionnez cette option pour la première fois, pcAnywhere démarre l'Assistant Connexion.

Affichage ou modification des paramètres de connexion

Symantec pcAnywhere enregistre vos paramètres de connexion dans un fichier d'élément de connexion. Vous pouvez afficher et modifier les fichiers d'élément de connexion en utilisant les méthodes suivantes :

Vue de base	Démarre l'Assistant Connexion pour vous guider tout au long du processus de configuration de la connexion. Si vous avez déjà configuré une connexion en utilisant l'Assistant Connexion dans la Vue de base, l'Assistant Connexion affiche les paramètres déjà sélectionnés.
Vue avancée	Permet de modifier les paramètres et de sélectionner des options de configuration avancées, telles que le chiffrement de session, qui ne sont pas disponibles dans l'assistant.

Pour afficher ou modifier les paramètres de connexion en mode Vue de base

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Aller à la vue de base**.
- 2 Dans la barre de navigation gauche, sous Actions, sélectionnez l'une des options suivantes :

Modifier les paramètres de distant	Permet d'afficher ou de modifier les propriétés des connexions de téléintervention que vous pouvez démarrer depuis la Vue de base. Se reporter à " Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion distante" à la page 105.
Modifier les paramètres de transfert de fichiers	Permet d'afficher ou de modifier les propriétés des connexions de transfert de fichiers que vous pouvez démarrer depuis la Vue de base. Se reporter à " Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion distante" à la page 105.
Modifier les paramètres de l'hôte	Permet d'afficher ou de modifier les propriétés des connexions hôte que vous pouvez démarrer depuis la Vue de base. Se reporter à " Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion hôte" à la page 75.

3 Dans l'Assistant Connexion, suivez les instructions à l'écran jusqu'à l'écran Résumé.

4 Dans l'écran Résumé, vérifiez les paramètres sélectionnés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour appliquer vos modifications et fermer l'Assistant Connexion, cliquez sur **Terminer**.
- Pour fermer l'Assistant Connexion sans enregistrer vos modifications, cliquez sur **Annuler**.

Pour afficher ou modifier les paramètres de connexion en mode Vue avancée

1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Aller à la vue avancée**.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher ou modifier les propriétés d'une connexion de téléintervention, de transfert de fichiers ou de télégestion, cliquez sur **Distants**.
- Pour afficher ou modifier les propriétés d'une connexion hôte, cliquez sur **Hôtes**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour afficher ou modifier les propriétés d'une connexion de téléintervention, de transfert de fichiers ou de télégestion, dans la fenêtre Distants, cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous voulez modifier, puis cliquez sur **Propriétés**.
Se reporter à "[Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 106.
- Pour afficher ou modifier les propriétés d'une connexion hôte, dans la fenêtre Hôtes, cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous voulez modifier, puis cliquez sur **Propriétés**.
Se reporter à "[Configuration d'un hôte à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 77.

Travailler dans la Vue avancée

La Vue avancée permet d'accéder à des options de configuration et à des outils qui ne sont pas disponibles dans la Vue de base. Elle permet de gérer les paramètres de connexion, de personnaliser les préférences et de sélectionner des options de sécurité avancées.

Figure 2-2 montre la fenêtre de Symantec pcAnywhere avec la Vue avancée sélectionnée.

Figure 2-2 Fenêtre de Symantec pcAnywhere avec la Vue avancée sélectionnée



La barre de navigation à gauche de la fenêtre permet d'accéder aux options en session, aux fichiers de configuration et aux outils de pcAnywhere. Utilisez les boutons fléchés pour développer et réduire la barre de navigation.

Lorsque vous sélectionnez une option dans la zone du Gestionnaire pcAnywhere, la zone Actions du milieu affiche les options disponibles. Le volet droit affiche le contenu propre à l'option sélectionnée dans la barre de navigation.

Par exemple, dans la barre de navigation gauche, sélectionnez Distants ou Hôtes afin d'afficher la liste des éléments de connexion. Les détails relatifs aux éléments de connexion s'affichent dans le volet droit, sous forme de colonnes.

Organisation des en-têtes des colonnes dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere

Vous pouvez trier les colonnes qui apparaissent dans le volet droit de Symantec pcAnywhere par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez également masquer les en-têtes des colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.

Pour trier les colonnes

- ◆ Dans le volet droit de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.

Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour la trier dans l'ordre inverse.

Pour afficher ou masquer les en-têtes des colonnes

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne.
- 2 Sélectionnez les éléments à afficher ou masquer.

Une coche apparaît à côté de l'en-tête de chaque colonne qui doit être affichée.

Personnalisation de la barre de navigation de Symantec pcAnywhere

Vous pouvez personnaliser la barre de navigation de la fenêtre de Symantec pcAnywhere afin d'afficher uniquement les options utilisées couramment. Cela vous permet d'organiser votre espace de travail. Les options masquées dans la barre de navigation restent accessibles à partir du menu Affichage. Vous pouvez également restaurer ces options dans la barre de menus.

Pour chaque tâche du Gestionnaire pcAnywhere, la zone Actions affiche les options disponibles pour cette tâche. Certaines actions sont communes à plusieurs tâches du Gestionnaire pcAnywhere (par exemple Ajouter, Supprimer et Propriétés). Si vous masquez l'une de ces options, l'option est masquée pour toutes les tâches pcAnywhere.

Pour masquer des options individuelles dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option à masquer.
- 2 Cliquez sur **Masquer l'élément**.

Pour afficher ou masquer des options dans la zone du Gestionnaire de session

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans le menu Affichage, cliquez sur **Personnaliser la barre de navigation > Personnaliser pcAnywhere Manager**.
- 2 Dans la fenêtre Configurer barre de navigation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cochez les éléments que vous voulez afficher.
 - Désactivez les éléments que vous voulez masquer.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Pour afficher ou masquer des options dans la zone Actions

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans le menu Affichage, cliquez sur **Personnaliser la barre de navigation > Personnaliser les actions**.
- 2 Dans la fenêtre Configurer barre de navigation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cochez les éléments que vous voulez afficher.
 - Désactivez les éléments que vous voulez masquer.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Vous pouvez basculer à l'onglet Accueil en utilisant le raccourci suivant : CTRL + 0.

Fermeture de la fenêtre principale du produit lors de la connexion

Lorsque vous établissez une connexion, Symantec pcAnywhere laisse la fenêtre principale du produit ouverte afin que vous puissiez effectuer d'autres tâches (par exemple vous connecter à un autre ordinateur). Vous pouvez configurer pcAnywhere pour qu'il ferme automatiquement la fenêtre principale du produit lorsque vous établissez une connexion distante. Néanmoins, vous avez besoin de la fenêtre principale du produit pour vous connecter à un autre ordinateur hôte.

Par défaut, pcAnywhere affiche vos sessions actives dans une fenêtre unique avec des onglets et la fenêtre principale du produit se trouve dans l'onglet Accueil. Si vous modifiez les préférences d'affichage pour que la fenêtre principale du produit soit fermée lors de la connexion et que vous désactivez l'option d'affichage des sessions actives sous la forme d'onglets, l'onglet Accueil et Miniatures n'apparaîtra pas dans la fenêtre du Gestionnaire de session.

Remarque : Vous devrez éventuellement fermer et rouvrir Symantec pcAnywhere pour que vos modifications prennent effet.

Se reporter à "[Modification de la manière dont les sessions actives apparaissent dans le Gestionnaire de session](#)" à la page 46.

Pour fermer la fenêtre principale du produit lors de la connexion

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard, vous êtes invité à fournir des informations d'authentification d'administrateur.

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, une boîte de dialogue de confirmation est affichée.

Si vous entrez des informations de connexion d'administrateur, vous avez alors accès dans la fenêtre d'options de pcAnywhere. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur, vous pouvez afficher les options, mais les onglets sont désactivés.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Gestionnaire de session, désactivez **Maintenir le Gestionnaire pcAnywhere ouvert après la connexion**.

Le Gestionnaire pcAnywhere est la fenêtre principale du produit.

Pour trouver cet onglet, cliquez sur les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.

- 3 Cliquez sur **OK**.

A propos de l'Assistant Connexion

L'Assistant Connexion simplifie le processus de configuration de l'ordinateur pour une connexion pcAnywhere. Une fois que vous avez effectué les étapes de l'Assistant Connexion, vous pouvez démarrer la connexion.

L'Assistant Connexion permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Configurer l'ordinateur pour qu'il se connecte à un autre ordinateur (connexion distante).
Se reporter à "[Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion distante](#)" à la page 105.
- Configurer l'ordinateur afin de permettre à un autre ordinateur de s'y connecter (connexion hôte).
Se reporter à "[Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion hôte](#)" à la page 75.

Les options que vous sélectionnez dans l'Assistant Connexion sont enregistrées dans un fichier d'élément de connexion, que vous pouvez modifier. Symantec pcAnywhere ajoute l'élément de connexion à la fenêtre Hôtes ou Distants, en fonction du type de connexion. Symantec pcAnywhere offre des options de configuration avancée, telles que des paramètres de sécurité, qui ne sont pas disponibles dans cet Assistant.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés avancées"](#) à la page 106.

Ce que vous devez savoir avant de vous connecter

Avant de pouvoir vous connecter à un autre ordinateur en utilisant pcAnywhere, vous devez fournir les informations permettant de trouver l'ordinateur hôte, d'établir une connexion et d'ouvrir une session.

Certaines de ces informations varient selon le type de connexion et peuvent inclure les éléments suivants :

Connexions réseau	Adresse IP ou nom d'ordinateur de l'ordinateur hôte, de la passerelle ou du serveur d'accès pcAnywhere auquel vous voulez vous connecter. Si vous vous connectez par le biais d'un réseau local (LAN), pcAnywhere recherche automatiquement les hôtes pcAnywhere en cours d'exécution sur votre sous-réseau.
Connexions modem et RNIS	Informations de numérotation, comme le numéro de téléphone du modem et toutes les propriétés de numérotation supplémentaires nécessaires.
Connexions directes	Numéro de port COM ou LPT des deux ordinateurs que vous voulez connecter.

Symantec pcAnywhere requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions. L'utilisateur hôte doit configurer un compte d'appelant et vous fournir ces informations de connexion. Si l'ordinateur hôte utilise Windows XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut vous demander les informations d'authentification pour cet ordinateur.

Vous pouvez enregistrer ces informations de configuration dans un fichier d'élément de connexion afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement. Vous pouvez accéder aux fichiers des éléments de connexion distante dans la fenêtre Distants, dans la Vue avancée.

Se reporter à ["Gestion des connexions distantes"](#) à la page 103.

Comment se connecter à distance à un autre ordinateur

Le [Tableau 2-1](#) indique les méthodes de connexion à un ordinateur hôte.

Tableau 2-1 Comment se connecter à un autre ordinateur

Option	Description
Connexion rapide	Ouvre la fenêtre Connexion rapide, dans laquelle vous pouvez saisir l'adresse IP, le nom d'ordinateur ou le numéro de téléphone du modem de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter. Si vous vous connectez à un autre ordinateur via un réseau local, pcAnywhere recherche automatiquement les hôtes disponibles sur le sous-réseau et les répertorie par nom d'ordinateur. Se reporter à "Connexion à un autre ordinateur en utilisant la fonction Connexion rapide" à la page 128.
Démarrage de la vue de base	La Vue de base permet un accès rapide aux tâches pcAnywhere les plus courantes. Elle simplifie le processus de configuration et de démarrage des connexions. Elle est destinée aux utilisateurs novices. Se reporter à "Démarrage d'une connexion en mode Vue de base" à la page 32.
Connexions préconfigurées	Symantec pcAnywhere fournit des éléments de connexion distante par défaut, préconfigurés avec des paramètres optimisés en termes de sécurité et de performances pour les connexions modem, directe ou réseau. Se reporter à "En lançant un élément de connexion distante" à la page 125.
Connexions définies par l'utilisateur	Vous pouvez créer un élément de connexion distante personnalisé, qui permet de sélectionner les paramètres de connexion et de sécurité à utiliser. Symantec pcAnywhere enregistre ces paramètres dans un fichier d'élément de connexion distante (.chf), qui est listé dans la fenêtre Distants. Se reporter à "Méthodes de configuration d'un ordinateur distant" à la page 104.
Favoris	Vous pouvez ajouter à la fenêtre Favoris les éléments de connexion que vous utilisez le plus souvent, afin de pouvoir y accéder plus rapidement. Se reporter à "Ajout d'un élément de connexion hôte aux Favoris" à la page 74.

Option	Description
Historique	Symantec pcAnywhere conserve automatiquement un historique de vos connexions les plus récentes. Vous pouvez utiliser cette option pour vous reconnecter à un ordinateur hôte auquel vous vous êtes connecté récemment. Se reporter à "Repérage d'un élément de connexion hôte récent" à la page 74.
Invitation hôte	Vous pouvez configurer une invitation hôte, qui contient les informations dont l'utilisateur hôte a besoin pour se connecter à votre ordinateur. Une fois que l'utilisateur hôte a accepté l'invitation et que la connexion a été établie, vous pouvez prendre le contrôle de l'ordinateur hôte.
Déploiement et connexion rapides	Vous pouvez utiliser cette option pour vous connecter à un ordinateur de votre réseau sur lequel aucun hôte pcAnywhere n'est en cours d'exécution. Se reporter à "Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution" à la page 150.
Connexion rapide pcA	La connexion rapide pcA vous permet de vous connecter à un ordinateur hôte. Vous pouvez vous connecter à l'ordinateur hôte en utilisant le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur et les informations de connexion.

A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes

Vous pouvez démarrer une connexion dans l'un des modes suivants :

Téléintervention	Permet de contrôler à distance un ordinateur hôte et de travailler avec comme si vous étiez installé devant. Durant une session de téléintervention, l'affichage et les données sont transférés entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant. L'ordinateur hôte assure l'intégralité du traitement des requêtes envoyées par l'ordinateur distant. Seules les informations d'entrée/sortie (par exemple les informations du clavier, de la souris et les informations vidéo affichées) sont transmises entre les ordinateurs. Un minimum de données devant être transféré entre les deux ordinateurs, la téléintervention améliore les performances et réduit le risque de perte de données par rapport à d'autres formes de gestion de réseau à distance. Se reporter à "Méthodes de démarrage d'une session de téléintervention" à la page 125.
Télégestion	Permet d'administrer à distance un ordinateur hôte en utilisant les outils d'administration les plus courants (tels que le Gestionnaire des tâches, l'invite de commande et l'Editeur de registre). Le mode télégestion permet de rapidement dépanner et résoudre les problèmes sur un ordinateur hôte, sans la charge d'une session de téléintervention complète. Une session de télégestion utilise moins de bande passante qu'une session de téléintervention complète, car seules les données doivent être transmises entre les ordinateurs hôte et distant. Se reporter à "Opérations disponibles pendant une session de télégestion" à la page 169.
Transfert de fichiers	Permet de transférer des fichiers entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant à l'aide d'une fenêtre à deux volets fonctionnant comme l'Explorateur Windows. Vous pouvez naviguer jusqu'aux fichiers et dossiers souhaités, de transférer des fichiers et des dossiers vers et depuis un autre ordinateur et de synchroniser des contenus. Les fichiers sont transférés en arrière-plan, ce qui permet de continuer à travailler ou de placer d'autres fichiers dans la file d'attente. Une session de transfert de fichiers utilise moins de bande passante qu'une session de téléintervention complète, car seules les données doivent être transmises entre les ordinateurs hôte et distant. Se reporter à "A propos du transfert de fichiers pcAnywhere" à la page 187.


Vous pouvez optimiser les performances en lançant une connexion en mode télégestion ou transfert de fichier. Ces modes suspendent les transferts vidéo, afin d'allouer toutes les ressources aux transferts de données. Si vous ne sélectionnez pas de mode de démarrage, pcAnywhere utilise par défaut le mode téléintervention. Vous pouvez passer à un autre mode à tout moment d'une connexion.

A propos du Gestionnaire de sessions

Une fois que vous avez établi une connexion et que vous avez ouvert une session sur l'ordinateur hôte, la fenêtre du Gestionnaire de sessions apparaît sur l'écran de l'ordinateur. En passant d'un mode du Gestionnaire de sessions à un autre, vous pouvez effectuer des tâches de téléintervention, de télégestion, de conversation ou de transfert de fichiers. Les tâches affichées au milieu de la barre de navigation de la fenêtre du Gestionnaire de sessions ne sont disponibles que pendant une session.

La [Figure 2-3](#) illustre la fenêtre du Gestionnaire de sessions au cours d'une session de téléintervention.

Figure 2-3 Fenêtre Gestionnaire de sessions



Symantec pcAnywhere permet d'exécuter plusieurs sessions distantes simultanément. Par défaut, la fenêtre du Gestionnaire de sessions affiche vos sessions actives dans une fenêtre unique avec des onglets. Chaque ordinateur hôte auquel vous êtes connecté est représenté par un onglet, ce qui vous permet de basculer rapidement d'une session à l'autre. L'onglet Accueil permet de revenir à la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere (par exemple pour vous connecter à un autre ordinateur). Vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour afficher chaque session dans une fenêtre différente du Gestionnaire de sessions. L'onglet Miniature fournit la vue de miniatures du nombre d'hôtes auxquels un appelant est connecté. L'onglet Miniature permet à un appelant distant de basculer entre les hôtes en cliquant sur le lien de miniature.

Se reporter à ["Modification de la manière dont les sessions actives apparaissent dans le Gestionnaire de session"](#) à la page 46.

Vous pouvez basculer d'une session active à l'autre dans la fenêtre du Gestionnaire de sessions mais vous ne pouvez afficher qu'une seule session à la fois. Pour afficher plusieurs sessions à la fois, vous pouvez utiliser le gestionnaire de session.

Se reporter à ["A propos de Symantec pcAnywhere CrossPlatform"](#) à la page 275.

Modification de la manière dont les sessions actives apparaissent dans le Gestionnaire de session

Par défaut, la fenêtre du Gestionnaire de session affiche vos sessions actives dans une fenêtre unique avec des onglets. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour afficher chaque session dans une fenêtre différente du Gestionnaire de session.

Par défaut, la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere reste ouverte afin que vous puissiez effectuer d'autres tâches (par exemple vous connecter à un autre ordinateur). Si vous configurez la fenêtre du Gestionnaire de session pour une vue à onglets, la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere est représentée dans la fenêtre du Gestionnaire de session par l'onglet Accueil.

Remarque : Vous devrez éventuellement fermer et rouvrir Symantec pcAnywhere pour que vos modifications prennent effet.

Vous pouvez également modifier les paramètres des couleurs de fond pour vos sessions de téléintervention. Vous pouvez modifier ces paramètres hors session ou pendant une session.

Se reporter à ["Modification des paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention"](#) à la page 140.

Pour modifier la manière dont les sessions actives apparaissent dans le Gestionnaire de session

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard, vous êtes invité à saisir des informations d'authentification d'administrateur.

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, une boîte de dialogue de consentement est affichée.

Si vous saisissez des informations de connexion d'administrateur, vous avez alors accès à la fenêtre d'options de pcAnywhere. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur, vous pouvez afficher les options, mais les onglets sont désactivés.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Gestionnaire de session, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher vos sessions actives dans une fenêtre unique avec des onglets, cochez **Afficher les sessions actives dans une vue à onglets**.
- Pour afficher vos sessions actives dans une fenêtre séparée pour chaque session, désactivez **Afficher les sessions actives dans une vue à onglets**.

Pour trouver cet onglet, cliquez sur les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.

- 3 Cliquez sur **OK**.

- 4 Fermez Symantec pcAnywhere, puis rouvrez-le.

Vous pouvez basculer à l'onglet Session en utilisant le raccourci suivant : CTRL + N.

(Où N est le nombre de session)

Affichage ou masquage des options dans la barre de navigation du Gestionnaire de session

Vous pouvez personnaliser la barre de navigation de la fenêtre du Gestionnaire de session afin d'afficher uniquement les options utilisées couramment. Cela vous permet d'organiser votre espace de travail. Les options masquées dans la barre de navigation restent accessibles à partir du menu Affichage. Vous pouvez également restaurer ces options dans la barre de menus.

Pour masquer des options individuelles dans la fenêtre du Gestionnaire de session

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, dans la barre de navigation gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option à masquer.

Vous devez être connecté à un autre ordinateur pour que la fenêtre du Gestionnaire de session soit visible.

- 2 Cliquez sur **Masquer l'élément**.

Pour afficher ou masquer plusieurs options dans la fenêtre du Gestionnaire de session

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, dans la barre de navigation gauche, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher ou masquer plusieurs options dans la zone du Gestionnaire de session, cliquez avec le bouton droit sur **Gestionnaire de session**, puis cliquez sur **Personnaliser**.
- Pour afficher ou masquer plusieurs options dans la liste des tâches, cliquez avec le bouton droit sur le titre du mode dans lequel vous vous trouvez (par exemple Téléintervention), puis cliquez sur **Personnaliser**.

- 2 Dans la fenêtre Configurer barre de navigation, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cochez les options à afficher.
- Désactivez les options à masquer.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Redimensionnement de la barre de navigation du Gestionnaire de session

Les flèches de la barre de navigation du Gestionnaire de session permettent de réduire la barre de navigation ou de la développer. Lorsque la barre de navigation est réduite, seules les icônes du Gestionnaire de session apparaissent. Vous disposez ainsi de plus d'espace dans la fenêtre de téléintervention.

Pour redimensionner la barre de navigation du Gestionnaire de session

- ◆ Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, dans la barre de navigation gauche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour réduire la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers la gauche.
 - Pour développer la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers la droite.

Affichage ou masquage de la barre de navigation du Gestionnaire de session

Au cours d'une session, vous pouvez masquer totalement la barre de navigation afin d'augmenter l'espace de travail.

Pour afficher ou masquer la barre de navigation du Gestionnaire de session

- ◆ Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour masquer la barre de navigation du Gestionnaire de session, dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton **Fermer (X)**.
 - Pour afficher la barre de navigation du Gestionnaire de session, dans le menu Actions, cliquez sur **Afficher barre de navigation**.

Utilisation de l'onglet Miniature

L'onglet Miniature fournit la vue de miniatures des hôtes auxquels un utilisateur distant est connecté. L'onglet Miniature permet à un utilisateur distant de basculer entre les hôtes en cliquant sur le lien de miniature.

Pour utiliser un onglet de miniature

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, cliquez sur l'onglet Miniature.
- 2 Dans la fenêtre Miniature, cliquez sur le lien de miniature de l'hôte sur lequel vous voulez basculer.

Remarque : La clé de raccourci pour basculer sur l'onglet Miniature à partir d'un onglet quelconque est CTRL+ MAJ + T

Gestion des préférences de pcAnywhere

Symantec pcAnywhere permet de gérer les préférences par défaut pour les connexions hôte et distant, le transfert de fichiers, la consignation et d'autres fonctions permettant d'améliorer les performances, de renforcer la sécurité ou de gérer des connexions. Ces options s'appliquent globalement à toutes les sessions, sauf si vous les remplacez pendant une session.

Certaines de ces préférences s'adressent aux administrateurs réseau et autres utilisateurs avancés. Selon votre environnement informatique, votre administrateur réseau peut vous interdire de modifier certains paramètres.

Symantec pcAnywhere regroupe les paramètres par défaut du programme dans des onglets.

Tableau 2-2 décrit les préférences que vous pouvez personnaliser.

Tableau 2-2 Préférences de pcAnywhere

Onglet	Description
Opération hôte	Contrôle les opérations hôte de base, telles que le nom de l'hôte et les paramètres de lecture
Opération distant	Contrôle les performances et les paramètres d'affichage des sessions distantes
Communications hôte	Contient des options de personnalisation pour les connexions réseau et modem sur l'hôte
Communications distantes	Contient des options de personnalisation pour les connexions réseau et modem sur l'ordinateur distant
Gestionnaire de sessions	Contrôle les options de session de base, telles que la couleur de l'arrière-plan pour la partie inutilisable du bureau distant, et permet de visualiser ou de modifier la liste d'exclusions d'invite de commande
Transfert de fichiers	Contrôle les paramètres de transfert de fichiers
Consignation d'événements	Permet de consigner les événements qui se produisent lors de sessions pcAnywhere
Services d'annuaire	Contrôle les paramètres pour l'utilisation d'un service d'annuaire pour trouver les hôtes
Impression à distance	Contient les paramètres de configuration de l'impression à distance
Chiffrement	Spécifie les informations de certificat requises pour le chiffrement par clé publique

Les administrateurs et utilisateurs qui doivent fréquemment modifier leurs paramètres globaux pour prendre en compte des spécifications de configuration particulières peuvent créer des ensembles d'options contenant les paramètres appropriés.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

A propos de la personnalisation des connexions réseau

Symantec pcAnywhere permet de personnaliser les paramètres réseau pour s'adapter à des exigences de configuration spécifiques, telles que des cartes réseau multiples, ou pour gérer des connexions des deux côtés d'un pare-feu. Ces options s'adressent aux administrateurs et aux utilisateurs avancés. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres réseau.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau hôte"](#) à la page 80.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau distante"](#) à la page 109.

Personnalisation des connexions modem

Si un modem est installé et correctement configuré sur votre ordinateur, pcAnywhere le détecte automatiquement et l'ajoute à la liste des périphériques disponibles dans les propriétés des éléments de connexion. Les propriétés de modem sont configurées dans le système d'exploitation lorsque vous installez votre modem.

Généralement, vous devez utiliser les paramètres modem par défaut ; néanmoins, pcAnywhere permet d'utiliser des paramètres personnalisés pour les sessions pcAnywhere. Les paramètres personnalisés remplacent temporairement les propriétés de modem configurées dans le système d'exploitation.

[Tableau 2-3](#) contient des informations sur les paramètres de modem.

Tableau 2-3 Paramètres de modem personnalisés

Onglet	Description
Général	Permet de sélectionner un port COM différent, d'ajuster le volume du haut-parleur et de contrôler la vitesse de connexion.
Connexion	Permet de contrôler les fréquences de contrôle d'erreur, de définir les délais pour gérer les connexions occupées et les périodes d'inactivité, d'ajuster les paramètres de tampon pour le port COM et de configurer des paramètres avancés, tels que les méthodes de contrôle de flux et le type de modulation.
Options	Permet de contrôler si vous souhaitez utiliser une fenêtre de terminal, de spécifier la durée d'attente de tonalité de carte de crédit pour un appel avec opérateur ou manuel et d'activer les informations d'état.

Pour plus d'informations, consultez la documentation du modem ou celle de votre système d'exploitation.

Se reporter à [" Configuration d'une connexion modem hôte"](#) à la page 83.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion modem distante"](#) à la page 113.

Pour personnaliser les connexions modem

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour personnaliser les paramètres de modem pour les sessions hôte, cliquez sur **Hôtes**.
 - Pour personnaliser les paramètres de modem pour les sessions distantes, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez le périphérique modem à utiliser.
- 4 Cliquez sur **Détails**.
- 5 Après avoir modifié les paramètres comme désiré, cliquez sur **OK**.

Personnalisation des connexions RNIS européennes

En Europe, les périphériques RNIS utilisent l'interface CAPI RNIS standard pour transmettre et recevoir des données. Même si un périphérique RNIS apparaît sur l'onglet Informations sur la connexion, vous devez sélectionner RNIS via CAPI 2.0.

Pour améliorer la vitesse de connexion, vous pouvez configurer pcAnywhere pour qu'il utilise la liaison de canal. La liaison de canal combine deux canaux 64 Kbits/s en un seul canal, ce qui assure une transmission à 128 Kbits/s. La liaison de canal ne fonctionne que si les deux canaux sont disponibles.

Pour des raisons d'économie ou de sécurité, vous pouvez restreindre les appels entrants à des postes spécifiques. Si vous ne spécifiez pas de poste, vous pouvez recevoir des appels sur tous les postes.


Se reporter à [" Configuration d'une connexion RNIS sur un hôte"](#) à la page 84.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion RNIS sur un ordinateur distant"](#) à la page 116.

Pour personnaliser les connexions RNIS européennes

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour personnaliser les connexions RNIS européennes pour les sessions hôte, cliquez sur **Hôtes**.

- Pour personnaliser les connexions RNIS européennes pour les sessions distantes, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, dans l'onglet Informations sur la connexion, cochez **RNIS via CAPI 2.0**.
- 4 Cliquez sur **Détails**.



- 5 Cochez **Tentative de liaison de canal**.
- 6 Pour restreindre les appels entrants à des postes spécifiques, saisissez dans la zone de texte les postes sur lesquels vous voulez recevoir des appels. Utilisez un point-virgule pour séparer les entrées.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Personnalisation des connexions directes

Si l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter est proche, vous pouvez établir une connexion directe entre les ordinateurs en utilisant le câble approprié au port. Les connexions directes nécessitent un port parallèle (LPT) ou série (COM). Pour utiliser une connexion parallèle, vous devez configurer le port parallèle dans le BIOS pour un fonctionnement bidirectionnel et utiliser un câble parallèle bidirectionnel de type null modem. Les connexions série sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000/NT nécessitent un port COM disponible et un câble série de type null modem.

Pour les connexions directes, les paramètres des deux ordinateurs doivent correspondre.

Le [Tableau 2-4](#) contient des informations sur les paramètres de port série et parallèle.

Tableau 2-4 Paramètres de ports personnalisés

Paramètre	Description	Paramètre par défaut
Vitesse	Contrôle la vitesse de la connexion. La plupart des ordinateurs récents peuvent gérer une vitesse de 38 400 bauds ou supérieure.	38 400
Parité	Recherche les erreurs sur la ligne de communication. Pour améliorer les performances, cliquez sur Sans. La plupart des systèmes d'exploitation et des modems ont leur propre méthode de validation de l'intégrité des données.	Aucun
Contrôle de flux	Contrôle le flux d'informations entre les ordinateurs. Pour les connexions directes et par modem, utilisez RTS/CTS.	RTS/CTS
Début par	Contrôle la méthode par laquelle une session démarre.	Détection de porteuse (DCD)
Fin par	Contrôle la méthode par laquelle une session se termine.	Détection de porteuse (DCD)

Se reporter à "[Configuration d'une connexion directe sur un hôte](#)" à la page 85.

Se reporter à "[Configuration d'une connexion directe sur un ordinateur distant](#)" à la page 117.

Pour personnaliser les connexions directes

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour personnaliser les paramètres pour la session hôte, cliquez sur **Hôtes**.
 - Pour personnaliser les paramètres pour la session distante, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez le port à utiliser.
- 4 Cliquez sur **Détails**.
- 5 Sélectionnez les préférences de connexion à utiliser.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Installation de Symantec pcAnywhere

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Préparation de l'installation](#)
- [Installation de Symantec pcAnywhere](#)
- [Tâches post-installation](#)

Préparation de l'installation

Les procédures d'installation peuvent varier en fonction de votre environnement de travail et des options d'installation choisies. Vous pouvez choisir un paquet d'installation complète ou un paquet d'installation personnalisée incluant uniquement les fonctions dont vous avez besoin.

Si vous êtes un administrateur et que vous avez besoin d'aide pour la création, la construction et le déploiement des paquets d'installation personnalisée pour les installations réseau, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere* sur le CD d'installation.

Avant d'installer pcAnywhere, vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise. Consultez le fichier LisezMoi sur le CD d'installation pour prendre connaissance des problèmes connus.

Remarque : L'installation de Symantec pcAnywhere n'est pas prise en charge sur les systèmes de fichiers chiffrés.

Configuration requise pour Symantec pcAnywhere

Le [Tableau 3-1](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer la version complète de Symantec pcAnywhere.

Tableau 3-1 Configuration requise pour Symantec pcAnywhere

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Windows 2000 Professionnel/Server/Advanced Server	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft) ■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
Windows XP Edition familiale et Professionnel (32 bits et 64 bits)	
Windows 2003 Server Standard/Enterprise (32 bits et 64 bits)	
Windows Vista Edition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Familiale Premium/Familiale Basique (32 bits et 64 bits)	
Windows 2008 Server	

Le [Tableau 3-2](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer un hôte léger Symantec pcAnywhere sur un ordinateur Windows.

Tableau 3-2 Configuration requise pour l'hôte léger sous Windows

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Windows 2000 Professionnel/Server/Advanced Server	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft) ■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
Windows XP Edition familiale et Professionnel (32 bits et 64 bits)	
Windows 2003 Server Standard/Enterprise (32 bits et 64 bits)	
Windows PE	
Windows XP Embedded/Point of Service	
Windows Vista Edition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Familiale Premium/Familiale Basique (32 bits et 64 bits)	
Windows 2008 Server	

Le [Tableau 3-3](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer un hôte léger Symantec pcAnywhere sur un ordinateur Linux.

Tableau 3-3 Configuration requise pour l'hôte léger sous Linux

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 ou ultérieur	■ Processeur Intel Pentium (ou compatible) à 133 MHz ou supérieur
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 ou ultérieur	■ 64 Mo de RAM
SUSE Linux Enterprise Server 8.0 ou ultérieur	■ 20 Mo d'espace disque
SUSE Linux 10.0	■ Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
SUSE Professional 9.3 ou ultérieur	■ Résolution VGA ou supérieure
Novell Linux Desktop 9.0	■ Firefox 1.5 ou Mozilla 1.6 ou ultérieur

Le [Tableau 3-4](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer un hôte léger Symantec pcAnywhere sur un ordinateur Mac OS X.

Tableau 3-4 Configuration requise pour l'hôte léger sous Mac OS X

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Mac OS X 10.4.3	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 1.5 ou Safari 2.0.1
Mac OS X 10.3.9	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 1.5 ou Safari 1.3.1
Mac OS X 10.5.x	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 2.0.0.8 et versions ultérieures ou Safari 3.1.2 et versions ultérieures

Configuration requise pour Symantec pcAnywhere Gateway

Le [Tableau 3-5](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer Symantec pcAnywhere Gateway.

Tableau 3-5 Configuration requise pour Symantec pcAnywhere Gateway

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Windows 2000 Professionnel/Server/Advanced Server	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft)
Windows XP Edition familiale et Professionnel (32 bits et 64 bits)	■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
Windows 2003 Server Standard/Enterprise (32 bits et 64 bits)	
Windows Vista Edition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Familiale Premium/Familiale Basique (32 bits et 64 bits)	
Windows 2008 Server	

Configuration requise pour Symantec pcAnywhere Web Remote

Le [Tableau 3-6](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer Symantec pcAnywhere Web Remote.

Tableau 3-6 Configuration requise pour Symantec pcAnywhere Web Remote

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Windows 2000 Professionnel/Server/Advanced Server	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft)
Windows XP Edition familiale/Professionnel	■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
Windows 2003 Server Standard/Enterprise	■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur
Windows Vista Edition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Familiale Premium/Familiale Basique	
Windows 2008 Server	
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 ou ultérieur	■ Processeur Intel Pentium (ou compatible) à 133 MHz ou supérieur
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 ou ultérieur	■ 64 Mo de RAM
SUSE Linux Enterprise Server 8.0 ou ultérieur	■ 20 Mo d'espace disque
SUSE Linux 10.0	■ Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
SUSE Professional 9.3 ou ultérieur	■ Résolution VGA ou supérieure
Novell Linux Desktop 9.0	■ Firefox 1.5 ou Mozilla 1.6 ou ultérieur
	■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Mac OS X 10.4.3	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 1.5 ou Safari 2.0.1 ■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur
Mac OS X 10.3.9	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 1.5 ou Safari 1.3.1 ■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur
Mac OS X 10.5.x	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 2.0.0.8 et versions ultérieures ou Safari 3.1.2 et versions ultérieures ■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur

Configuration requise pour Symantec pcAnywhere CrossPlatform

Le [Tableau 3-7](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform.

Tableau 3-7 Configuration requise pour Symantec pcAnywhere CrossPlatform

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Windows 2000 Professionnel/Server/Advanced Server	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft)
Windows XP Edition familiale/Professionnel	■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
Windows 2003/2008 Server Standard/Enterprise	■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur
Windows Vista Edition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Familiale Premium/Familiale Basique	
Windows 2008 Server	

Systèmes d'exploitation	Configuration requise
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 ou ultérieur Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 ou ultérieur SUSE Linux Enterprise Server 8.0 ou ultérieur SUSE Linux 10.0 SUSE Professional 9.3 ou ultérieur Novell Linux Desktop 9.0	■ Processeur Intel Pentium (ou compatible) à 133 MHz ou supérieur ■ 64 Mo de RAM ■ 20 Mo d'espace disque ■ Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM ■ Résolution VGA ou supérieure ■ Firefox 1.5 ou Mozilla 1.6 ou ultérieur ■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur
Mac OS X 10,4.x	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 1.5 ou Safari 2.0.1 ■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur
Mac OS X 10.5.x	■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Apple) ■ Navigateurs Firefox 2.0.0.8 et versions ultérieures ou Safari 3.1.2 et versions ultérieures ■ Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur

Droits d'utilisateur requis

Les utilisateurs sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000 doivent disposer des droits d'administrateur pour pouvoir installer pcAnywhere. Si vous êtes connecté à un ordinateur Vista/2008 Server comme un utilisateur non-administrateur, pendant l'installation de pcAnywhere, vous serez invité à saisir des informations d'authentification d'administrateur.

WindowsXP interdit aux utilisateurs disposant d'un compte utilisateur limité ou d'un compte invité d'installer ou de désinstaller des logiciels, de modifier les paramètres système ou d'ajouter, de modifier et de supprimer des comptes utilisateur. Pour des performances optimales lorsque vous exécutez pcAnywhere sous Windows XP, ouvrez la session en tant qu'utilisateur possédant des droits d'administrateur.

Options d'installation

Le [Tableau 3-8](#) répertorie les options d'installation disponibles sur le CD d'installation de Symantec pcAnywhere.

Tableau 3-8 Options d'installation de Symantec pcAnywhere

Option d'installation	Description
Version complète de Symantec pcAnywhere	Inclut les composants hôte et distant nécessaires pour effectuer des tâches de téléintervention, de télégestion et de transfert de fichiers. S'exécute sur les systèmes d'exploitation Windows uniquement. Se reporter à "Installation de la version complète du produit" à la page 66.
Composants de pcAnywhere	Inclut les composants nécessaires à la prise en charge des connexions pcAnywhere sur plusieurs plates-formes, sur des périphériques mobiles et par l'intermédiaire de périphériques NAT. Se reporter à "Composants de pcAnywhere sur le CD du produit" à la page 61.
Outils d'administration	Inclut des outils qui vous aideront à utiliser et à administrer pcAnywhere. Se reporter à "Outils d'administration" à la page 62.

Composants de pcAnywhere sur le CD du produit

Le [Tableau 3-9](#) répertorie les composants de pcAnywhere disponibles sur le CD du produit en plus de l'installation du produit complet.

Tableau 3-9 Composants du produit

Composant	Description
Symantec pcAnywhere Gateway	Permet de rechercher un ordinateur hôte se trouvant derrière un pare-feu, un routeur ou tout autre périphérique NAT et de s'y connecter. Vous pouvez vous connecter à jusqu'à cinq ordinateurs. Installe un composant de service nécessaire aux connexions passerelle. Inclut un composant gestionnaire de passerelle nécessaire pour afficher et gérer les connexions pcAnywhere en cours d'exécution par l'intermédiaire de la passerelle. S'exécute sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server (32 bits et 64 bits) et Windows 2000. Se reporter à "Installation de Symantec pcAnywhere Gateway" à la page 348.
Symantec pcAnywhere Mobile	Permet d'accéder à distance à des ordinateurs et à des serveurs à partir d'un périphérique mobile. Inclut le composant distant nécessaire aux tâches de téléintervention et de télégestion. S'exécute sur Windows Mobile 5.0/6.0. Se reporter à "Installation de Symantec pcAnywhere Mobile" à la page 309.
Symantec pcAnywhere CrossPlatform	Permet d'accéder à distance à des ordinateurs qui exécutent les systèmes d'exploitation Windows, Linux ou Mac OS X. Permet d'afficher toutes vos sessions dans une seule fenêtre et de transférer des fichiers d'un ordinateur hôte à l'autre. S'exécute sur les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac OS X prenant en charge les applications Java. Se reporter à " Installation de Symantec pcAnywhere CrossPlatform" à la page 275.

Outils d'administration

Le [Tableau 3-10](#) répertorie les outils fournis pour vous aider à utiliser et à administrer pcAnywhere.

Tableau 3-10 Outils d'administration

Composant	Description
Symantec pcAnywhere Web Remote	Lance Symantec pcAnywhere Web Remote dans votre navigateur Web, pour vous permettre d'accéder à distance à un autre ordinateur. Inclut les composants nécessaires pour héberger pcAnywhere sur un serveur Web. S'exécute sur les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac OS X prenant en charge les applications Java.
API d'automatisation OLE	Fournit des API permettant d'écrire des programmes personnalisés pour automatiser certaines fonctions de pcAnywhere. S'exécute sur les systèmes d'exploitation Windows uniquement. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide d'automatisation OLE de Symantec pcAnywhere</i>, situé sur le CD d'installation.
Modules enfichables de gestion de politique	Fournissent les fichiers de modèle d'administration pcAnywhere (.adm) nécessaires pour la prise en charge de l'administration centralisée basée sur les politiques dans un environnement Windows. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i>.
Utilitaire d'administration de Symantec LiveUpdate	Permet aux administrateurs de configurer un serveur HTTP ou FTP ou un répertoire partagé sur leur intranet pour gérer toutes les opérations LiveUpdate sur leur réseau. LiveUpdate est la technologie Symantec permettant de télécharger les mises à jour des programmes et des définitions pour vos produits Symantec sous licence. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur de Symantec LiveUpdate</i> sur le site Web de Symantec.
Microsoft SMS (Systems Management Server)	Fournit les fichiers nécessaires à l'intégration de pcAnywhere avec SMS dans un environnement Windows. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i>.

Les outils d'administration sont disponibles pour le téléchargement à partir de l'emplacement suivant :

www.solutionsam.com/solutions/public

Tableau 3-11 Outils d'administration disponibles pour le téléchargement

Composant	Description
Symantec Packager	Permet de créer des installations personnalisées de pcAnywhere que vous pourrez déployer sur des systèmes cible. S'exécute sous Windows Vista/2000 et Windows XP/2003 Server (32 bits uniquement). Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> sur le CD d'installation.
Hôte préconfiguré avec prise en charge des groupes d'appelants	Permet de déployer un paquet préconfiguré n'incluant que l'hôte sur des ordinateurs cibles spécifiés. Inclut la prise en charge de l'authentification de groupes d'appellants. Après l'installation, l'hôte est démarré automatiquement sur l'ordinateur cible et attend les connexions. S'exécute sur les systèmes d'exploitation Windows uniquement. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> sur le CD d'installation.
Outil de déploiement de paquet	Permet de déployer des paquets d'installation personnalisée vers un ou plusieurs ordinateurs Windows XP/2003 Server/2000 du réseau. Utilisez Symantec Packager pour créer des installations personnalisées de pcAnywhere. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i>.
Outil de déploiement Web	Fournit les fichiers source nécessaires au déploiement basé Web sur un intranet d'entreprise. Utilisez Symantec Packager pour créer des installations personnalisées de pcAnywhere. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i>.

Paquets d'installation personnalisée sur le CD du produit

Le [Tableau 3-12](#) décrit les paquets d'installation personnalisée inclus sur le CD du produit.

Tableau 3-12 Paquets d'installation personnalisée

Paquet	Description
Hôte de démarrage automatique	L'hôte démarre automatiquement. Installe les fonctions hôte nécessaires pour les connexions réseau et modem. Les fonctions distant sont ne sont pas incluses. Choisissez cette option si vous souhaitez uniquement recevoir des connexions ou si vous souhaitez installer pcAnywhere sur deux ordinateurs, l'un étant l'ordinateur hôte et l'autre l'ordinateur distant.
Installation du distant seul	Installe les fonctions distant nécessaires pour se connecter à un ordinateur hôte pour la téléintervention, la télégestion et le transfert de fichiers. Les fonctions hôte ne sont pas incluses. Choisissez cette option si vous souhaitez uniquement initier des connexions ou si vous souhaitez installer pcAnywhere sur deux ordinateurs, l'un étant l'ordinateur hôte et l'autre l'ordinateur distant.

Si une version antérieure est installée

Durant la procédure d'installation, pcAnywhere recherche automatiquement une version précédente. Si vous installez pcAnywhere sur un ordinateur équipé de pcAnywhere 12.0. x ou d'une version ultérieure, pcAnywhere vous demande si vous souhaitez conserver les données existantes avant d'effectuer l'installation sur la version antérieure. La façon dont pcAnywhere gère le processus de conversion des données dépend de votre système d'exploitation et de la version de pcAnywhere installée.

Si vous installez pcAnywhere sur un ordinateur équipé d'une version de pcAnywhere antérieure à la version 10.x, pcAnywhere vous propose de la désinstaller. L'opération a pour effet de supprimer toutes les données de configuration existantes. Les données de configuration de ces versions ne peuvent être ni converties, ni conservées.

Pour plus d'informations sur la planification d'une migration et d'une stratégie de mise à niveau, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Installation de Symantec pcAnywhere

Pendant la procédure d'installation, vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur. Si c'est le cas, après le redémarrage de l'ordinateur, vous devez vous connecter

avec les mêmes informations d'authentification afin de garantir le bon fonctionnement.

Si vous installez une version préconfigurée de pcAnywhere, les procédures d'installation peuvent varier.

Se reporter à "[Installation d'une version personnalisée](#)" à la page 67.

Installation de la version complète du produit

La version complète inclut les fonctions d'hôte, de téléintervention, de télégestion et de transfert de fichiers. Dans les versions d'entreprise et grand public, cela inclut l'outil Administrateur d'hôtes.

Pour installer la version complète du produit

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation de pcAnywhere, lancez manuellement le programme d'installation et poursuivez la procédure.
Se reporter à "[Lancement manuel du programme d'installation](#)" à la page 68.
- 2 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Installer Symantec pcAnywhere**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Choisissez la langue d'installation, selon le lieu, une langue pour l'installation est sélectionnée. Pour modifier la langue, vous pouvez sélectionner une langue différente dans la liste déroulante.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Remarque : Si vous installez la solution de zone de texte de pcAnywhere en utilisant le fichier de msiexec, la boîte de dialogue Choisissez la langue d'installation ne s'affiche pas. Le lieu est automatiquement détecté et la langue est sélectionnée. Pour choisir une langue d'installation, exécutez la commande suivante dans l'invite de commande : msiexec /i <Symantec pcAnywhere.msi> /qf TRANSFORMS = LCID.mst. Ici LCID représente l'identification du lieu de la langue.

- 5 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
- 6 Acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Dans l'écran sur l'utilisateur, saisissez un nom d'utilisateur et une organisation.
- 8 Cliquez sur **Suivant**.

- 9 Dans l'écran Dossier de destination, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour installer pcAnywhere dans le répertoire de données par défaut, cliquez sur **Suivant**.
 - Pour modifier le répertoire d'installation, cliquez sur **Modifier**.
Dans l'écran Modifier le dossier de destination en cours, accédez à l'emplacement du dossier dans lequel installer pcAnywhere, puis cliquez sur **OK**. Ensuite, dans l'écran Dossier de destination, cliquez sur **Suivant**.
- 10 Dans l'écran Installation personnalisée, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour installer pcAnywhere en utilisant les paramètres par défaut du programme, cliquez sur **Suivant**.
 - Pour personnaliser l'installation ou installer des outils d'administration, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du composant à installer, sélectionnez l'option d'installation à utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.
Vous pouvez modifier les paramètres d'installation après l'installation.
Se reporter à "[Modification des paramètres d'installation](#)" à la page 69.
- 11 Dans l'écran Prêt pour l'installation, sélectionnez les programmes pour lesquels placer un raccourci sur le bureau.

L'icône du programme pcAnywhere est placée sur le bureau par défaut. Si vous ne souhaitez pas créer ce raccourci sur votre bureau, désactivez la case Créer un raccourci de bureau pour Symantec pcAnywhere.
- 12 Cliquez sur **Installer**.

Suivez les instructions à l'écran pour le type d'installation que vous avez sélectionné.
- 13 Cliquez sur **Terminer** lorsque l'installation est terminée.

Si l'ordinateur nécessite la mise à jour de fichiers système, le système vous invite à redémarrer l'ordinateur. Cette étape est requise pour garantir le bon fonctionnement du programme.

Installation d'une version personnalisée

Symantec pcAnywhere permet d'installer un paquet d'installation personnalisée contenant uniquement les fonctions dont vous avez besoin. Utilisez les procédures d'installation suivantes pour vous guider. Les procédures d'installation peuvent varier selon le type d'installation.

Pour installer une version personnalisée

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation de pcAnywhere, lancez manuellement le programme d'installation et poursuivez la procédure.
Se reporter à "[Lancement manuel du programme d'installation](#)" à la page 68.
- 2 Dans l'écran d'installation de pcAnywhere, cliquez sur **Afficher les autres options d'installation**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les paquets d'installation personnalisée**.
- 4 Sélectionnez le type d'installation à effectuer et suivez les instructions affichées à l'écran.
Se reporter à "[Options d'installation](#)" à la page 61.

Lancement manuel du programme d'installation

Effectuez cette procédure si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement lorsque vous insérez le CD d'installation de Symantec pcAnywhere.

Pour lancer le programme d'installation manuellement

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**.
- 3 Saisissez <**lettre du lecteur de CD-ROM**>:\setup.exe.
Par exemple :
D:\setup.exe
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Installez pcAnywhere.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

Remarque : Si vous voulez installer pcAnywhere sur un lecteur mappé sur Vista/2008 Server, vous devriez mapper le lecteur en utilisant une invite de commandes élevée.

Tâches post-installation

Après l'installation de Symantec pcAnywhere, vous pouvez effectuer les tâches post-installation suivantes :

- [Lancement de Symantec pcAnywhere](#)
- [Modification des paramètres d'installation](#)
- [Mise à jour de Symantec pcAnywhere](#)
- [Désinstallation de Symantec pcAnywhere](#)

Lancement de Symantec pcAnywhere

Par défaut, Symantec pcAnywhere est installé dans le dossier Program Files de Windows. Pendant l'installation, pcAnywhere peut placer une icône de programme sur le bureau Windows, qui permettra d'ouvrir le programme. Vous pouvez également ouvrir pcAnywhere à partir du menu Démarrer de Windows.

Pour démarrer Symantec pcAnywhere

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur le bureau de Windows XP/2003/2000, cliquez deux fois sur **Symantec pcAnywhere**.
 - Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Symantec pcAnywhere**.
 - Dans la barre des tâches de Windows Vista/2008 Server, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Symantec pcAnywhere**.


Modification des paramètres d'installation

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les composants de certaines fonctions après l'installation.

Pour modifier les paramètres d'installation

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre des tâches de Windows XP/2003/2000, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Panneau de configuration**.
 - Dans la barre des tâches de Windows Vista/2008 Server, cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows XP/2003/2000, dans la fenêtre Panneau de configuration, cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
 - Pour Windows Vista/2008 Server, dans la fenêtre Panneau de configuration, cliquez sur **Désinstaller un programme**.
- 3 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, cliquez deux fois sur **Symantec pcAnywhere**.
 - 4 Cliquez sur **Modifier**.
 - 5 Dans la fenêtre Modifier ou supprimer Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Suivant**.
 - 6 Dans la fenêtre Maintenance du programme, cliquez sur **Modifier**.
 - 7 Cliquez sur **Suivant**.



- 8 Dans la fenêtre Installation personnalisée, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du composant à modifier, puis sélectionnez l'option d'installation à utiliser.
- 9 Cliquez sur **Suivant**.
- 10 Si vous installez un composant dans la fenêtre Prêt pour la modification du programme, sélectionnez les programmes pour lesquels placer un raccourci sur le bureau.

11 Cliquez sur Installer.

Suivez les instructions à l'écran pour le type d'installation que vous avez sélectionné.

12 Cliquez sur Terminer lorsque l'installation est terminée.

Mise à jour de Symantec pcAnywhere

Vous pouvez recevoir les mises à jour logicielles associées à votre version de pcAnywhere en vous connectant au serveur LiveUpdate de Symantec. Vous pouvez sélectionner les mises à jour que vous souhaitez installer.

Pour mettre à jour Symantec pcAnywhere

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre des tâches de Windows XP/2003/2000, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Symantec pcAnywhere**.
 - Dans la barre des tâches de Windows Vista, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Symantec pcAnywhere**.
- 2 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans le menu Aide, cliquez sur **LiveUpdate**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Désinstallation de Symantec pcAnywhere

Vous pouvez désinstaller pcAnywhere via l'option Ajout/Suppression de programmes de Windows. Une fois la procédure de suppression lancée, vous ne pouvez plus l'annuler. Cette opération désinstalle le produit principal. Si vous avez installé d'autres composants (par exemple la passerelle), vous devez les désinstaller séparément.

Pour désinstaller Symantec pcAnywhere

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
 - Sur la barre des tâches Windows Vista/2008 Server, cliquez sur **Démarrer > Panneau de contrôle > Désinstaller un programme**.
- 2 Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 3 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, cliquez sur **Symantec pcAnywhere**.

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows XP/2003 Server/2000/NT, cliquez sur **Supprimer**.
 - Sur Windows Vista /2008 Server, cliquez sur **Désinstaller**.
- 5 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, cliquez sur **Oui**.

Redémarrez l'ordinateur si le système vous le propose. Cette étape est requise pour garantir la suppression correcte de tous les composants.

Autorisation d'autres utilisateurs à contrôler votre ordinateur

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Gestion des connexions hôte](#)
- [Méthodes de configuration d'un ordinateur hôte](#)
- [Méthodes de démarrage d'une session hôte](#)
- [Opérations disponibles pendant une session hôte](#)

Gestion des connexions hôte

En tant qu'hôte, vous pouvez permettre à des utilisateurs distants autorisés de se connecter à votre ordinateur et d'en prendre le contrôle. L'utilisateur distant voit l'écran de votre ordinateur et peut ouvrir les fichiers ou les programmes auxquels vous lui avez permis d'accéder.

Vous devez installer votre ordinateur avant que l'utilisateur distant se connecte à votre ordinateur. Vous devez spécifier le type de connexion, la méthode à utiliser pour s'assurer que les utilisateurs distants ont la permission d'accéder à votre ordinateur et à d'autres options de session. Ces informations sont stockées dans un fichier d'élément de connexion hôte (.bhf), qui apparaît sous forme d'une icône dans la fenêtre Hôtes. Les éléments de connexion hôte sont enregistrés dans `Symantec\pcAnywhere\Hosts` (dans Vista, `C:\Program Data\Symantec\pcAnywhere\Hosts`) dans le répertoire de données `ALLUSERSPROFILE` de Windows. Vous pouvez récupérer le répertoire de données

ALLUSERSPROFILE en ouvrant une invite de commande et en utilisant la commande définie.

Ajout d'un élément de connexion hôte aux Favoris

Vous pouvez gérer les éléments de connexion en les ajoutant à la fenêtre Favoris. Cette fenêtre gère les dossiers et permet d'organiser les connexions.

Pour ajouter un élément de connexion hôte aux Favoris

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de connexion de la liste.
- 3 Cliquez sur **Ajouter aux favoris**.

Repérage d'un élément de connexion hôte récent

Symantec pcAnywhere conserve automatiquement un historique de vos éléments de connexion hôte utilisés récemment.

Pour repérer un élément de connexion hôte récent

- ◆ Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Historique**.

Les éléments de connexion les plus récents apparaissent dans le volet droit.

Méthodes de configuration d'un ordinateur hôte

Vous pouvez configurer un ordinateur hôte en modifiant un élément de connexion existant ou en créant un nouvel élément. Vous pouvez également configurer de nouveaux éléments de connexion en utilisant les méthodes suivantes :

- Assistant Connexion
Se reporter à "[Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion hôte](#)" à la page 75.
- Propriétés avancées
Se reporter à "[Configuration d'un hôte à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 77.

Les points suivants sont préconfigurés pour optimiser la sécurité et les performances. Vous pouvez également modifier leurs paramètres de configuration :

- Direct

- Modem
- Réseau, câble, DSL

Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion hôte

L'Assistant Connexion vous guide dans la procédure de configuration de votre ordinateur (ordinateur hôte) pour permettre à un autre ordinateur (ordinateur distant) de s'y connecter. Après l'exécution de l'Assistant Connexion, vous pouvez lancer l'hôte afin qu'il attende les connexions.

Symantec pcAnywhere stocke ces paramètres de connexion dans un fichier de connexion hôte. Il place l'élément de connexion hôte dans la fenêtre Hôtes. Vous pouvez utiliser l'élément de connexion hôte pour démarrer une session hôte ou pour modifier les paramètres de connexion.

Symantec pcAnywhere offre des options de configuration avancée qui ne sont pas disponibles dans cet assistant.

Se reporter à "[Configuration d'un hôte à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 77.

Pour utiliser l'Assistant Connexion pour configurer une connexion hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez sur **Assistant Connexion**.
- 3 Dans l'écran Introduction, cliquez sur **Je souhaite qu'un autre ordinateur se connecte à mon ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Je souhaite utiliser un fournisseur d'accès Internet de type câble/ADSL/réseau local/accès distant
 - Je souhaite utiliser mon modem téléphonique pour me connecter directement à un autre modem téléphonique

L'Assistant détecte automatiquement les périphériques de connexion disponibles sur l'ordinateur. Si votre ordinateur comporte plusieurs périphériques de connexion, sélectionnez le périphérique à utiliser pour la connexion que vous configurez. Par exemple, si l'ordinateur distant utilise un modem téléphonique, il est conseillé de sélectionner le modem téléphonique comme périphérique de connexion.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.
- 6 Dans l'écran Mode de connexion, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Attendre qu'on m'appelle

■ Appeler un autre ordinateur

Dans la zone Adresse IP distant, saisissez l'adresse IP ou le numéro de téléphone du modem de l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter.

7 Cliquez sur *Suivant*.

8 Dans l'écran Type d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes :

Je souhaite utiliser un compte Windows existant.	Valide un utilisateur ou un groupe en examinant une liste stockée sur un poste de travail ou dans un répertoire partagé. L'Assistant Connexion détecte les comptes disponibles sur l'ordinateur local.
--	--

Se reporter à ["Configuration d'un appelant pour qu'il utilise l'authentification Windows"](#) à la page 229.

Je souhaite configurer un nom utilisateur et un mot de passe	Utilise l'authentification pcAnywhere pour vérifier l'autorisation des utilisateurs à se connecter à l'ordinateur hôte. Il vérifie la liste des utilisateurs et des mots de passe mis à jour sur l'ordinateur hôte. Cette méthode d'authentification est la moins sécurisée.
--	--

9 Cliquez sur *Suivant*.

10 Effectuez l'une des opérations suivantes :

■ Sélectionnez un compte local.

Cette option est disponible uniquement si vous choisissez d'utiliser un compte Windows existant.

■ Saisissez un nom et un mot de passe.

Cette option est disponible uniquement si vous choisissez de créer un nom d'hôte et un mot de passe.

11 Cliquez sur *Suivant*.

12 Sur l'écran Résumé, vérifiez les paramètres.

13 Pour démarrer la session hôte lorsque vous fermez l'Assistant, cochez *Attendre une connexion d'un ordinateur distant après l'Assistant Connexion*.

Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré. Si l'hôte est configuré pour s'exécuter comme application, les invites ne sont pas données.

14 Cliquez sur **Terminer**.

Un élément de connexion hôte est ajouté à la fenêtre Hôtes.

Si vous avez choisi de démarrer la session hôte, l'icône d'attente de Symantec pcAnywhere apparaît dans la barre des tâches système de Windows.

15 Pour nommer l'élément de connexion, dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, dans le volet Hôtes, saisissez le nom que vous voulez donner à l'élément de connexion hôte. Puis appuyez sur **Entrée**.

Configuration d'un hôte à l'aide des propriétés avancées

Pour un meilleur contrôle de vos connexions, utilisez l'option Avancé pour créer ou modifier des éléments de connexion hôte. Les propriétés avancées permettent d'accéder à toutes les options de configuration d'hôte disponibles. Elles incluent des options qui ne sont pas disponibles dans l'Assistant Connexion, telles que les options de démarrage de l'hôte et le chiffrement par clé publique.

[Tableau 4-1](#) contient des informations sur les paramètres disponibles.

Tableau 4-1 Présentation des paramètres d'hôte

Onglet	Description
Informations sur la connexion	Permet de sélectionner le périphérique de connexion de la session. Se reporter à " Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions hôte " à la page 79.
Paramètres	Permet de sélectionner les options de démarrage et de fin de session de l'hôte. Se reporter à " Définition des options de démarrage de l'hôte " à la page 86. Se reporter à " Définition des options de fin de session " à la page 88.
Appellants	Permet de configurer les comptes de connexion individuellement ou par groupes d'utilisateurs et de spécifier le niveau d'accès accordé. Se reporter à " A propos de l'authentification dans pcAnywhere " à la page 227. Vous devez configurer au moins un compte d'appelant. Se reporter à " Configuration des droits d'appelant " à la page 237.

Onglet	Description
Options de sécurité	Permet de configurer les options de sécurité pour les connexions et les ouvertures de session. Se reporter à "Protection d'un ordinateur hôte contre les accès non autorisés" à la page 225. Se reporter à "Contrôle des événements dans Symantec pcAnywhere" à la page 261.
Chiffrement	Permet de configurer les niveaux de chiffrement des données, tels que les paramètres d'algorithme, de longueur de clé et de chiffrement par clé publique. Se reporter à "Utilisation du chiffrement pour protéger les données" à la page 242.
Conférence	Permet d'établir une conférence, afin que plusieurs utilisateurs distants puissent se connecter à l'hôte. Se reporter à "Autorisation de plusieurs utilisateurs distants à tenir une conférence" à la page 97.
Commentaires	Permet d'ajouter des commentaires sur l'élément de connexion hôte.
Protection de l'élément	Permet de protéger l'élément de connexion par un mot de passe.

Pour configurer un hôte à l'aide des propriétés avancées

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément** > **Avancé**.
 - Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, configurez les paramètres de configuration de l'hôte.
Cliquez sur les flèches vers la gauche et vers la droite dans la fenêtre Propriétés de l'hôte afin de passer d'un onglet à l'autre.
- 4 Cliquez sur **OK** afin d'enregistrer vos modifications.
Sous Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions hôte

Un périphérique de connexion est l'interface qui gère les communications entre les ordinateurs hôte et distant. Un ordinateur hôte peut attendre une connexion sur deux périphériques différents. Par exemple, vous pouvez configurer votre ordinateur de bureau pour attendre une connexion réseau provenant de collègues ou une connexion directe à partir de votre ordinateur portable. Un hôte ne peut accepter qu'une seule connexion à la fois. Lorsqu'un ordinateur distant établit une connexion sur l'un des périphériques, l'autre périphérique devient indisponible jusqu'à la fin de la session.

Tableau 4-2 contient des informations qui vous aideront à sélectionner un périphérique de connexion.

Tableau 4-2 Périphériques de connexion hôte

Périphérique matériel	Périphérique de connexion
Modem prenant en charge l'API Microsoft Telephony API (TAPI)	Nom du modem. Se reporter à " Configuration d'une connexion modem hôte " à la page 83.
RNIS (Amérique du Nord)	Nom du périphérique RNIS. Se reporter à " Configuration d'une connexion RNIS sur un hôte " à la page 84.
RNIS (Europe)	RNIS via CAPI 2.0.
Carte réseau installée dans un ordinateur ou dans un serveur sur un réseau local ou étendu	Pour la plupart des connexions réseau, sélectionnez TCP/IP. Symantec pcAnywhere prend en charge également des protocoles NetBIOS et SPX dans Windows XP/2003 Server/2000. Se reporter à " Configuration d'une connexion réseau hôte " à la page 80.
Modem câble	TCP/IP. Se reporter à " A propos des connexions par modem câble " à la page 23.
DSL ou ADSL	TCP/IP. Se reporter à " A propos des connexions DSL et ADSL " à la page 24.

Périphérique matériel	Périphérique de connexion
Câble série de type null-modem connecté aux ordinateurs hôte et distant (par exemple un ordinateur portable et un ordinateur de bureau)	Un port COM disponible. Symantec pcAnywhere prend en charge des connexions séquentielles dans Windows Vista/XP/2003 Server/2000.

Configuration d'une connexion réseau hôte

Symantec pcAnywhere prend en charge les connexions réseau par le biais d'un réseau local, d'un réseau étendu et d'Internet, via TCP/IP, NetBIOS et SPX. Pour la plupart des connexions réseau, sélectionnez TCP/IP. NetBIOS est un autre protocole réseau répandu, utilisé principalement pour les services de partage de fichiers et d'imprimantes. SPX est un protocole Novell NetWare.

Remarque : Symantec pcAnywhere ne prend pas en charge les connexions SPX dans Windows Vista.

Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour se connecter, l'utilisateur distant doit connaître le nom utilisateur et le mot de passe, ainsi que l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur hôte.

Si l'ordinateur hôte est connecté à un réseau situé derrière un pare-feu, l'utilisateur distant doit pouvoir se connecter au réseau, via un service d'accès distant (RAS) ou un réseau privé virtuel (VPN). Un administrateur doit fournir ces informations.

Pour configurer une connexion réseau hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - TCP/IP
 - NetBIOS

■ SPX

- 4 Sur l'onglet Appelants, configurez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les utilisateurs pouvant se connecter à l'hôte.

Se reporter à "[A propos de l'authentification dans pcAnywhere](#)" à la page 227.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Sur Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Sélection d'une carte réseau

Par défaut, pcAnywhere accepte les connexions TCP/IP sur toute carte réseau installée sur l'ordinateur hôte. Si vous avez plusieurs cartes réseau, pcAnywhere permet de spécifier celle à utiliser.

Pour sélectionner une carte réseau

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Communications hôte, cliquez sur **Options TCP/IP avancées**.

- 3 Dans la fenêtre Options TCP/IP avancées de l'hôte, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser adaptateur réseau par défaut	Utilise la carte réseau par défaut. Cette carte réseau est identifiée dans Windows.
Accepter les connexions sur tous les adaptateurs réseau	Accepte les connexions sur toutes les cartes réseau installées sur l'ordinateur hôte.
Spécifier l'adaptateur réseau à utiliser pour les connexions pcAnywhere	Permet de spécifier la carte réseau à utiliser pour les connexions pcAnywhere. Sélectionnez le numéro d'index de la carte réseau à utiliser.

- 4 Dans la fenêtre Options TCP/IP avancées de l'hôte, cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

Modification des numéros de ports par défaut sur l'hôte

Symantec pcAnywhere utilise les ports 5631 et 5632 pour les connexions. Ces ports sont enregistrés et, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de les modifier. Symantec pcAnywhere utilise le port de données pour des transmissions de données. Il utilise le port d'état pour l'attente de connexion et pour l'échange des informations d'état.

Si vous modifiez les numéros de port sur l'ordinateur hôte, tous les utilisateurs distants qui veulent se connecter à l'ordinateur hôte doivent également modifier leurs paramètres de port.

Se reporter à "[Modification des numéros de port par défaut sur l'ordinateur distant](#)" à la page 112.

Remarque : Certains numéros de port inférieurs à 1024 sont réservés aux applications et services Web, par exemple FTP et Internet. Le choix d'un numéro de port réservé peut interférer avec ces applications et provoquer une interruption de service. Cette procédure doit être effectuée par un administrateur expérimenté.

Pour modifier les numéros de ports par défaut sur l'hôte

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Communications hôte, cliquez sur **Options TCP/IP avancées**.
- 3 Dans la fenêtre Options TCP/IP avancées de l'hôte, effectuez les opérations suivantes :
 - Pour utiliser un numéro de port personnalisé pour le port de données, dans la zone Port de données, tapez un nouveau numéro de port.
 - Pour rétablir le port de données au paramètre de port enregistré pour pcAnywhere, à côté de la zone Port de données, cliquez sur **Rétablir param. par défaut**.
 - Pour utiliser un numéro de port personnalisé pour le port d'état, dans la zone Port d'état, tapez un nouveau numéro de port.

- Pour rétablir le port d'état au paramètre de port enregistré pour pcAnywhere, à côté de la zone Port d'état, cliquez sur **Rétablir param. par défaut.**

4 Cliquez sur **OK.**

Configuration d'une connexion modem hôte

Symantec pcAnywhere prend en charge les connexions modem à modem, via l'API Microsoft Telephony API (TAPI). Si un modem est installé et correctement configuré sur votre ordinateur, pcAnywhere le détecte automatiquement et l'ajoute à la liste des périphériques de connexion.

Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour se connecter, l'utilisateur distant doit connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le numéro de téléphone du modem de l'hôte.

Si un modem est installé et correctement configuré pour le système d'exploitation, les utilisateurs hôte peuvent personnaliser les propriétés de connexion, en spécifiant le nombre de sonneries avant réponse à un appel entrant. Par défaut, pcAnywhere répond à la troisième sonnerie, afin de prendre en charge les modems qui utilisent la fonction d'appel en attente. Modifiez ce paramètre uniquement si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion modem. Diminuez le nombre de sonneries uniquement si votre modem ne dispose pas de la fonction d'appel en attente.

Pour configurer une connexion modem hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes.**
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés.**
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé.**
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez le nom de votre modem.

- 4 Sur l'onglet Appelants, configurez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les utilisateurs pouvant se connecter à l'hôte.

Se reporter à "[A propos de l'authentification dans pcAnywhere](#)" à la page 227.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Sur Windows Vista/2008 Server, vous pourriez être invité à approuver cette action car la modification des propriétés d'un hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Pour modifier le nombre de sonneries pour les connexions modem entrantes

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Communications hôte, dans la zone Propriétés de numérotation, sélectionnez le nombre de sonneries que l'hôte doit attendre avant de répondre à l'appel entrant.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'une connexion RNIS sur un hôte

Les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) sont des services téléphoniques numériques capables de transmettre des données numériques et vocales à des vitesses beaucoup plus élevées que les modems traditionnels. La configuration d'un périphérique RNIS est similaire à celle d'un modem.

Symantec pcAnywhere prend en charge RNIS uniquement en Amérique du Nord et en Europe. Si un périphérique RNIS est installé sur votre ordinateur et correctement configuré, pcAnywhere le détecte automatiquement et l'ajoute à la liste des périphériques de connexion. Choisissez ce périphérique uniquement si vous utilisez RNIS en Amérique du Nord. Si vous utilisez RNIS en Europe, vous devez sélectionner RNIS via CAPI 2.0.

Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour se connecter, l'utilisateur distant doit connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le numéro de téléphone du périphérique RNIS de l'hôte.

Pour configurer une connexion RNIS sur un hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3** Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Informations sur la connexion, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour utiliser RNIS en Amérique du Nord, sélectionnez le nom de votre périphérique RNIS.
 - Pour utiliser RNIS en Europe, sélectionnez RNIS via CAPI 2.0.
Se reporter à "[Personnalisation des connexions RNIS européennes](#)" à la page 52.
- 4** Sur l'onglet Appelants, configurez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les utilisateurs pouvant se connecter à l'hôte.
Se reporter à "[A propos de l'authentification dans pcAnywhere](#)" à la page 227.
- 5** Cliquez sur **OK**.
Sur Windows Vista/2008 Server, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Configuration d'une connexion directe sur un hôte

Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant se trouvent à proximité l'un de l'autre, vous pouvez les relier directement en utilisant un câble de type null-modem. Une connexion directe est généralement plus rapide qu'une connexion par modem, en particulier si vous souhaitez transférer des fichiers volumineux. Les connexions directes requièrent un port séquentiel (COM) et un câble série de type null modem.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un port disponible sur votre ordinateur, reportez-vous à la documentation de Windows.

Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte.

Pour configurer une connexion directe sur un hôte

- 1** Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2** Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.

- Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez un port COM disponible.
- 4 Sur l'onglet Appelants, configurez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les utilisateurs pouvant se connecter à l'hôte.
Se reporter à ["A propos de l'authentification dans pcAnywhere"](#) à la page 227.
- 5 Cliquez sur **OK**.
Sur Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Définition des options de démarrage de l'hôte

Symantec pcAnywhere permet de configurer un élément de connexion hôte pour qu'il démarre automatiquement lorsque vous lancez Windows. Pour protéger contre tout accès non autorisé, si vous configurez un hôte pour démarrer automatiquement, vous devriez également utiliser la fonction de verrouillage de l'ordinateur de Windows.

L'hôte de pcAnywhere s'exécute automatiquement comme service de Windows. Cette option permet de tirer parti des fonctionnalités intégrées de sécurité et de performances du système d'exploitation. Vous devez avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur pour exécuter un service. De plus, Symantec pcAnywhere ne prend actuellement pas en charge la configuration d'un hôte pour s'exécuter comme application sur Vista. Après s'être connecté à l'hôte s'exécutant comme application sur Windows Vista, si l'utilisateur distant tente une tâche qui exige des privilèges administrateur (par exemple, cliquer avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail > Gérer), l'ordinateur hôte demande des informations d'authentification d'administrateur, mais pas l'ordinateur distant, ainsi l'utilisateur ne peut pas poursuivre.

Pour définir les options de démarrage de l'hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.

3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Paramètres, sous Démarrage de l'hôte, sélectionnez l'une des options suivantes :

Lancer avec Windows	Démarre automatiquement la session hôte au démarrage de l'ordinateur. Remarque : Pour les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista et Windows 2008, vous devez avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur pour configurer Lancer l'hôte avec Windows. Vous devez également avoir des droits d'administrateur pour renommer ou modifier l'élément hôte qui est configuré pour lancer avec Windows.
Verrouiller l'ordinateur	Empêche des utilisateurs non autorisés d'accéder à l'ordinateur hôte. Pour déverrouiller l'ordinateur, les utilisateurs doivent fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows appropriés.
Exécuter en réduction	Masque la fenêtre d'état. Une icône d'hôte apparaît dans la barre des tâches système pendant l'attente de connexion.
Exécuter en tant que service	Recommandé pour les systèmes d'exploitation Windows Vista XP/2003 Server/2000 et Windows 2008, pour une performance optimale. Si vous voulez exécuter une session hôte sans surveillance dans Windows Vista, vous devriez maintenir cette option cochée. Si vous supprimez la coche de cette option, après la connexion à l'hôte s'exécutant comme application sur Windows Vista, si l'utilisateur distant tente une tâche qui exige des privilèges administrateur (par exemple, cliquer avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail > Gérer), l'ordinateur hôte demande des informations d'authentification d'administrateur, mais pas l'ordinateur distant, ainsi l'utilisateur ne peut pas poursuivre. Vous devez avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur pour exécuter un service.

4 Cliquez sur **OK**.

Sur Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur invité dans Windows

Windows Vista/XP limite les droits des utilisateurs qui sont affectés à un compte d'utilisateur limité ou d'invité à effectuer des tâches qui exigent des droits d'administrateur. Par exemple, vous ne pouvez pas installer des logiciels ou exécuter des services.

Symantec pcAnywhere exécute automatiquement toutes les sessions hôte en tant que service de Windows. Cette option permet de tirer parti des fonctionnalités intégrées de sécurité et de performances du système d'exploitation.

Si vous voulez commencer une session hôte dans Windows Vista/XP et vous êtes connecté en tant qu'utilisateur invité, vous avez les options suivantes :

- Dans Windows, passez à un compte d'utilisateur qui a des droits d'administrateur sur l'ordinateur hôte, et commencez alors la session hôte dans pcAnywhere.
Dans Windows Vista, le système d'exploitation vous invite automatiquement à fournir des informations d'authentification d'administrateur avant que vous puissiez exécuter l'hôte en tant que service.
- Dans pcAnywhere, arrêtez l'option pour exécuter la session hôte en tant que service.
Vous ne devriez pas arrêter cette option si vous voulez exécuter la session hôte sans surveillance dans Windows Vista.

Pour assurer la fonctionnalité appropriée, vous devriez ouvrir une session sur votre ordinateur en tant qu'utilisateur avec des droits d'administrateur avant de commencer pcAnywhere. Pour Vista, vous pouvez ouvrir une session sur l'ordinateur en tant qu'utilisateur standard ou utilisateur d'invité, cependant, vous serez invité à fournir des informations d'authentification appropriées lorsque vous effectuez certaines actions.

Définition des options de fin de session


Il est important de terminer les sessions de manière sécurisée afin d'éviter les problèmes de sécurité potentiels. Normalement, une session se termine lorsque l'utilisateur hôte ou distant annule la session. Toutefois, des problèmes réseau ou d'équipement peuvent faire perdre la connexion à l'ordinateur hôte ou distant. Une connexion peut également être perdue suite à un problème de sécurité, par exemple une tentative de connexion provenant d'un utilisateur non autorisé.

Symantec pcAnywhere permet de sélectionner des options différentes pour gérer les sessions qui se terminent normalement (un utilisateur autorisé annule la session) et anormalement (une connexion est perdue de manière inattendue).

Pour définir les options de fin de session pour les sessions se terminant de manière normale

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Paramètres, sous Après une fin de session normale, sélectionnez l'une des options suivantes :

Attendre les appels	Poursuit l'exécution de la session hôte, afin que d'autres puissent s'y connecter.
Annuler l'hôte	Annule la session hôte, interdisant ainsi toute autre connexion.



- 4 Pour sécuriser davantage l'ordinateur hôte, cochez l'option **et sécuriser**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- Déconnecter l'utilisateur
- Redémarrer l'ordinateur hôte
- Verrouiller l'ordinateur

5 Cliquez sur **OK**.

Sous Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Pour définir les options de fin de session pour les sessions se terminant de manière anormale

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Paramètres, sous Après une fin de session anormale, sélectionnez la durée en minutes à attendre avant de déclencher l'option de sécurité.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Attendre les appels	Poursuit l'exécution de la session hôte, afin que d'autres puissent s'y connecter.
Annuler l'hôte	Annule la session hôte, interdisant ainsi toute autre connexion.

- 5 Pour sécuriser davantage l'ordinateur hôte, cochez l'option **et sécuriser**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Déconnecter l'utilisateur
 - Redémarrer l'ordinateur hôte
 - Verrouiller l'ordinateur
- 6 Cliquez sur **OK**.

Sous Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Configurer un ordinateur hôte pour souscrire à un service d'annuaire

Avant de configurer un ordinateur hôte pour utiliser des services d'annuaire, vous devriez configurer le service d'annuaire en allant au menu Edition de pcAnywhere et en cliquant sur Préférences.

Pour plus d'informations, voir le chapitre 5, "Intégration de pcAnywhere avec des services d'annuaire" dans le *Guide d'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Si votre administrateur a configuré pcAnywhere pour qu'il utilise les services d'annuaire, vous pouvez configurer l'ordinateur hôte pour qu'il s'enregistre auprès du serveur d'annuaire au démarrage. Cela permet aux utilisateurs distants qui se connectent au serveur d'annuaire de trouver votre ordinateur. Lorsque l'état de l'hôte change, l'ordinateur hôte met à jour son entrée dans le serveur d'annuaire afin que les ordinateurs distants voient son état actuel.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Pour configurer un ordinateur hôte pour qu'il utilise les services d'annuaire

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Paramètres, cochez l'option **Utiliser les services d'annuaire**.
- 4 Dans la liste, sélectionnez le serveur d'annuaire à utiliser.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Définir les options Moniteurs multiples

Symantec pcAnywhere vous permet de configurer une option Moniteurs multiples. L'hôte peut sélectionner l'écran par défaut affiché sur l'ordinateur distant quand la session démarre.

Pour définir l'option Moniteurs multiples

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.
 - 4 Cliquez sur **OK**.

Spécification d'un nom d'hôte

Symantec pcAnywhere utilise le nom d'ordinateur Windows ou l'adresse IP comme nom d'hôte par défaut. Il s'agit du nom qui apparaît dans la liste des hôtes lorsqu'un utilisateur distant recherche un ordinateur hôte. Symantec pcAnywhere permet de spécifier un nom personnalisé, même si cela n'est pas recommandé si votre ordinateur fait partie d'un réseau. Votre administrateur peut vous aider à déterminer ce paramètre.

Pour spécifier un nom d'hôte

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Opération hôte, sélectionnez l'une des options suivantes :

Défini par l'utilisateur Permet de spécifier un nouveau nom pour l'hôte pcAnywhere.

Dans la zone de texte, saisissez un nom d'hôte. La taille maximale du nom est de 24 caractères.

Nom de l'ordinateur Windows Utilise le nom d'ordinateur Windows ou l'adresse IP affectée à l'ordinateur hôte.

Symantec pcAnywhere utilise ce paramètre par défaut.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Partage de lecteurs de disques d'hôte

Symantec pcAnywhere permet à l'ordinateur hôte de partager ses lecteurs de disques standard avec l'ordinateur distant.

Vous devez donner la permission à l'utilisateur distant pour l'accès et le partage des lecteurs de disques de l'ordinateur hôte, en configurant les droits de l'appelant super-utilisateur.

Pour partager le lecteur de disque de l'ordinateur hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Réseau, câble, DSL** et cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans Propriétés de l'hôte : boîte de dialogue Réseau, câble, DSL, cliquez sur l'onglet Appelants.
- 4 Dans l'écran Type d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Active Directory Services (ADS)
 - NT
 - Windows
- 5 Dans la section Liste d'appelants, cliquez deux fois sur l'utilisateur avec lequel vous voulez partager les lecteurs de disques.
- 6 Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'appelant, cliquez sur l'onglet Privilèges.
- 7 Sélectionnez **L'appelant superutilisateur a des droits d'accès complets sur l'ordinateur hôte**.
- 8 Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.
- 9 Dans Propriétés de l'hôte : boîte de dialogue Réseau, câble, DSL, cliquez sur l'onglet Options de sécurité.
- 10 Dans la section des options de session, dans Sélection de lecteur, cochez sur les lecteurs que vous voulez partager.
- 11 Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

Remarque : Les lecteurs demeurent partagés même si la session se termine.

Méthodes de démarrage d'une session hôte

Vous pouvez démarrer une session hôte de l'une des manières suivantes :

- Attendre les connexions d'utilisateurs distants autorisés.
Se reporter à "[Attente d'une connexion à partir d'un ordinateur distant](#)" à la page 94.

- Amorcer une connexion à un ordinateur distant, puis laisser l'utilisateur distant prendre le contrôle.
Se reporter à "[Appel d'un ordinateur distant](#)" à la page 94.
- Accepter une invitation hôte
Se reporter à "[Accepter une invitation hôte](#)" à la page 95.

Attente d'une connexion à partir d'un ordinateur distant

Lorsque vous démarrez une session hôte, votre ordinateur attend les connexions des utilisateurs distants autorisés, en utilisant le périphérique de connexion sélectionné dans les propriétés de l'hôte sur l'onglet Informations sur la connexion. Si deux périphériques sont sélectionnés, l'hôte attend une connexion sur les deux périphériques. Un hôte ne peut accepter qu'une seule connexion à la fois. Une fois la connexion établie sur l'un des périphériques, l'autre périphérique devient indisponible jusqu'à la fin de la session.

Il s'agit de la méthode la plus fréquemment utilisée pour démarrer une session hôte.

Pour attendre une connexion d'un ordinateur distant

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez deux fois sur l'élément de connexion à utiliser.

L'icône d'attente Symantec pcAnywhere apparaît dans la barre des tâches système de Windows, ce qui signifie qu'un hôte est en attente de connexion.

Dans Windows Vista, vous pouvez être invité à approuver cette action ; cependant, vous n'êtes pas invité si vous êtes connecté en tant qu'administrateur intégré.

Appel d'un ordinateur distant

L'ordinateur hôte peut établir la connexion avec un ordinateur distant. L'ordinateur distant se comporte alors comme l'hôte, en ce sens qu'il doit attendre la connexion. Toutefois, contrairement à une session hôte classique, une fois la connexion établie, c'est l'ordinateur distant qui contrôle les activités de l'hôte.

Utilisez cette méthode pour une sécurité supplémentaire, si vous ne souhaitez pas que des utilisateurs distants établissent des connexions avec votre ordinateur.

Pour appeler un ordinateur distant

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à utiliser, puis cliquez sur **Appeler distant**.

Dans Windows Vista, vous pouvez être invité à approuver cette action ; cependant, vous n'êtes pas invité si vous êtes connecté en tant qu'administrateur intégré.

L'élément de connexion hôte doit être configuré pour utiliser le même type de périphérique de connexion que l'ordinateur distant.

- 3 Dans la fenêtre d'attente de pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour les connexions par modem, saisissez le numéro de téléphone de l'ordinateur distant et cliquez sur **OK**.
 - Pour les connexions réseau, saisissez le nom ou l'adresse IP de l'hôte et cliquez sur **OK**.
Une fois la connexion établie, l'utilisateur distant peut prendre le contrôle de l'ordinateur hôte.

Accepter une invitation hôte

Pour démarrer une session de téléintervention, un utilisateur distant peut vous envoyer une invitation par le biais d'un courrier électronique, d'un message instantané ou d'un support physique. L'invitation contient toutes les informations nécessaires pour se connecter à l'ordinateur distant afin que l'utilisateur distant puisse prendre le contrôle de votre ordinateur.

Pour accepter une invitation hôte

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez reçu l'invitation dans un courrier électronique ou un message instantané, ouvrez la pièce jointe (.pcainv).
 - Si vous avez reçu l'invitation sur un support physique, accédez au fichier .pcainv et ouvrez-le.

Opérations disponibles pendant une session hôte

Au cours d'une session hôte, pcAnywhere permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Afficher des informations d'état à propos de la session.
Se reporter à "[Utilisation du menu en session de l'hôte](#)" à la page 96.
- Mener une conférence avec plusieurs utilisateurs distants.
Se reporter à "[Autorisation de plusieurs utilisateurs distants à tenir une conférence](#)" à la page 97.
- Dialoguer avec l'utilisateur distant.
Se reporter à "[Dialogue en session avec l'utilisateur distant](#)" à la page 99.
- Mettre en surbrillance un élément de l'ordinateur hôte.
Se reporter à "[Utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur hôte](#)" à la page ?.
- Terminer la session.
Se reporter à "[Arrêt d'une session hôte](#)" à la page 100.

Utilisation du menu en session de l'hôte

Lorsque vous démarrez une session, une icône d'hôte apparaît dans la barre des tâches système du bureau Windows. Vous pouvez utiliser une alternative si les mesures de sécurité ne sont pas en place pour verrouiller le clavier et la souris sur l'ordinateur hôte. Utilisez le menu d'hôte en ligne pour afficher l'information d'état et pour terminer une session.

Vous pouvez également voir des informations sur l'utilisateur connecté à l'ordinateur hôte. Cela inclut les informations suivantes :

- Durée de session
- Nom de l'utilisateur
- Type de connexion (TCP/IP, par exemple) et nom du périphérique.
Par exemple, pour les connexions TCP/IP, pcAnywhere fournit le nom de l'ordinateur distant, tel qu'il est spécifié dans Windows.

Remarque : Lorsque vous démarrez une session, une icône animée apparaît dans la barre des tâches système pour afficher l'état de la session. Lorsque la session est active, l'icône affiche trois points blancs clignotants. Lorsque la session se termine, un message indique que l'utilisateur distant est déconnecté et l'animation arrête. Quand l'hôte est annulé, l'icône est affichée en rouge.

Pour accéder au menu en session de l'hôte

- ◆ Sur le bureau, dans la barre des tâches système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'hôte.

Pour afficher les informations sur l'utilisateur connecté

- ◆ Sur le bureau, dans la barre des tâches système, placez le curseur sur l'icône de l'hôte.

Autorisation de plusieurs utilisateurs distants à tenir une conférence

La conférence autorise plusieurs utilisateurs distants à se connecter simultanément à un même hôte et à visualiser ses activités. Par exemple, vous pouvez héberger une conférence pour effectuer une démonstration de formation pour un logiciel.

Une conférence est essentiellement une session de téléintervention, à ceci près que plusieurs utilisateurs distants se connectent simultanément à l'hôte. Le premier appelant peut se connecter par l'intermédiaire de n'importe quel périphérique de connexion. En revanche, les appelants suivants doivent utiliser une connexion réseau TCP/IP. Le premier utilisateur distant qui établit une connexion contrôle l'hôte. Les autres utilisateurs peuvent visualiser l'activité sur l'écran de l'hôte, mais ne peuvent pas prendre le contrôle de l'hôte.

Remarque : Le paramètre Détection automatique de la bande passante sélectionné par défaut. Si la performance est un problème, les utilisateurs de conférence peuvent sélectionner la basse bande passante dans la fenêtre Propriétés de l'élément de connexion distante sur l'onglet Informations sur la connexion.

Configuration d'un hôte de conférence

Pour permettre à plusieurs utilisateurs distants de se connecter à l'ordinateur hôte, vous devez spécifier les informations nécessaires pour établir la connexion. Vous pouvez partir d'un élément de connexion hôte existant ou en créer un nouveau.

La conférence utilise un type de communication appelé multidiffusion. Ce type de communication nécessite une adresse IP de classe D valide.

Pour configurer un hôte de conférence

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.

3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Conférence, cochez l'option **Activer la conférence**.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Obtenir automatiquement l'adresse IP	Permet à votre serveur réseau d'affecter automatiquement une adresse IP de classe D disponible.
--------------------------------------	---

Spécifier l'adresse IP	Permet de spécifier l'adresse IP de classe D que vous souhaitez utiliser.
------------------------	---

L'adresse IP doit se trouver dans la plage comprise entre 225.1.1.1 et 239.254.254.254.

5 Pour utiliser des routeurs afin d'augmenter la zone de diffusion de la conférence, dans la liste Autoriser la conférence par "x" routeurs, sélectionnez le nombre de routeurs que vous voulez utiliser.

6 Cliquez sur **OK**.

Sur Vista, vous pourriez être invité à approuver cette action parce que modifier les propriétés d'hôte pourrait affecter d'autres utilisateurs.

Démarrage d'une conférence

Les étapes pour démarrer une conférence sont similaires au démarrage d'un hôte pour une session de téléintervention. Après avoir démarré l'hôte de conférence, l'utilisateur distant qui va contrôler l'hôte de conférence peut s'y connecter en utilisant toute méthode de connexion prise en charge par l'ordinateur hôte. Une fois la première connexion établie, les autres participants distants doivent se connecter en utilisant TCP/IP.

Remarque : Le paramètre Détection automatique de la bande passante sélectionné par défaut. Si la performance est un problème, les utilisateurs de conférence peuvent sélectionner la basse bande passante dans la fenêtre Propriétés de l'élément de connexion distante sur l'onglet Informations sur la connexion.

Pour démarrer une conférence

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez deux fois sur l'élément de connexion hôte configuré pour la conférence.

L'icône d'attente Symantec pcAnywhere apparaît dans la barre des tâches système de Windows, ce qui signifie qu'un hôte est en attente de connexion.

Se reporter à "[Autorisation de plusieurs utilisateurs distants à tenir une conférence](#)" à la page 97.

Dialogue en session avec l'utilisateur distant

Pendant une session de téléintervention, l'utilisateur hôte et l'utilisateur distant peuvent mener une conversation saisie dans une fenêtre de dialogue. Une session de dialogue peut être lancée par l'utilisateur hôte ou par l'utilisateur distant. Cette fonction est utile pour envoyer de brefs messages ou des instructions. Vous pouvez également enregistrer le journal de conversation dans le format texte brut.

Pour dialoguer en ligne avec un autre utilisateur

- 1 Dans la barre des tâches système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'hôte. Cliquez ensuite sur **Conversation**.
- 2 Dans la fenêtre Dialogue, dans le volet inférieur, saisissez votre message.
- 3 Cliquez sur **Envoyer**.

Vos messages et les réponses de l'autre utilisateur apparaissent dans la partie supérieure de la fenêtre de dialogue.

- 4 Pour enregistrer la conversation, cliquez sur **Enregistrer**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Journal de conversation de pcA, sélectionnez l'emplacement pour enregistrer la conversation.
- 6 Saisissez un nom de fichier.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur hôte

Pendant une session de téléintervention, vous pouvez utiliser la fonction d'aspiration pour mettre en surbrillance ou attirer l'attention de l'utilisateur distant sur un élément. Vous pouvez afficher ou expliquer un élément de l'ordinateur hôte. Vous pouvez modifier la forme, la largeur et la couleur de l'élément mis en surbrillance.

Pour utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur hôte

- 1

Sur l'ordinateur hôte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône animée d'hôte pcAnywhere puis cliquez sur **Activer le stylet**.
- 2

Dans la zone de texte à panneau blanc, cliquez sur **Aspirer**.
- 3

Dans la zone de texte à panneau blanc, sélectionnez l'une des options suivantes :

Rectangle

Vous permet de dessiner un rectangle.

Cercle

Vous permet de tracer un cercle.

Main levée

Vous permet de dessiner une forme personnalisée.
- 4

Mettez en surbrillance l'élément sur l'ordinateur hôte, en cliquant sur et en faisant glisser la souris au-dessus de l'élément.
- 5

Pour modifier la largeur de l'élément en surbrillance, sélectionnez l'une des options suivantes :

Augmenter la largeur

Vous permet d'augmenter la largeur de l'élément en surbrillance.

Réduire la largeur

Vous permet de diminuer la largeur de l'élément en surbrillance.
- 6

Pour modifier la couleur de l'élément en surbrillance, cliquez sur **Couleur** et sélectionnez la couleur de votre choix.
- 7

Pour sélectionner une couleur personnalisée, dans la fenêtre Couleur, cliquez sur **Couleur personnalisée**. Sélectionnez une couleur personnalisée et cliquez sur **Ajouter aux couleurs personnalisées**.
- 8

Cliquez sur **OK**.

Remarque : Pour annuler une action, cliquez sur Effacer ou utilisez Ctrl+Z et pour répéter l'action, utilisez Ctrl+Y.

Arrêt d'une session hôte

L'utilisateur hôte ou distant peut mettre fin à une session. Si l'utilisateur distant termine la session, les options de fin de session configurées pour l'élément de connexion hôte déterminent si l'hôte doit attendre une autre connexion ou être

annulé. Les droits des appelants configurés pour l'élément de connexion hôte déterminent si l'utilisateur distant est autorisé à annuler l'hôte.

Se reporter à "[Définition des options de fin de session](#)" à la page 88.

Se reporter à "[Configuration des droits d'appelant](#)" à la page 237.

Pour arrêter une session hôte

- ◆ Dans la barre d'état Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'hôte, puis cliquez sur **Annuler l'hôte**.

Contrôle à distance d'un autre ordinateur

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Gestion des connexions distantes](#)
- [Méthodes de configuration d'un ordinateur distant](#)
- [Méthodes de démarrage d'une session de téléintervention](#)
- [Opérations disponibles pendant une session de téléintervention](#)
- [Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution](#)

Gestion des connexions distantes

Pour les ordinateurs auxquels vous vous connectez fréquemment, Symantec pcAnywhere permet de sélectionner les paramètres de connexion et de sécurité à utiliser et de stocker ces informations dans un fichier d'élément de connexion distante. Les fichiers des éléments de connexion apparaissent sous forme d'icônes dans la fenêtre Distants. Les fichiers d'élément de connexion distante (.chf) sont enregistrés dans le répertoire de données de programme de pcAnywhere (:\\ProgramData\\Symantec\\pcAnywhere\\Remotes).

Ajout d'un élément de connexion distante aux Favoris

Symantec pcAnywhere permet de gérer les éléments de connexion que vous utilisez le plus souvent en les ajoutant à la fenêtre Favoris. Cette fenêtre gère les dossiers et permet d'organiser les connexions.

Pour ajouter un élément de connexion distante aux Favoris

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de connexion.
- 3 Cliquez sur **Ajouter aux favoris**.

Repérage d'un élément de connexion distante récent

Symantec pcAnywhere conserve automatiquement un historique de vos éléments de connexion distante utilisés récemment.

Pour repérer un élément de connexion distante récent

- ◆ Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Historique**.

Les éléments de connexion les plus récents apparaissent dans le volet droit.

Méthodes de configuration d'un ordinateur distant

Symantec pcAnywhere permet de configurer un ordinateur distant en modifiant un élément de connexion existant ou en créant un nouvel élément. Vous pouvez configurer de nouveaux éléments de connexion en utilisant les méthodes suivantes :

- Assistant Connexion
Se reporter à "[Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion distante](#)" à la page 105.
- Propriétés avancées
Se reporter à "[Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 106.

Pour vous connecter rapidement à un ordinateur hôte avec une configuration minimale, vous pouvez utiliser la fonction Connexion rapide.

Se reporter à "[Connexion à un autre ordinateur en utilisant la fonction Connexion rapide](#)" à la page 128.

Symantec pcAnywhere fournit les éléments de connexion par défaut suivants :

- Direct
- Transfert de fichiers
- Modem

- Réseau, câble, DSL
- Télégestion

Ces éléments sont préconfigurés pour optimiser la sécurité et les performances, mais vous pouvez modifier leurs paramètres de configuration.

Se reporter à "[Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions distantes](#)" à la page 108.

Utilisation de l'Assistant Connexion pour configurer une connexion distante

L'Assistant Connexion vous guide dans la procédure de configuration de votre ordinateur (ordinateur distant) pour la connexion à un autre ordinateur (ordinateur hôte). Une fois l'Assistant Connexion terminé, vous pouvez démarrer une session de téléintervention.

Symantec pcAnywhere stocke ces paramètres de connexion dans un fichier de connexion distante. Il place l'élément de connexion distante dans la fenêtre Distantes. Vous pouvez utiliser cet élément de connexion pour démarrer une session distante ou pour modifier les paramètres de connexion.

Se reporter à "[En lançant un élément de connexion distante](#)" à la page 125.

Symantec pcAnywhere propose des options de configuration avancée, telles que le chiffrement de session, qui ne sont pas disponibles dans cet assistant.

Se reporter à "[Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 106.

Pour utiliser l'Assistant Connexion pour configurer une connexion distante

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez sur **Assistant Connexion**.
- 3 Dans l'écran Introduction, cliquez sur **Je souhaite me connecter à un autre ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Je souhaite utiliser un fournisseur d'accès Internet de type câble/ADSL/réseau local/accès distant
 - Je souhaite utiliser mon modem téléphonique pour me connecter directement à un autre modem téléphonique

L'Assistant détecte automatiquement les périphériques de connexion disponibles sur l'ordinateur. Le périphérique de connexion que vous choisirez

doit être de même type que celui utilisé par l'ordinateur hôte. Par exemple, si l'ordinateur hôte utilise un modem téléphonique, vous devez sélectionner ce dernier comme périphérique de connexion.

Se reporter à "[Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions distantes](#)" à la page 108.

5 Cliquez sur **Suivant**.

6 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter. Cette option est disponible uniquement pour les connexions aux FAI par modem câble/DSL/LAN/accès distant. Si l'ordinateur hôte se trouve sur un réseau privé, utilisez l'adresse IP du routeur. L'administrateur de l'hôte doit configurer le routeur afin d'autoriser la connexion.
- Saisissez le numéro de téléphone de l'ordinateur auquel vous connecter. Cette option est disponible uniquement pour les connexions par modem téléphonique.

Vous pouvez laisser cette zone de texte vide si vous exécutez pcAnywhere sur un réseau et vous voulez que pcAnywhere recherche les ordinateurs hôte qui sont disponibles sur votre sous-réseau.

7 Cliquez sur **Suivant**.

8 Dans l'écran Résumé de l'Assistant Connexion, cliquez sur **Se connecter à un ordinateur hôte une fois l'assistant Connexion terminé** afin de démarrer une session distante à la fin de l'Assistant.

9 Cliquez sur **Terminer**.

Un élément de connexion distante est ajouté à la fenêtre Distants. Vous pouvez renommer l'élément.

Si vous choisissiez de vous connecter à un ordinateur hôte, pcAnywhere tente de se connecter à l'adresse IP ou au numéro de modem que vous avez spécifiés sur l'écran Destination.

Si votre ordinateur est sur un réseau et que vous ne spécifiez pas l'adresse IP de l'ordinateur hôte, pcAnywhere recherche les hôtes disponibles sur votre sous-réseau. Vous pouvez sélectionner un ordinateur hôte de la liste.

Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés avancées

Pour plus d'options de configuration et un meilleur contrôle de vos connexions, vous pouvez utiliser l'option Avancé pour créer ou modifier des éléments de connexion distante. Les propriétés avancées permettent d'accéder à toutes les options de configuration distante disponibles. Elles incluent des options qui ne

sont pas disponibles dans l'Assistant Connexion, telles que les services d'annuaire et le chiffrement par clé publique.

Tableau 5-1 contient des informations sur les paramètres disponibles.

Tableau 5-1 Présentation des paramètres distant

Onglet	Description
Informations sur la connexion	Permet de sélectionner le périphérique de connexion et le mode de démarrage de la session. Vous pouvez également sélectionner si vous voulez vous connecter via pcAnywhere Gateway ou pcAnywhere Access Server. Se reporter à "A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes" à la page 43. Se reporter à "Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions distantes" à la page 108.
Paramètres	Permet de spécifier les informations nécessaires pour trouver l'ordinateur hôte, établir la connexion et ouvrir la session. Ces informations varient selon le type de connexion.
Téléintervention	Permet de choisir un paramètre d'optimisation de la bande passante et de choisir si vous voulez enregistrer automatiquement la session pour la visualiser ultérieurement. Se reporter à "Enregistrement automatique de sessions hôte" à la page 271.
Chiffrement	Permet de définir le niveau de chiffrement des données à utiliser pendant une session de téléintervention avec un hôte. Se reporter à "Utilisation du chiffrement pour protéger les données" à la page 242.
Commentaires	Permet d'ajouter des commentaires sur l'élément de connexion distante.
Protection de l'élément	Permet de protéger l'élément de connexion par un mot de passe. Se reporter à "Protection des paramètres de configuration" à la page 253.

Pour configurer une connexion distante à l'aide des propriétés avancées

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
 - Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, configurez les paramètres de configuration de l'ordinateur distant.
 - 4 Cliquez sur **OK** afin d'enregistrer vos modifications.

Savoir quel périphérique de connexion utiliser pour les sessions distantes

Un périphérique de connexion est l'interface qui gère les communications entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant. Un périphérique de connexion peut être un modem, une liaison RNIS, un protocole réseau ou un port.

Le périphérique de connexion que vous choisissez dépend des environnements de l'hôte et de l'ordinateur distant. Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant se trouvent à proximité l'un de l'autre, vous pouvez les relier directement, via un câble approprié en fonction du port. Par exemple, vous pouvez établir une connexion directe entre un ordinateur portable et un ordinateur de bureau. Les deux ordinateurs doivent utiliser le même type de périphérique de connexion pour se connecter.

Le [Tableau 5-2](#) contient des informations qui vous aideront à sélectionner un périphérique de connexion.

Tableau 5-2 Périphériques de connexion distante

Périphérique matériel	Périphérique de connexion
Modem prenant en charge l'API Microsoft Telephony API (TAPI)	Nom du modem. Se reporter à " Configuration d'une connexion modem distante " à la page 113.
RNIS (Amérique du Nord)	Nom du périphérique RNIS. Se reporter à " Configuration d'une connexion RNIS sur un ordinateur distant " à la page 116.
RNIS (Europe)	RNIS via CAPI 2.0

Périphérique matériel	Périphérique de connexion
Carte réseau installée dans un ordinateur ou dans un serveur sur un réseau local ou étendu	Pour la plupart des connexions réseau, sélectionnez TCP/IP. Symantec pcAnywhere prend en charge également les Protocoles NetBIOS et SPX dans Windows XP/2003 Server/2000. Se reporter à "Configuration d'une connexion réseau distante" à la page 109.
Modem câble	TCP/IP. Se reporter à "A propos des connexions par modem câble" à la page 23.
DSL ou ADSL	TCP/IP. Se reporter à "A propos des connexions DSL et ADSL" à la page 24.
Câble série de type null-modem connecté aux ordinateurs hôte et distant (par exemple un ordinateur portable et un ordinateur de bureau)	Un port COM disponible. Symantec pcAnywhere prend en charge des connexions séquentielles sur Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Se reporter à "Configuration d'une connexion directe sur un ordinateur distant" à la page 117.

Configuration d'une connexion réseau distante

Symantec pcAnywhere prend en charge les connexions réseau par le biais d'un réseau local, d'un réseau étendu et d'Internet, via TCP/IP, NetBIOS et SPX. Pour la plupart des connexions réseau, sélectionnez TCP/IP. NetBIOS est un autre protocole réseau répandu, utilisé principalement pour les services de partage de fichiers et d'imprimantes. SPX est un protocole Novell NetWare.

Remarque : Symantec pcAnywhere ne prend pas actuellement en charge les protocoles SPX sur Windows Vista.

Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour se connecter, l'utilisateur distant doit connaître le nom utilisateur et le mot de passe, ainsi que l'adresse IP de l'ordinateur hôte.

Si l'ordinateur hôte est connecté à un réseau situé derrière un pare-feu, l'utilisateur distant doit pouvoir se connecter au réseau, via un service d'accès distant (RAS)

ou un réseau privé virtuel (VPN). Ces informations doivent être fournies par un administrateur.

Dans certains environnements d'entreprise, un administrateur peut configurer un serveur d'annuaire pour gérer les informations concernant les utilisateurs et les ressources du réseau. Si c'est le cas, vous pouvez configurer pcAnywhere pour qu'il utilise le service d'annuaire pour repérer l'ordinateur hôte.

Se reporter à "[Configuration d'un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire](#)" à la page 118.

Pour configurer une connexion réseau distante

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - TCP/IP
 - SPX
 - NetBIOS

Symantec pcAnywhere ne prend pas actuellement en charge les protocoles SPX sur Windows Vista.

- 4 Sélectionnez l'un des modes de démarrage suivants :
 - Téléintervention
 - Télégestion
 - Transfert de fichiers

Symantec pcAnywhere permet de passer d'un mode à l'autre pendant une session.

Se reporter à "[A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes](#)" à la page 43.

- 5 Pour vous connecter par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou de pcAnywhere Access Server, cochez l'option **Se connecter par une passerelle ou un serveur d'accès**.

Si vous sélectionnez cette option, cliquez **Détails** pour installer la connexion à l'ordinateur passerelle ou au serveur d'accès.

Se reporter à "[Connexion au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere](#)" à la page 119.

- 6 Sur l'onglet Paramètres, saisissez l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.

Vous pouvez ne pas fournir ces informations. Lorsque vous démarrez la session, pcAnywhere recherche automatiquement les hôtes disponibles sur votre sous-réseau. Cette procédure peut prendre du temps si votre ordinateur fait partie d'un réseau de grande taille.

- 7 Cliquez sur **OK**.

Personnalisation de la plage des ports de données pour les connexions distantes

Les administrateurs peuvent personnaliser les paramètres réseau pour gérer les connexions des deux côtés d'un pare-feu.

Symantec pcAnywhere choisit automatiquement un numéro de port chaque fois que vous établissez une connexion distante. Pour des raisons de sécurité ou de performances, un administrateur peut limiter le nombre de ports utilisés pour les connexions sortantes. Si la plage autorisée pour les connexions est trop restreinte, les connexions peuvent échouer parce que les ports disponibles ne sont pas assez nombreux.

Remarque : Certains numéros de port inférieurs à 1024 sont réservés aux applications et services Web, par exemple FTP et Internet. Le choix d'un numéro de port réservé peut interférer avec ces applications et provoquer une interruption de service. Cette procédure doit être effectuée par un administrateur expérimenté.

Pour personnaliser la plage des ports de données pour les connexions distantes

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Communications distant, cliquez sur **Options TCP/IP avancées**.
- 3 Dans la fenêtre Options TCP/IP avancées de l'ordinateur distant, cochez l'option **Spécifier la plage du port de données sortant**.
- 4 Dans la zone Port de données de base, saisissez le numéro du premier port de la plage.
- 5 Dans la zone Taille de plage, saisissez le nombre de ports à utiliser dans la plage de ports.

Le dernier numéro de port de la plage de ports est déterminé en ajoutant ce nombre au numéro saisi dans la zone Port de données de base.
- 6 Dans la fenêtre Options TCP/IP avancées de l'ordinateur distant, cliquez sur **OK**.
- 7 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

Modification des numéros de port par défaut sur l'ordinateur distant

Symantec pcAnywhere utilise les ports 5631 et 5632 pour les connexions. Ces ports sont enregistrés et, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de les modifier. Symantec pcAnywhere utilise le port de données pour des transmissions de données. Symantec pcAnywhere utilise le port d'état pour l'attente de connexion et pour l'échange des informations d'état.

Si vous voulez vous connecter à un ordinateur hôte qui utilise les numéros de port personnalisés, vous devez modifier les paramètres de port dans votre élément de connexion distante pour être assortis.

Remarque : Certains numéros de port inférieurs à 1024 sont réservés aux applications et services Web, par exemple FTP et Internet. Le choix d'un numéro de port réservé peut interférer avec ces applications et provoquer une interruption de service. Cette procédure doit être effectuée par un administrateur expérimenté.

Pour modifier les numéros de port par défaut sur l'ordinateur distant

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, cochez **TCP/IP**.
- 4 Cliquez sur **Détails**.
- 5 Dans la fenêtre TCP/IP, sous Spécifier les ports correspondant aux paramètres de l'hôte, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la zone Port de données, saisissez le numéro de port que l'ordinateur hôte utilise pour le port de données.
 - Dans la zone Port d'état, saisissez le numéro de port que l'ordinateur hôte utilise pour le port d'état.
- 6 Dans la fenêtre TCP/IP, cliquez sur **OK**.
- 7 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, cliquez sur **OK**.

Configuration d'une connexion modem distante

Si un modem est installé et correctement configuré sur votre ordinateur, pcAnywhere le détecte automatiquement et l'ajoute à la liste des périphériques de connexion. Pour vous connecter à un ordinateur hôte via un modem, vous devez connaître le numéro de téléphone de l'ordinateur hôte, ainsi que les informations de connexion.

Selon votre emplacement et votre opérateur téléphonique, vous pouvez être amené à spécifier des informations de numérotation supplémentaires. Ces informations peuvent inclure des informations de carte d'appel, un préfixe spécial pour obtenir une ligne externe ou le code à utiliser pour désactiver la fonction d'appel en attente. Si vous travaillez sur plusieurs sites, vous pouvez configurer des propriétés de numérotation uniques pour chaque emplacement.

Ces informations sont configurées dans le système d'exploitation lorsque vous installez votre modem. Symantec pcAnywhere permet d'utiliser ces propriétés de numérotation pour les connexions par modem ou de les configurer manuellement.

Les connexions par modem câble, DSL et ADSL doivent être configurées en tant que connexions réseau TCP/IP.

Se reporter à "[Configuration d'une connexion réseau distante](#)" à la page 109.

Configuration d'une connexion modem en utilisant les propriétés de numérotation

Par défaut, pcAnywhere utilise les propriétés de numérotation configurées pour votre modem dans le système d'exploitation. Symantec pcAnywhere permet de consulter et de modifier ces propriétés de numérotation lorsque vous configurez l'élément de connexion.

Pour configurer une connexion modem en utilisant les propriétés de numérotation

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez le nom du modem.
- 4 Sélectionnez l'un des modes de démarrage suivants :
 - Téléintervention
 - Télégestion
 - Transfert de fichiers

Symantec pcAnywhere permet de passer d'un mode à l'autre pendant une session.

Se reporter à "[A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes](#)" à la page 43.

- 5 Pour vous connecter par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou de pcAnywhere Access Server, cochez l'option **Se connecter par une passerelle ou un serveur d'accès**.


Si vous sélectionnez cette option, cliquez **Détails** pour installer la connexion à l'ordinateur de passerelle ou pour accéder au serveur.

Se reporter à "[Connexion au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere](#)" à la page 119.

- 6 Sur l'onglet Paramètres, sous Numéro de téléphone du PC hôte à contrôler, cliquez sur **Utiliser les propriétés de numérotation et le numéro de téléphone**.

Pour afficher ou modifier les propriétés de numérotation configurées pour votre modem, cliquez sur **Propriétés de numérotation**.

Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés de numérotation, consultez la documentation du système d'exploitation.



- 7 Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone de l'ordinateur hôte.
- 8 Sous Code pays, sélectionnez l'emplacement à partir duquel vous appelez.
- 9 Cliquez sur **OK**.

Configuration manuelle des propriétés de numérotation

Vous pouvez saisir manuellement les propriétés de numérotation des connexions par modem. Cela permet de contourner les propriétés de numérotation configurées dans le système d'exploitation. Vous pouvez utiliser cette option si vous travaillez à partir d'un emplacement temporaire.

Pour configurer manuellement les propriétés de numérotation

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez le nom du modem.
- 4 Sélectionnez l'un des modes de démarrage suivants :
- Téléintervention
 - Télégestion
 - Transfert de fichiers
- Symantec pcAnywhere permet de passer d'un mode à l'autre pendant une session.
- Se reporter à "[A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes](#)" à la page 43.
- 5 Pour vous connecter par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou de pcAnywhere Access Server, cochez l'option **Se connecter par une passerelle ou un serveur d'accès**.
- Si vous sélectionnez cette option, cliquez **Détails** pour installer la connexion à l'ordinateur passerelle ou pour accéder au serveur.
- Se reporter à "[Connexion au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere](#)" à la page 119.
- 6 Sur l'onglet Paramètres, sous Numéro de téléphone du PC hôte à contrôler, cliquez sur **Utiliser les propriétés de numérotation et le numéro de téléphone**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone de l'ordinateur hôte, en incluant tout préfixe nécessaire pour obtenir une ligne extérieure ou un numéro longue distance et l'indicatif.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'une connexion RNIS sur un ordinateur distant

Les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) sont des services téléphoniques numériques capables de transmettre des données numériques et vocales à des vitesses beaucoup plus élevées que les modems traditionnels. La configuration d'un périphérique RNIS est similaire à celle d'un modem.

Symantec pcAnywhere prend en charge RNIS uniquement en Amérique du Nord et en Europe. Si un périphérique RNIS est installé sur votre ordinateur et

correctement configuré, pcAnywhere le détecte automatiquement et l'ajoute à la liste des périphériques de connexion. Choisissez ce périphérique uniquement si vous utilisez RNIS en Amérique du Nord. Si vous utilisez RNIS en Europe, vous devez sélectionner RNIS via CAPI 2.0.

Pour configurer une connexion RNIS sur un ordinateur distant

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément** > **Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour utiliser RNIS en Amérique du Nord, sélectionnez le nom de votre périphérique RNIS.
 - Pour utiliser RNIS en Europe, sélectionnez RNIS via CAPI 2.0.
Se reporter à "[Personnalisation des connexions RNIS européennes](#)" à la page 52.
- 4 Sélectionnez l'un des modes de démarrage suivants :
 - Téléintervention
 - Télégestion
 - Transfert de fichiers

Symantec pcAnywhere permet de passer d'un mode à l'autre pendant une session.

Se reporter à "[A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes](#)" à la page 43.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'une connexion directe sur un ordinateur distant

Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant se trouvent à proximité l'un de l'autre, vous pouvez les relier directement en utilisant un câble de type null-modem. Une connexion directe est généralement plus rapide qu'une connexion par modem, en particulier si vous souhaitez transférer des fichiers volumineux. Les connexions directes requièrent un port séquentiel (COM) et un câble série de type null modem.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un port disponible sur votre ordinateur, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.

Pour configurer une connexion directe sur un ordinateur distant

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, sélectionnez un port COM disponible en procédant de la façon suivante :
- 4 Sélectionnez l'un des modes de démarrage suivants :
 - Téléintervention
 - Télégestion
 - Transfert de fichiers

Symantec pcAnywhere permet de passer d'un mode à l'autre pendant une session.

Se reporter à "[A propos des modes de démarrage pour les connexions distantes](#)" à la page 43.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire

Avant de configurer un ordinateur hôte pour utiliser des services d'annuaire, vous devriez configurer le service d'annuaire en allant au menu Edition de pcAnywhere et en cliquant sur Préférences.

Pour plus d'informations, voir le chapitre 5, "Intégration de pcAnywhere avec des services d'annuaire" dans le *Guide d'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Si l'administrateur a configuré pcAnywhere pour qu'il utilise les services d'annuaire, vous pouvez configurer l'ordinateur distant pour rechercher les hôtes dans le serveur d'annuaire. Seuls les ordinateurs hôte enregistrés auprès du serveur d'annuaire figurent dans les résultats de la recherche. Selon la

configuration et la taille du réseau, ce type de recherche est généralement plus rapide et plus fiable que de rechercher les hôtes sur tout le réseau.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Pour configurer un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Paramètres, cliquez sur **Utiliser les services d'annuaire** et sélectionnez le serveur d'annuaire à utiliser.
- 4 Pour restreindre le nombre des résultats de recherche, cliquez sur **Filtrer**.
Le filtrage permet de configurer le critère selon lequel effectuer la recherche. Vous pouvez rechercher par nom d'utilisateur, adresse de courrier électronique, nom de société ou nom de service. Les caractères génériques sont pris en charge. Par exemple, A* renvoie toutes les entrées dont le nom commence par la lettre A.
- 5 Dans la fenêtre Paramètres de filtre, cliquez sur **OK**.
- 6 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, cliquez sur **OK**.

Connexion au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere

Symantec pcAnywhere prend en charge les connexions au travers de la passerelle Symantec pcAnywhere ou Symantec pcAnywhere Access Server. Symantec pcAnywhere Gateway facilite la recherche des ordinateurs hôte situés derrière un pare-feu, un routeur ou tout autre périphérique NAT et la connexion à ces ordinateurs hôte. Ce composant est inclus sur le CD d'installation de Symantec pcAnywhere. Symantec pcAnywhere Access Server est un serveur autonome vendu séparément.

Symantec pcAnywhere peut détecter les passerelles s'exécutant sur votre sous-réseau. Quand vous sélectionnez un ordinateur de passerelle, la liste d'hôtes se met à jour pour afficher les ordinateurs hôte qui ont été découverts par la passerelle pcAnywhere. Vous pouvez également configurer un élément de

connexion pour qu'il se connecte automatiquement par l'intermédiaire de la passerelle pcAnywhere ou d'un serveur d'accès pcAnywhere.

Pour se connecter au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous voulez vous connecter sur une connexion réseau, dans la liste Périphérique, vérifiez que TCP/IP est sélectionné.
 - Si vous voulez vous connecter sur un modem TAPI, dans la liste Périphérique, vérifiez que le nom de votre modem est sélectionné.
- 4 Cochez **Se connecter par une passerelle ou un serveur d'accès**.
- 5 Cliquez sur **Détails**.
- 6 Dans la fenêtre Détails, sélectionnez l'une des options suivantes :

passerelle

Vous permet de vous connecter à un ordinateur qui exécute la passerelle pcAnywhere.

serveur d'accès

Vous permet de vous connecter à un ordinateur qui exécute le serveur d'accès pcAnywhere.

7 Sous Connexion, effectuez l'une des opérations suivantes :

Nom ou adresse IP	Pour les connexions TCP/IP, dans la zone Nom ou adresse IP, saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP de la passerelle ou du serveur d'accès par l'intermédiaire duquel vous voulez vous connecter.
Téléphone	Pour les connexions modem, dans la zone Téléphone, saisissez le numéro de téléphone du modem de la passerelle ou du serveur d'accès par l'intermédiaire duquel vous voulez vous connecter. Cette option n'est disponible que si un modem est installé et configuré correctement dans votre ordinateur.

8 Si la passerelle ou le serveur d'accès est configuré pour demander un mot de passe pour les connexions, saisissez le mot de passe requis pour la connexion.

9 Pour vous connecter à un groupe spécifique configuré sur le serveur d'accès, dans la zone Nom du groupe, saisissez le nom du groupe.

10 Dans la boîte de dialogue Détails, cliquez sur **OK**.

11 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, configurez les paramètres supplémentaires à utiliser pour la connexion.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion réseau distante"](#) à la page 109.

Se reporter à ["Configuration d'une connexion modem distante"](#) à la page 113.

Modification des vitesses de connexion

Symantec pcAnywhere détecte automatiquement la vitesse de la connexion lorsque vous établissez une connexion, sauf si vous modifiez ce paramètre.

Une bande passante élevée est utilisée pour les connexions haut débit, telles que les réseaux locaux et les modems câble. Symantec pcAnywhere optimise la résolution vidéo et la vitesse pour les connexions haut débit. Une bande passante limitée est utilisée pour les connexions bas débit, par exemple via des modems analogiques. Symantec pcAnywhere utilise une résolution vidéo inférieure pour les connexions bas débit, afin d'optimiser la vitesse.

Symantec pcAnywhere applique automatiquement les paramètres de performances en fonction du type de connexion. Si vous souhaitez utiliser des paramètres de performances qui s'appliquent à un type de connexion différent, vous devez d'abord modifier manuellement le type de connexion.

Se reporter à ["Ajustement des paramètres de performances vidéo"](#) à la page 122.

Se reporter à "[Modification des paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention](#)" à la page 140.

Pour modifier les vitesses de connexion

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Informations sur la connexion, sous Optimisations de bande passante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Détection automatique de la bande passante	Détecte automatiquement la vitesse de connexion et ajuste les paramètres de performance. Cette option est sélectionnée par défaut.
Bande passante élevée	Optimise la connexion pour une vitesse supérieure et une meilleure résolution vidéo.
Bande passante faible	Diminue la résolution de l'écran de l'hôte afin d'améliorer les performances.

- 4 Cliquez sur **OK**.

Ajustement des paramètres de performances vidéo

Les options de qualité vidéo et ColorScale affectent les performances du produit, la résolution des images et la profondeur des couleurs. Pour les connexions haut débit, vous pouvez ajuster la qualité vidéo afin d'améliorer les performances. Pour les connexions bas débit, vous pouvez ajuster les niveaux de couleur afin d'améliorer les performances. Si la résolution est plus importante que la couleur, essayez le paramètre 4 couleurs. Ce paramètre transforme les couleurs en niveaux de gris, mais offre une résolution supérieure.

Par défaut, pcAnywhere détecte automatiquement la vitesse de connexion et applique les paramètres appropriés de qualité vidéo et ColorScale à cette connexion.

Se reporter à "[Modification des paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention](#)" à la page 140.

Se reporter à "[Modification des vitesses de connexion](#)" à la page 121.

Pour ajuster les paramètres de performances vidéo

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Options, sur l'onglet Opération distant, sous Performances, déplacez le curseur Qualité vidéo comme suit :

Déplacer le curseur vers le gauche pour augmenter la performance.	Un paramètre plus bas augmente la performance, mais réduit la qualité vidéo.
Déplacer le curseur vers le gauche pour augmenter la performance.	Un paramètre plus élevé augmente la qualité vidéo, mais réduit la performance.
- 3 Dans la liste ColorScale, sélectionnez le niveau de couleur pour l'écran de l'ordinateur distant.

Le paramètre par défaut est 256 couleurs.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Connexion automatique sur l'ordinateur hôte

Pour éviter que le système vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un hôte, vous pouvez inclure ces informations dans le fichier de l'élément de connexion. Symantec pcAnywhere envoie automatiquement les informations de connexion une fois que la connexion a été établie.

Le stockage des informations de connexion dans un fichier d'élément de connexion peut présenter un risque de sécurité et certaines entreprises utilisent des politiques de sécurité qui empêchent les employés de stocker des mots de passe sur leur ordinateur. Vous pouvez utiliser cette option uniquement si votre environnement informatique le permet. Pour empêcher les utilisateurs non autorisés de se connecter à l'hôte, vous devez protéger l'élément de connexion distante avec un mot de passe.

Se reporter à "[Protection des paramètres de configuration](#)" à la page 253.

Pour se connecter automatiquement sur l'ordinateur hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour créer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés du distant, sur l'onglet Paramètres, tapez l'adresse IP ou le numéro de téléphone de modem de l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Sous Informations d'ouverture de session, cochez **Ouverture de session automatique sur l'hôte à la connexion**.
- 5 Dans la zone Nom de connexion, saisissez votre nom de connexion.
- 6 Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
- 7 Si vous vous connectez à un hôte Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000/NT et que vous êtes affecté à un domaine, dans la zone Domaine, saisissez votre nom de domaine en utilisant le format suivant :
domaine\utilisateur
- 8 Cliquez sur **OK**.

Reconnexion automatique si l'hôte est occupé

Symantec pcAnywhere permet de configurer un élément de connexion distante pour qu'il réessaye de se connecter automatiquement à des intervalles spécifiques si la connexion échoue. Une connexion peut échouer si l'hôte est occupé, en raison d'un problème réseau ou pour de nombreuses autres raisons qui peuvent être résolues via l'établissement d'une nouvelle connexion.

Pour se reconnecter automatiquement si l'hôte est occupé

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un élément de connexion existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.

- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Paramètres, sous Options de connexion, sélectionnez le nombre de tentatives de connexion que l'hôte doit effectuer après un échec de connexion.
- 4 Dans la zone Nombre de secondes entre tentatives, sélectionnez le nombre de secondes que pcAnywhere doit attendre entre les tentatives de connexion.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Méthodes de démarrage d'une session de téléintervention

Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez vous connecter qu'à des ordinateurs hôte qui ont défini un compte d'appelant pour vous ou votre groupe d'utilisateurs.

Symantec pcAnywhere permet de démarrer une session de téléintervention de différentes façons :

- En lançant un élément de connexion distante ;
- En attendant une connexion hôte ;
- Se connecter à un ordinateur hôte utilisant l'authentification Smart Card
Se reporter à "[Se connecter à un ordinateur hôte utilisant l'authentification Smart Card](#)" à la page ?.
- Connexion à un autre ordinateur en utilisant la fonction Connexion rapide
- En envoyant une invite de connexion distante à un utilisateur hôte.
Se reporter à "[Création d'une invitation hôte](#)" à la page 135.
- Connexion rapide pcA

Symantec pcAnywhere permet également de se connecter à un ordinateur de votre réseau sur lequel aucun hôte pcAnywhere n'est en cours d'exécution. Les fonctions de téléintervention sont alors limitées.

Se reporter à "[Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution](#)" à la page 150.

En lançant un élément de connexion distante

Les éléments de connexion distante contiennent les informations de connexion et de sécurité requises pour la connexion à un ordinateur hôte. Symantec pcAnywhere conserve automatiquement un historique des ordinateurs hôte auxquels vous vous êtes connecté récemment.

Pour démarrer un élément de connexion distante

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Distants
 - Favoris
 - Historique
- 2 Dans le volet droit, sélectionnez l'élément de connexion à utiliser.
- 3 Dans la barre de navigation gauche, sous Actions, cliquez sur **Démarrer la connexion**.

En attendant une connexion hôte

Les sessions de téléintervention sont généralement initiées par l'utilisateur distant, qui se connecte à un ordinateur hôte en attente de connexion. Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'ordinateur hôte peut être configuré pour autoriser une connexion distante uniquement si c'est l'hôte qui lance la connexion. Si c'est le cas, vous devez configurer votre ordinateur pour qu'il attende une connexion à partir de l'hôte. L'ordinateur distant se comporte comme un hôte, en ce sens qu'il attend une connexion. Toutefois, contrairement à une session hôte classique, une fois la connexion établie, c'est l'ordinateur distant qui contrôle les activités de l'hôte.

Remarque : Si le Pare-feu Windows est activé dans Windows Vista/2008 Server/XP, le pare-feu pourrait vous empêcher d'attendre une connexion hôte pour la première fois. Vous devriez sélectionner l'option pour débloquer le programme, qui vous permet de continuer. Dans Windows Vista/2008 Server, vous pouvez également être invité à approuver l'action pour modifier la règle de filtrage.

Pour attendre une connexion hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à utiliser, puis cliquez sur **Attente de connexion**.

Lorsque votre ordinateur accepte la connexion de l'ordinateur hôte, la fenêtre du Gestionnaire de session apparaît sur votre écran et affiche l'écran de l'ordinateur hôte dans le volet droit.

Se reporter à ["A propos du Gestionnaire de sessions"](#) à la page 45.

Se connecter à un ordinateur hôte utilisant l'authentification Smart Card

L'authentification de Smart Card vous permet de vous connecter à l'ordinateur hôte en utilisant une carte à puce. Après la connexion de la carte à puce sur un ordinateur distant, vous devez entrer un code PIN pour l'authentification et un certificat est envoyé à l'ordinateur hôte. Si le certificat est valide, une session distante est créée.

Pour se connecter à l'aide de Smart Card

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, créez un nouvel hôte.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel hôte, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'hôte, cliquez sur l'onglet Appelants.
- 5 Dans **Type d'authentification**, sélectionnez **Smart Card**.
- 6 Dans la liste Appelants, ajoutez un nouvel appelant.
- 7 Cliquez sur **Appliquer**.
- 8 Cliquez sur **OK**.
- 9 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur Distants.
- 10 Dans le volet droit, sous Distants, vous pouvez créer une nouvelle connexion à distance pour une carte à puce.
- 11 Insérer une carte à puce.
- 12 Dans la boîte de dialogue Authentification de la carte à puce, entrez le code PIN.
- 13 Cliquez sur **Vérification**.
pcAnywhere lit le certificat et l'envoie à l'ordinateur hôte. Si le certificat est valide, une session distante est créée.
- 14 Si plus d'une carte à puce sont insérées dans l'ordinateur distant, dans la boîte de dialogue Sélection de carte de l'authentification pcAnywhere, cliquez sur **Détails**.
- 15 Dans la section Détails, sélectionnez la carte à puce que vous voulez utiliser.
 - La zone carte à puce insérée fournit des informations au sujet du constructeur de la carte à puce sélectionnée.

- La zone carte à puce insérée fournit des informations au sujet de l'état de la carte à puce après son insertion dans l'ordinateur distant.

16 Cliquez sur **OK**.


Remarque : Pour l'authentification par carte à puce, vous devez installer le fournisseur de services de cryptographie (CSP, Cryptography Service Provider) sur l'hôte et l'ordinateur distant.

Connexion à un autre ordinateur en utilisant la fonction Connexion rapide

La Connexion rapide permet de vous connecter à un autre ordinateur avec une configuration minimale. Vous pouvez utiliser cette option pour les connexions uniques ou peu fréquentes à un ordinateur hôte (par exemple pour se connecter à un ordinateur hôte ayant une adresse IP dynamique ou pour dépanner un client de bureau d'aide). Avant de vous connecter, vous devez connaître le nom d'ordinateur, l'adresse IP ou le numéro de téléphone de l'ordinateur hôte, ainsi que les informations d'identification.

[Figure 5-1](#) illustre la fenêtre Connexion rapide.

Figure 5-1 Fenêtre Connexion rapide



Connexion à un ordinateur hôte du réseau

Si votre ordinateur est connecté à un réseau, pcAnywhere recherche automatiquement les hôtes pcAnywhere en attente de connexion sur votre sous-réseau (c'est la partie du réseau à laquelle votre ordinateur est connecté). Vous pouvez élargir la recherche à des sous-réseaux supplémentaires ou restreindre la recherche à un nom d'ordinateur ou une adresse IP spécifique.

Symantec pcAnywhere prend en charge les recherches UDP et LDAP. Pour rechercher les ordinateurs hôte en utilisant LDAP, votre environnement informatique doit être configuré pour prendre en charge les services d'annuaire utilisant un serveur d'annuaire compatible LDAP.

Se reporter à "[Configuration d'un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire](#)" à la page 118.

Pour vous connecter à un ordinateur hôte du réseau

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Affichage de base, dans le volet droit, cliquez sur **Connexion rapide**.

- Dans la vue Avancé, sur la barre de navigation gauche, cliquez sur **Connexion rapide**.
- 2 Dans le volet droit, sous Connexion rapide, sélectionnez le nom de l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter.
- 3 Sous Options de connexion, dans la liste Mode de démarrage, sélectionnez l'une des options suivantes :

Téléintervention	Permet de contrôler à distance un ordinateur hôte et de travailler avec cet ordinateur comme si vous étiez installé devant.
Télégestion	Permet d'administrer à distance un ordinateur hôte en utilisant les outils d'administration courants.
Transfert de fichiers	Permet de transférer des fichiers entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant à l'aide d'une fenêtre à deux volets fonctionnant comme l'Explorateur Windows.

- 4 Pour chiffrer le flux de données entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant, dans la zone Niveau de chiffrement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Chiffrement pcAnywhere	Chiffre les données en utilisant un algorithme mathématique afin qu'elles ne puissent pas être interprétées facilement par un tiers. Cette option est disponible sur tous les systèmes d'exploitation pris en charge par pcAnywhere.
Symétrique	Chiffre et déchiffre les données en utilisant une clé de chiffrement. Cette option est disponible sur n'importe quel système d'exploitation qui prend en charge l'API Microsoft CryptoAPI, tel que Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner la puissance de chiffrement que vous voulez utiliser.

- 5 Pour sélectionner la puissance de chiffrement pour le chiffrement symétrique, cliquez **Avancé**.

Dans la boîte de dialogue Puissance de chiffrement symétrique, sélectionnez l'algorithme de chiffrement et la longueur de clé à utiliser. Pour empêcher les connexions à des ordinateurs utilisant un autre algorithme, cochez **Limitier à l'algorithme sélectionné**. Cliquez ensuite sur **OK**.

- 6 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, sur la barre de navigation gauche, sous Actions, cliquez **Démarrer la connexion**.

Symantec pcAnywhere vous demande les informations d'authentification d'appelant pour se connecter à l'hôte pcAnywhere. Si l'ordinateur hôte utilise Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut vous demander les informations d'authentification pour cet ordinateur.

Ajout d'adresses TCP/IP et de sous-réseaux à une recherche d'hôte

Symantec pcAnywhere permet d'ajouter des sous-réseaux à inclure dans la recherche d'hôtes, afin de pouvoir rechercher les hôtes sur d'autres parties du réseau. Vous pouvez avoir à effectuer cette procédure si l'ordinateur hôte TCP/IP auquel vous voulez vous connecter n'apparaît pas dans la liste des hôtes.

Vous devez disposer de droits d'accès aux sous-réseaux à inclure dans la recherche.

Pour ajouter des adresses TCP/IP et des sous-réseaux à une recherche d'hôte

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Affichage de base, dans le volet droit, cliquez sur **Connexion rapide**.
 - Dans la vue Avancé, sur la barre de navigation gauche, cliquez sur **Connexion rapide**.
- 2 Dans le volet droit, dans la zone du critère de recherche de sous-réseau, cliquez sur **Configurer TCP/IP**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 3 Dans la fenêtre Options pcAnywhere, sur l'onglet Communications distant, sous Options TCP/IP, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur à inclure dans les résultats de la recherche.

- Saisissez les trois premiers octets du sous-réseau à inclure dans les résultats de la recherche, puis saisissez .0 ou .255 comme quatrième nombre. Par exemple :
172.16.0.0
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
Répétez cette procédure pour chaque ordinateur ou adresse à ajouter.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Ajout d'adresses LDAP à une recherche d'hôte

Si votre environnement informatique prend en charge les services d'annuaires utilisant un serveur compatible LDAP, vous pouvez rechercher parmi les ordinateurs hôte connectés au serveur d'annuaire.

Vous devez disposer de droits d'accès sur le serveur d'annuaire à inclure dans la recherche.

Se reporter à "[Configuration d'un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire](#)" à la page 118.

Pour ajouter des adresses LDAP à une recherche d'hôte

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Affichage de base, dans le volet droit, cliquez sur **Connexion rapide**.
 - Dans la vue Avancé, sur la barre de navigation gauche, cliquez sur **Connexion rapide**.
- 2 Dans le volet droit, sous Critères de recherche dans les sous-réseaux, cliquez sur **Configurer les services d'annuaire**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 3 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, dans l'onglet Services d'annuaire, cliquez sur **Ajouter**.

Spécifiez le nom du serveur, la base de recherche et les informations requises pour l'authentification auprès du serveur d'annuaire.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.
- 4 Dans la boîte de dialogue Propriétés des services d'annuaire, cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

Recherche d'hôtes LDAP sur le réseau

Par défaut, Symantec pcAnywhere recherche les ordinateurs hôte TCP/IP sur le sous-réseau local. Si votre environnement informatique prend en charge les services d'annuaires, pcAnywhere permet d'inclure les hôtes connectés à un serveur d'annuaire dans les résultats de recherche. Vous pouvez également restreindre les résultats de recherche aux seuls hôtes connectés à un serveur d'annuaire.

Se reporter à ["Configuration d'un ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire"](#) à la page 118.

Pour rechercher des hôtes LDAP sur votre réseau

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Affichage de base, dans le volet droit, cliquez sur **Connexion rapide**.
 - Dans la vue Avancé, sur la barre de navigation gauche, cliquez sur **Connexion rapide**.
- 2 Dans le volet droit, dans la zone Critères de recherche dans les sous-réseaux, sélectionnez l'une des options suivantes :

LDAP	Restreint les résultats de recherche aux seuls ordinateurs hôte connectés à un serveur d'annuaire.
Les deux	Inclut dans les résultats de la recherche à la fois les hôtes TCP/IP et les hôtes connectés à un serveur d'annuaire.

- 3 Dans la barre de navigation gauche, sous Actions, cliquez sur **Actualiser**.

Saisie manuelle des informations de connexion

Symantec pcAnywhere permet de saisir manuellement les informations de connexion pour se connecter rapidement à un ordinateur hôte par le biais d'une connexion modem ou réseau.

Pour saisir manuellement les informations de connexion

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Affichage de base, dans le volet droit, cliquez sur **Connexion rapide**.

- Dans la vue Avancé, sur la barre de navigation gauche, cliquez sur **Connexion rapide**.
- 2 Dans le volet droit, sous Saisie manuelle, saisissez le nom d'ordinateur, l'adresse IP ou le numéro de téléphone du modem de l'ordinateur hôte auquel vous connecter.
- 3 Sous Options de connexion, dans la liste Mode de démarrage, sélectionnez l'une des options suivantes :

Téléintervention	Permet de contrôler à distance un ordinateur hôte et de travailler avec cet ordinateur comme si vous étiez installé devant.
Télégestion	Permet d'administrer à distance un ordinateur hôte en utilisant les outils d'administration courants.
Transfert de fichiers	Permet de transférer des fichiers entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant à l'aide d'une fenêtre à deux volets fonctionnant comme l'Explorateur Windows.

- 4 Pour chiffrer le flux de données entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant, dans la zone Niveau de chiffrement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Chiffrement pcAnywhere	Chiffre les données en utilisant un algorithme mathématique afin qu'elles ne puissent pas être interprétées facilement par un tiers. Cette option est disponible sur tous les systèmes d'exploitation pris en charge par pcAnywhere.
Symétrique	Chiffre et déchiffre les données en utilisant une clé de chiffrement. Cette option est disponible sur n'importe quel système d'exploitation qui prend en charge l'API Microsoft CryptoAPI, tel que Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner la puissance de chiffrement que vous voulez utiliser.

- 5 Pour sélectionner la puissance de chiffrement pour le chiffrement symétrique, cliquez **Avancé**.

Dans la boîte de dialogue Puissance de chiffrement symétrique, sélectionnez l'algorithme de chiffrement et la longueur de clé à utiliser. Pour empêcher les connexions à des ordinateurs utilisant un autre algorithme, cochez **Limiter à l'algorithme sélectionné**. Cliquez ensuite sur **OK**.

- 6 Dans la fenêtre Connexion rapide, cliquez sur **Se connecter**.

Symantec pcAnywhere vous demande les informations d'authentification d'appelant pour se connecter à l'hôte pcAnywhere. Si l'ordinateur hôte utilise Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut vous demander les informations d'authentification pour cet ordinateur.

Création d'une invitation hôte

L'une des manières de se connecter à un ordinateur hôte situé derrière un pare-feu est que ce soit l'utilisateur hôte qui démarre la connexion. Vous pouvez configurer une invitation contenant les paramètres dont l'utilisateur hôte a besoin pour se connecter à votre ordinateur. Vous pouvez enregistrer l'invitation sur un support physique ou vous pouvez l'envoyer à l'utilisateur hôte par courrier électronique ou par messagerie instantanée.

Si l'utilisateur hôte accepte l'invitation, l'ordinateur hôte se connecte à votre ordinateur et vous pouvez prendre le contrôle de l'ordinateur hôte.

Les ordinateurs hôte et distants doivent tous les deux exécuter pcAnywhere 12.0 ou une version ultérieure.

Pour créer une invitation hôte

- 1 Dans Vue avancée, dans la barre de navigation de gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, sous Distants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à utiliser, puis cliquez sur **Créer une invitation hôte**.
- 3 Dans la fenêtre Création d'une invitation hôte, dans la liste Spécifiez l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur que l'hôte doit appeler, sélectionnez l'adresse IP ou le nom d'ordinateur de votre ordinateur.

Votre ordinateur doit être en attente de connexion pour que l'ordinateur hôte puisse se connecter. Si vous supprimez la coche de l'option pour attendre l'appel de l'hôte, vous devez manuellement définir votre élément de connexion distante pour attendre un appel hôte.

Se reporter à ["En attendant une connexion hôte"](#) à la page 126.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer sous**.

- 5 Dans la fenêtre Sélectionner un fichier de sortie, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.
 - 6 Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du fichier à utiliser.
Le fichier est enregistré avec l'extension .pcainv.
 - 7 Cliquez sur **Enregistrer**.
Si vous avez choisi que votre ordinateur attende que l'hôte appelle, l'icône d'hôte pcAnywhere apparaît dans la barre d'état de Windows.
 - 8 Envoyez le fichier invitation (.pcainv) à l'utilisateur hôte.
Une fois que l'utilisateur hôte a accepté l'invitation et que la connexion a été établie, vous pouvez prendre le contrôle de l'ordinateur hôte.
Vous avez besoin d'un client de messagerie électronique configuré sur l'ordinateur hôte pour envoyer le fichier en tant que pièce jointe. Au moins un appellant est requis sur l'ordinateur hôte.
L'utilisateur hôte doit sélectionner l'hôte dans le menu déroulant "Sélectionnez l'élément hôte que vous voulez utiliser pour l'appel de l'ordinateur distant".
Si un hôte est en cours d'exécution, il sera arrêté et l'hôte sélectionné sera lancé.
 - 9 Pour envoyer le fichier immédiatement, cliquez sur **Envoyer le fichier par courrier électronique**.
 - 10 Dans la fenêtre de message d'invitation d'hôte pcA, entrez l'ID de courrier électronique dans la zone de texte **A**. S'il y a lieu, vous pouvez également envoyer une copie du courrier électronique d'invitation en spécifiant un ID de courrier électronique dans la zone de texte **Cc**.
Le fichier .pcainv est joint au courrier électronique.
 - 11 Cliquez sur Envoyer.
Une fois que l'utilisateur hôte enregistre et ouvre la pièce jointe et que la connexion a été établie, vous pouvez prendre le contrôle de l'ordinateur hôte.
- Se reporter à "[Accepter une invitation hôte](#)" à la page 95.

Utilisation de la connexion rapide pcA

Vous pouvez utiliser la connexion rapide pcA pour vous connecter à l'ordinateur hôte. Vous pouvez utiliser les options pour sélectionner un ordinateur du réseau, entrer les informations de connexion, préserver les informations d'authentification et les paramètres de déploiement d'hôte.

Utilisation de la connexion rapide pcA

- 1 Cliquez deux fois sur l'icône de Connexion rapide pcA.
- 2 Dans la boîte de dialogue pcQuickConnect, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez le nom de l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter.
 - Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur.
 - Cliquez sur **Rechercher davantage** et sélectionnez un ordinateur du réseau.
- 3 Pour spécifier les options de connexion, cliquez sur **Options**.
 - Dans la zone Paramètres de connexion, sélectionnez **Préserver Les informations d'authentification** pour enregistrer les informations d'authentification de l'ordinateur hôte. Saisissez l'identification d'utilisateur et le mot de passe.
 - Pour spécifier le paramètre de port avancé, cliquez sur **Avancé**. Dans la boîte de dialogue Options TCP/IP avancées, spécifiez le port de données et le port d'état.
 - Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la section de Paramètres de déploiement, sélectionnez l'une des options ci-après :
 - Démarrer l'hôte s'il ne s'exécute pas.
 - Déployer l'hôte léger si l'hôte ne s'exécute pas.
 - Supprimer l'hôte léger à la fin de la session.
- 5 Cliquez sur **Se connecter**.
- 6 Dans la boîte de dialogue Symantec pcAnywhere - Connexion à l'hôte, entrez les informations d'authentification de nom d'utilisateur, mot de passe et domaine de session d'appellant.
- 7 Cliquez sur **OK**.


Opérations disponibles pendant une session de téléintervention

Une fois que vous avez établi une connexion, la fenêtre du Gestionnaire de session apparaît sur l'ordinateur. La barre de navigation à gauche de la fenêtre permet de passer d'un mode à l'autre, d'effectuer des tâches liées au mode choisi et de

consulter les détails sur la connexion. Le volet droit affiche l'écran de l'ordinateur hôte. Les boutons fléchés permettent de développer et de réduire la barre de navigation.

La [Figure 5-2](#) illustre la fenêtre du Gestionnaire de session en mode téléintervention.

Figure 5-2 Fenêtre du Gestionnaire de session



Le [Tableau 5-3](#) répertorie les tâches disponibles dans la fenêtre du Gestionnaire de session durant une session de téléintervention.

Vous pouvez également accéder à ces options à partir du menu Tâche.

Tableau 5-3 Description des tâches de téléintervention

Icône	Option	Description
	Plein écran	Affiche l'écran entier de l'hôte sur l'écran de l'ordinateur distant. Cette option n'est disponible que si les deux ordinateurs utilisent la même résolution.

Icône	Option	Description
	Redimensionnement de l'écran	Redimensionne l'écran de l'hôte pour qu'il tienne dans la zone d'affichage de la fenêtre du Gestionnaire de session. Utilisez cette option lorsque l'ordinateur hôte utilise une résolution d'écran supérieure à celle de l'ordinateur distant.
	Afficher/modifier les options en session	Permet à l'utilisateur distant de modifier les paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention.
	Transférer le presse-papiers	Permet à l'utilisateur distant de copier le contenu du presse-papiers de l'hôte vers son propre presse-papiers ou inversement. Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option de transfert automatique du presse-papiers est désactivée.
	Démarrer/arrêter l'enregistrement de session	Enregistre les activités de la session dans un fichier pour visualisation ultérieure.
	Prendre un cliché	Enregistre une capture d'écran de la session pour visualisation ultérieure.
	Envoyer Ctrl+Alt+Suppr	Permet d'exécuter la commande Ctrl+Alt+Suppr sur l'ordinateur hôte.
	Redémarrer l'ordinateur hôte	Redémarre l'ordinateur hôte.
	Explorer les lecteurs partagés	Vous permet d'afficher les disques partagés de l'ordinateur hôte.
	Activer le stylet	Vous permet de mettre en surbrillance un élément sur l'ordinateur hôte.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez capturer et enregistrer une image de l'écran de l'ordinateur hôte au cours d'une session. Vous pouvez capturer et enregistrer plusieurs captures d'écran. Chaque capture d'écran doit être enregistrée dans un fichier distinct.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Téléintervention, cliquez sur **Prendre un cliché**.
- 2 Dans la fenêtre Prendre un cliché, sélectionnez l'une des options suivantes :

Affichage visible	Effectue une capture d'écran de la partie visible de l'écran de l'hôte.
Affichage entier	Effectue une capture d'écran de l'intégralité de l'écran de l'hôte.
- 3 Dans la fenêtre Sélectionner un fichier d'enregistrement d'écran, dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer la capture d'écran.
- 4 Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom du fichier.
- 5 Dans la zone du type de fichier, sélectionnez .jpg ou .bmp.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage ou verrouiller temporairement le clavier et la souris sur l'ordinateur hôte pendant une session.

Les options de qualité vidéo et ColorScale affectent les performances du produit, la résolution des images et la profondeur des couleurs. Pour les connexions haut débit, vous pouvez ajuster la qualité vidéo afin d'améliorer les performances. Pour les connexions bas débit, vous pouvez ajuster les niveaux de couleur afin d'améliorer les performances. Si la résolution est plus importante que la couleur, essayez le paramètre 4 couleurs. Ce paramètre transforme les couleurs en niveaux de gris, mais offre une résolution supérieure.

Ces modifications affectent uniquement la session en cours.

Remarque : L'option Moniteur multiple est activée seulement si l'ordinateur hôte possède plus d'un écran.

Pour modifier les paramètres d'affichage pendant une session de téléintervention

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Téléintervention, cliquez sur **Afficher/modifier les options en session**.
- 2 Pour modifier l'aspect de la fenêtre de téléintervention, dans la fenêtre Options en ligne, sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire le bureau de l'hôte pour correspondre au distant	Synchronise les paramètres de résolution de l'ordinateur hôte avec ceux de l'ordinateur distant.
Synchronisation avec la fenêtre active de l'hôte	Déplace automatiquement toute fenêtre active qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur hôte vers la partie visible de l'écran de l'ordinateur distant. Par exemple, une boîte de dialogue qui demande une action de votre part peut apparaître en dehors de la zone visible sur votre ordinateur. Etant donné que vous ne pouvez pas voir le message, vous pouvez avoir l'impression que la session est verrouillée. En cochant cette option, vous êtes certain que ces boîtes de message apparaîtront dans une partie visible de votre écran.
Afficher les icônes Rétablir et Terminer session en mode plein écran	Place les options de commande dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de téléintervention. Les options de commande permettent de terminer la session ou de revenir à la fenêtre à deux volets.

- 3** Pour modifier les paramètres de performance et les paramètres de Qualité vidéo, sélectionnez une des options suivantes :

Bande passante élevée

Optimise la bande passante pour les connexions haut débit, telles que les réseaux locaux et les modems câble.

Vous pouvez régler les paramètres de Qualité vidéo. Déplacer le curseur vers le gauche pour augmenter la performance. Déplacez le curseur vers la droite afin d'augmenter la qualité vidéo.

Un paramètre plus bas augmente la performance, mais réduit la Qualité vidéo. Un paramètre plus élevé augmente la Qualité vidéo, mais réduit la performance.

Bande passante faible

Optimise les performances pour les connexions bas débit, telles que les connexions par modem.

Vous pouvez régler les paramètres ColorScale. Lorsque vous réduisez le nombre de couleurs affichées, vous améliorez les performances. Si la résolution est plus importante que la couleur, essayez le paramètre 4 couleurs.

- 4** Pour limiter les activités de l'utilisateur hôte pendant une session de téléintervention, sélectionnez une des options suivantes :

Verrouiller le clavier et la souris de l'hôte

Verrouille le clavier et la souris sur l'ordinateur hôte.

Ecran de l'hôte vierge

Empêche les autres utilisateurs sur le site de l'hôte de voir la session

Cette option n'est pas disponible pour les ordinateurs virtuels.

- 5** Pour sélectionner un écran, dans la fenêtre Options en session, cliquez sur l'option suivante :

Sélection d'écran

Vous permet de sélectionner l'écran que vous voulez afficher à partir de l'ordinateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'hôte possède des écrans multiples.

Vous pouvez afficher des écrans multiples sur un ordinateur hôte en utilisant les raccourcis clavier suivants :

- Pour afficher tous les écrans
Ctrl + m + 0

- Pour afficher chaque écran
Ctrl + m + (1, 2... 8)

Où l'un des écrans 1 à 8 sera affiché selon le nombre vous saisissez.

6 Cliquez sur **Appliquer**.

7 Cliquez sur **OK**.

Modification des couleurs d'arrière-plan

Pendant une session de téléintervention, pcAnywhere utilise une couleur pleine pour l'arrière-plan de la fenêtre du Gestionnaire de session. Cette couleur pleine est utilisée pour distinguer clairement les bords de l'écran de l'ordinateur hôte de la partie inutilisable de la fenêtre. Cet arrière-plan est visible si vous utilisez le redimensionnement de l'écran pour réduire la taille de l'écran de l'hôte.

Vous pouvez personnaliser les couleurs d'arrière-plan et le motif affichés dans la fenêtre du Gestionnaire de session. Si vous voulez modifier l'arrière-plan, vous devriez modifier les paramètres avant que de commencer une session. Vous ne pouvez pas modifier l'arrière-plan pendant une session.

Pour modifier les couleurs d'arrière-plan

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Gestionnaire de session, sélectionnez l'une des options suivantes :

Plein	Utilise une couleur pleine pour l'arrière-plan de la fenêtre du Gestionnaire de session durant une session de téléintervention.
Echiquier	Utilise une grille pour l'arrière-plan de la fenêtre du Gestionnaire de session durant une session de téléintervention.

Pour trouver l'onglet Gestionnaire de session, cliquez sur les touches fléchées gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.

- 3 Pour changer la couleur d'arrière-plan, cliquez sur **Modifier** à côté de la couleur à modifier.
- 4 Pour sélectionner une couleur personnalisée, dans la fenêtre Couleur, cliquez sur **Couleur personnalisée**.
- 5 Si vous sélectionnez une couleur personnalisée, cliquez sur **Ajouter aux couleurs personnalisées**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Pour ajuster la taille de la grille, dans la zone Taille, sélectionnez la taille à utiliser.
Cette option est disponible uniquement si l'option Echiquier est sélectionnée.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Configuration de l'impression à distance

Si l'utilisateur hôte a configuré les informations relatives à votre imprimante dans pcAnywhere, vous pouvez imprimer sur une imprimante se trouvant à votre emplacement un fichier se trouvant sur l'ordinateur hôte durant une session de téléintervention. Lorsque vous exécutez des programmes sur l'ordinateur hôte, vous pouvez sélectionner votre imprimante dans la liste des imprimantes installées.

Si l'utilisateur hôte n'a pas configuré l'impression à distance, vous pouvez imprimer vos fichiers sur l'imprimante par défaut de l'ordinateur hôte.

Lors de l'ajout d'une imprimante, l'utilisateur hôte doit disposer des pilotes appropriés pour l'ordinateur distant. Symantec pcAnywhere vous invite à indiquer l'emplacement de l'imprimante, le port à utiliser et les autres informations de configuration.

Pour configurer l'impression à distance

- 1 Sur l'ordinateur hôte, dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, sur le menu Edition, cliquez sur **Préférences**.

Sur l'ordinateur hôte, l'imprimante doit être installée sur un port de pcAnywhere, et vous devriez supprimer la coche de la case à cocher Activer la prise en charge bidirectionnelle.

L'ordinateur hôte est l'ordinateur auquel un utilisateur distant se connecte.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Impression à distance, cliquez sur **Ajout d'imprimante**.

Pour trouver cet onglet, utilisez les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.

- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer les informations de l'imprimante sur l'ordinateur distant.

L'ordinateur distant est l'ordinateur qui se connecte à l'ordinateur hôte pour la téléintervention.

Si l'imprimante utilisée par l'ordinateur distant n'apparaît pas dans la liste, vous devez commencer par installer les pilotes, puis effectuer cette procédure.

- 4 Cliquez sur **OK**.

Transfert du contenu du presse-papiers Windows

Le presse-papiers Windows contient des informations qui sont coupées ou copiées à partir d'une autre application. Au cours d'une session de téléintervention, vous pouvez transférer le texte ou les graphiques contenus dans le presse-papiers de l'ordinateur hôte vers l'ordinateur distant ou vice-versa.

Symantec Anywhere synchronise automatiquement les presse-papiers sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant si les deux ordinateurs utilisent pcAnywhere 12.0 ou une version ultérieure. Si vous vous connectez à un ordinateur hôte qui exécute une version antérieure de pcAnywhere, il est conseillé de

désactiver l'option de transfert automatique du presse-papiers. Vous pouvez arrêter cette option de manière permanente pour toutes les sessions. Ou, vous pouvez temporairement arrêter cette option pendant une session. Vous pouvez transférer manuellement le contenu du presse-papiers pendant la session

Pour arrêter le transfert automatique du contenu du presse-papiers pour toutes les sessions

- 1 Avant de démarrer une session, dans la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, dans le menu Edition, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Opération distant, désactivez **Transférer automatiquement le contenu du presse-papiers de l'hôte et du distant**.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Pour arrêter le transfert automatique du contenu du presse-papiers pendant une session

- 1 Au cours d'une session, dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Téléintervention, cliquez sur **Afficher/modifier les options en session**.
- 2 Dans la fenêtre Options en session, supprimez la coche **Transférer automatiquement le contenu du presse-papiers de l'hôte et du distant**.

Cette action affecte seulement la session actuelle. Quand vous supprimez la coche de cette option, pcAnywhere ajoute l'option Transférer le presse-papiers à la barre de navigation dans la fenêtre Gestionnaire de session. Cette option vous permet de transférer manuellement le contenu du presse-papiers.

Pour transférer manuellement le contenu du presse-papiers Windows

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Téléintervention, cliquez sur **Transfert de presse-papiers**.
- 2 Dans la fenêtre Transfert de presse-papiers, sous Direction, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Transfert du presse-papiers de l'hôte vers le vôtre
 - Transfert de votre presse-papiers vers celui de l'hôteCes options ne sont disponibles que lorsque l'option de transfert automatique du presse-papiers est désactivée.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Dialogue en session avec l'utilisateur hôte

Pendant une session de téléintervention, l'utilisateur hôte et l'utilisateur distant peuvent mener une conversation saisie dans une fenêtre de dialogue. Une session de dialogue peut être lancée par l'utilisateur hôte ou par l'utilisateur distant. Cette fonction est utile pour envoyer de brefs messages ou des instructions. Vous pouvez également enregistrer le journal de conversation dans le format texte brut.

Pour dialoguer en session avec l'utilisateur hôte

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Téléintervention, cliquez sur **Afficher le dialogue**.
- 2 Dans la fenêtre Dialogue, dans le volet inférieur, saisissez votre message.
- 3 Cliquez sur **Envoyer**.

Vos messages et les réponses de l'autre utilisateur apparaissent dans la partie supérieure de la fenêtre de dialogue.

- 4 Pour enregistrer la conversation, cliquez sur **Enregistrer**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Journal de conversation de pcA, sélectionnez l'emplacement pour enregistrer la conversation.
- 6 Saisissez un nom de fichier.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Connexion à plusieurs hôtes

Vous pouvez exécuter plusieurs sessions distantes. Pour vous connecter à plusieurs ordinateurs hôte, vous devez configurer le Gestionnaire pcAnywhere pour qu'il reste ouvert après la connexion.

Vous pouvez basculer entre plusieurs sessions hôte en utilisant l'un des raccourcis suivants :

- CTRL + N
Ici, N représente un chiffre entre 1 et 9.
- RCTRL + TAB

Pour se connecter à plusieurs hôtes

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Gestionnaire de session, vérifiez que l'option Maintenir le Gestionnaire pcAnywhere ouvert après la connexion est cochée.
- 3 Connectez-vous au premier hôte.
Répétez cette procédure pour les autres ordinateurs hôte auxquels vous voulez vous connecter.

Utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur distant

Pendant une session de téléintervention, vous pouvez utiliser la fonction d'aspiration pour mettre en surbrillance ou attirer l'attention de l'utilisateur hôte sur un élément. Vous pouvez afficher ou expliquer un élément de l'ordinateur hôte. Vous pouvez modifier la forme, la largeur et la couleur de l'élément mis en surbrillance.

Ces modifications affectent uniquement la session en cours.

Pour utiliser la fonction d'aspiration sur l'ordinateur distant

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous **Gestionnaire de session**, cliquez sur **Activer le stylet**.
La fonction d'aspiration est affichée sur l'ordinateur hôte.
- 2 Dans la zone de texte à panneau blanc, cliquez sur **Aspirer**.
- 3 Dans la zone de texte à panneau blanc, sélectionnez l'une des options suivantes :

Rectangle	Vous permet de dessiner un rectangle.
Cercle	Vous permet de tracer un cercle.
Main levée	Vous permet de dessiner une forme personnalisée.
- 4 Mettez en surbrillance l'élément sur l'ordinateur hôte, en cliquant sur et en faisant glisser la souris au-dessus de l'élément.

- 5 Pour modifier la largeur de l'élément en surbrillance, sélectionnez l'une des options suivantes :

Augmenter la largeur	Vous permet d'augmenter la largeur de l'élément en surbrillance.
Réduire la largeur	Vous permet de diminuer la largeur de l'élément en surbrillance.

- 6 Pour modifier la couleur de l'élément en surbrillance, cliquez sur **Couleur** et sélectionnez une couleur de votre choix.
- 7 Pour sélectionner une couleur personnalisée, dans la fenêtre Couleur, cliquez sur **Couleur personnalisée**. Sélectionnez une couleur personnalisée et cliquez sur **Ajouter aux couleurs personnalisées**.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Remarque : Pour annuler une action, cliquez sur Effacer ou utilisez Ctrl+Z et pour répéter l'action, utilisez Ctrl+Y.

Désactivation de l'ordinateur hôte

Symantec pcAnywhere vous permet de désactiver un ordinateur hôte pendant une session de téléintervention. L'ordinateur hôte doit avoir Allow Caller ou l'option superutilisateur activée pour l'appellant, pour désactiver l'ordinateur hôte.

Pour désactiver un ordinateur hôte

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Mise hors tension de l'ordinateur hôte**.

Le système vous invite à confirmer cette action.
- 2 Cliquez sur **OK**.

Afficher les lecteurs partagés de l'hôte

Symantec pcAnywhere vous permet d'afficher les lecteurs de disques partagés de l'ordinateur hôte. Sur l'ordinateur distant, les lecteurs de disques partagés apparaissent dans la barre de navigation gauche.

Pour afficher les lecteurs de disques partagés de l'hôte

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Explorer les lecteurs partagés**.
- 2 Dans la fenêtre Poste de travail, dans la zone Lecteurs réseau, vous pouvez cliquer deux fois sur un lecteur pour afficher les fichiers du disque partagé.

Remarque : Les lecteurs demeurent partagés même si la session se termine.

Arrêt d'une session de téléintervention

L'utilisateur hôte ou distant peut mettre fin à une session. La fin d'une session vous ramène à la fenêtre principale de Symantec pcAnywhere.

Si vous êtes connecté à un ordinateur qui exécute Windows, les options de fin de session configurées pour l'élément de connexion hôte déterminent si l'hôte doit attendre une autre connexion ou être annulé. Les droits des appelants configurés pour l'élément de connexion hôte déterminent si l'utilisateur distant est autorisé à annuler l'hôte.

Pour arrêter une session de téléintervention

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Terminer la session**.
- 2 Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Si vous êtes autorisé à redémarrer l'ordinateur hôte, vous pouvez choisir de le laisser accepter d'autres connexions ou de l'annuler en redémarrant l'ordinateur.

Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution


La fonction Déploiement et connexion rapides permet de déployer une version allégée d'un hôte pcAnywhere vers un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs du réseau, et de s'y connecter immédiatement. Il n'est pas nécessaire qu'un hôte s'exécute ou que pcAnywhere soit installé sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez vous connecter aux ordinateurs qui exécutent Windows, Linux, ou Mac OS X.

Vous pouvez également utiliser la fonction Déploiement et connexion rapides pour vous connecter à un ordinateur sur lequel une version complète de l'hôte pcAnywhere est active. Quand vous vous connectez, le plein hôte est temporairement annulé. Après que vous ayez terminé la session, le plein hôte

revient à un état d'attente si l'hôte est configuré pour s'exécuter en tant que service.

La [Figure 5-3](#) illustre la fenêtre de la fonction Déploiement et connexion rapides.

Figure 5-3 Fenêtre de la fonction Déploiement et connexion rapides



[Tableau 5-4](#) décrit la configuration requise pour déployer un hôte léger.

Tableau 5-4 Configuration requise pour le déploiement d'un hôte léger

Système d'exploitation	Configuration requise pour déployer un hôte léger	Configuration requise pour installer un hôte léger
Windows 2000 Professionnel/Server/Advanced Server Windows XP Professionnel (32 bits et 64 bits) Windows 2003 Server Standard/Enterprise Windows PE	Vous devez avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur duquel vous voulez déployer l'hôte léger. Pour Windows XP, supprimez la coche Utiliser le partage de fichiers simple.	L'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter doit être déverrouillé, et un utilisateur doit être connecté. Des droits d'administrateur intégré devraient être activés, et vous devriez avoir un mot de passe renseigné. Vous devez utiliser ce compte pour déployer l'hôte léger. ■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft). ■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur.
Windows Vista/2008 Server/Professionnel/Entreprise/Edition Intégrale	Pendant le déploiement, vous entrez les informations d'authentification d'administrateur intégré pour l'ordinateur cible. Le système d'exploitation de l'ordinateur cible doit être configuré comme suit : ■ Activez le compte administrateur intégré. ■ Activez le partage de fichiers. ■ Désactivez le Pare-feu Windows, ou configurez le pare-feu pour permettre le trafic par les ports de pcAnywhere. Symantec pcAnywhere utilise les ports 5631 et 5632 par défaut.	L'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter doit être déverrouillé, et un utilisateur doit être connecté. Des droits d'administrateur intégré devraient être activés, et vous devriez avoir un mot de passe renseigné. Vous devez utiliser ce compte pour déployer l'hôte léger. L'ordinateur hôte doit satisfaire la configuration requise suivante : ■ Configuration requise du système d'exploitation (définie par Microsoft). ■ Internet Explorer 6.0 ou ultérieur.

Système d'exploitation	Configuration requise pour déployer un hôte léger	Configuration requise pour installer un hôte léger
Red Hat Enterprise Linux ES/WS 3.0 Red Hat Enterprise Linux ES/WS 4.0 SuSe Enterprise Server 10 SuSe Linux Desktop 10 Novell Linux Desktop 9	Vous pouvez déployer un hôte de Linux seulement à partir d'un ordinateur Windows. Vous devez avoir des privilèges root sur l'ordinateur duquel vous voulez déployer l'hôte de Linux.	Vous pouvez vous connecter à un ordinateur hôte qui n'est pas connecté. Vous devez disposer de droits d'administration sur l'ordinateur hôte. Pour des systèmes d'exploitation de Linux, si aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur Linux cible, des privilèges root sont requis.
Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x	Vous pouvez déployer un hôte Mac OS X seulement à partir d'un ordinateur Windows.	Vous pouvez vous connecter à un ordinateur hôte qui n'est pas connecté. Vous devez disposer de droits d'administration sur l'ordinateur hôte.

Remarque : Vous devez posséder une licence hôte pour chaque ordinateur sur lequel vous vous connectez via la fonction Déploiement et connexion rapides. L'accord de licence de Symantec pcAnywhere ne permet pas d'utiliser plusieurs fois la même licence pour cette fonction.

Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution

- 1 Dans la Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Déploiement et connexion rapides**.
- 2 Dans le volet droit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Déploiement et connexion rapides, cliquez deux fois sur l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter.
 - Sous Sélection du déploiement, saisissez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur **Connexion**.

- 3 Saisissez vos informations de connexion administrateur pour l'ordinateur hôte.

Vous devez disposer de droits d'administration sur l'ordinateur hôte. Pour Vista/2008 Server, vous devez disposer des droits d'administrateur intégré.

Si vous n'avez pas configuré les propriétés d'hôte pour le système d'exploitation de l'ordinateur auquel vous tentez de vous connecter, l'assistant de configuration approprié s'ouvre automatiquement.

Suivez les étapes dans l'assistant pour configurer l'hôte.

Se reporter à "[Configurer un hôte léger Windows en utilisant la fonction Déploiement et connexion rapides](#)" à la page 154.

Se reporter à "[Configurer Linux host ou Mac OS X pour le déploiement](#)" à la page 158.

- 4 Lorsque vous y êtes invité, tapez vos informations de connexion d'appellant.
Vous devez utiliser les informations d'authentification de connexion d'appellant que vous avez spécifié quand vous avez configuré les propriétés initiales d'hôte.

Configuration des propriétés initiales de l'hôte pour la fonction Déploiement et connexion rapides

Vous devez configurer les propriétés de l'hôte la première fois que vous utilisez la fonction Déploiement et connexion rapides. Symantec pcAnywhere détecte automatiquement le système d'exploitation de l'ordinateur auquel vous tentez de vous connecter et démarre l'assistant approprié. L'assistant vous guide dans le processus de configuration. A la fin de l'assistant, vous pouvez déployer l'hôte et établir une connexion. Symantec pcAnywhere peut également préconfigurer le système pour le déploiement. La préconfiguration peut être faite séparément pour les systèmes Windows, Mac, et Linux.

Symantec pcAnywhere réutilise les propriétés de l'hôte pour toutes les sessions ultérieures de la fonction Déploiement et connexion rapides. Les propriétés de l'hôte que vous configurez s'appliquent uniquement aux connexions établies par l'intermédiaire de cette fonction. Elles n'affectent pas les éléments de connexion hôte de la fenêtre Hôtes.

Configurer un hôte léger Windows en utilisant la fonction Déploiement et connexion rapides

La première fois que vous utilisez la fonction Déploiement et connexion rapides pour la connexion à un ordinateur qui exécute Windows, pcAnywhere vous demande les informations de configuration par le biais de l'Assistant de

configuration d'hôte léger. Vous ne devez configurer les propriétés de l'hôte qu'une seule fois. Symantec pcAnywhere réutilise ces paramètres pour toutes les sessions suivantes de la fonction Déploiement et connexion rapides avec des ordinateurs qui exécutent Windows.

L'hôte que vous déployez à l'aide de la fonction Déploiement et connexion rapides occupe une place minimale et son installation ne nécessite pas de redémarrage du système. La fonction Déploiement et connexion rapides offre des fonctions de téléintervention limitées et est prévue pour les connexions temporaires.

Remarque : Vous devez disposer de droits d'accès de niveau administrateur sur l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter. La fonction de Déploiement et connexion rapides n'est pas prise en charge sous Windows XP Edition familiale/Vista Edition familiale dues aux limitations dans ces systèmes d'exploitation. Se reporter à "[Connexion à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'hôte en cours d'exécution](#)" à la page 150.

Pour configurer un hôte léger Windows en utilisant la fonction Déploiement et connexion rapides

- 1 Dans la Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Déploiement et connexion rapides**.
- 2 Pour ouvrir l'assistant de configuration d'hôte léger Windows, sous Actions, cliquez sur **Configurer pour Windows**.

L'assistant vous guide dans le processus de configuration. Si vous essayez de déployer un hôte avant de définir les propriétés, l'assistant s'ouvre automatiquement. Vous êtes invité à fournir les informations d'authentification de connexion pour l'ordinateur hôte d'abord.

- 3 Dans l'Assistant de configuration d'hôte léger de Windows, lisez les informations du premier panneau, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans la zone Nom de l'hôte, saisissez le nom à utiliser pour l'hôte.

Vous pouvez ne pas renseigner cette zone pour que le nom de l'hôte soit identique au nom de l'ordinateur.

5 Sous Type d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes :

pcAnywhere	Valide un utilisateur par rapport à la liste d'utilisateurs et de mots de passe stockée sur l'ordinateur hôte. Utilisez cette méthode pour les connexions non réseau ou si votre environnement ne prend pas en charge les autres méthodes d'authentification. Cette méthode d'authentification est la moins sécurisée.
NT	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste de postes de travail ou d'utilisateurs du domaine (méthode disponible sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000 uniquement).
Microsoft LDAP	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste stockée sur un serveur d'annuaire prenant en charge LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Se reporter à ["A propos de l'authentification dans pcAnywhere"](#) à la page 227.

6 Pour chiffrer le flux de données entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant, sous Niveau de chiffrement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Chiffrement pcAnywhere	Chiffre les données en utilisant un algorithme mathématique afin qu'elles ne puissent pas être interprétées facilement par un tiers. Cette option est disponible sur tous les systèmes d'exploitation pris en charge par pcAnywhere.
Symétrique	Chiffre et déchiffre les données en utilisant une clé de chiffrement. Cette option est disponible sur tout système d'exploitation prenant en charge l'API Microsoft CryptoAPI, par exemple Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000.

Se reporter à ["Utilisation du chiffrement pour protéger les données"](#) à la page 242.

7 Si vous déployez l'hôte sur un ordinateur exécutant Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, cochez **Exécuter en tant que service** pour obtenir des performances optimales.

Vous devez avoir des droits d'administrateur (droits d'administrateur intégré pour Vista) sur l'ordinateur pour exécuter un service dans Windows XP/Vista/2008 Server.

- 8** Cochez **Annuler l'hôte léger après la fin de la session distante** afin d'annuler l'hôte après la fin de la session.

Si vous n'annulez pas l'hôte après la fin de la session, l'hôte continue de s'exécuter jusqu'au redémarrage du système d'exploitation.

- 9** Pour informer l'utilisateur hôte lorsqu'un utilisateur distant tente de se connecter, cochez **Demander une confirmation de connexion**, puis sélectionnez la durée (en secondes) dont dispose l'utilisateur hôte pour répondre à l'invite.

Si le délai expire, la connexion est annulée.

- 10** Pour protéger l'hôte en attribuant un numéro de série aux connexions, cochez l'option **Affecter un ID afin de limiter les connexions à l'hôte**, puis saisissez le numéro de série à utiliser.

Un numéro de série est ainsi intégré dans la configuration de l'hôte. Les numéros de série doivent être une valeur numérique comprise entre 0 et 4294967296.

Les utilisateurs distants doivent présenter le même numéro de série intégré dans leur configuration distante pour que l'hôte accepte la connexion.

Pour plus d'informations sur la sérialisation, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

- 11** Si vous voulez que l'hôte se rattache à un ordinateur qui exécute Symantec pcAnywhere Access Server, cochez **S'ancrer à un serveur d'accès pcAnywhere**.

Lorsque vous accédez à un assistant, des boîtes de dialogue vous invitent à saisir les informations nécessaires pour vous connecter au serveur d'accès.

Se reporter à "[Connexion au travers de la passerelle pcAnywhere ou du serveur d'accès pcAnywhere](#)" à la page 119.

- 12** Cliquez sur **Suivant**.

- 13** Saisissez les informations d'authentification à utiliser pour valider les connexions à l'ordinateur hôte, puis cliquez sur **Suivant**.

Les informations demandées dépendent du type d'authentification que vous avez sélectionné.

- 14** Cochez **Je possède une licence hôte pour chaque ordinateur cible** afin de confirmer que vous disposez d'une licence hôte pour l'ordinateur hôte.

Pour continuer, vous devez confirmer que vous disposez d'une licence hôte pour l'ordinateur cible. Si vous ne disposez pas d'une licence hôte, cliquez sur le lien de la boutique Symantec pour acheter une licence.

- 15** Pour enregistrer ces paramètres sous la forme d'un fichier exécutable pouvant être utilisé ultérieurement pour le déploiement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer un email	Ouvre le programme de courrier électronique par défaut de votre ordinateur. Pour utiliser cette option, votre programme de courrier électronique doit prendre en charge l'interface MAPI. Un exemple de programme de courrier électronique prenant en charge MAPI est Microsoft Outlook.
Enregistrer sur disque	Permet de sélectionner un nom de fichier et un emplacement dans lequel créer et enregistrer la configuration de l'hôte sous forme de paquet auto-extractible. Si vous exécutez l'hôte léger sous Vista, vous devriez utiliser le partage personnalisé, particulièrement si l'hôte léger est configuré pour s'exécuter comme application.

Vous pouvez utiliser une de ces options pour déployer manuellement un hôte léger vers un ordinateur qui exécute Windows XP Edition familiale/Vista Edition familiale. Si un hôte léger est enregistré sur le disque, et lorsque vous cliquez deux fois sur l'exécutable pour l'installer, un message s'affiche indiquant que l'hôte léger n'est pas installé correctement. Pour résoudre ce problème, vous devez ouvrir le fichier enregistré en tant qu'administrateur sur Vista.

- 16** Cliquez **Terminer** pour enregistrer la configuration.

Si l'assistant démarre automatiquement quand vous tentez de vous connecter à un ordinateur, Symantec pcAnywhere déploie l'hôte vers l'ordinateur que vous avez sélectionné. Une fois invité, tapez vos informations d'authentification de connexion d'appellant pour vous connecter à l'ordinateur hôte.

Configurer Linux host ou Mac OS X pour le déploiement

La première fois que vous utilisez la fonction de Déploiement et connexion rapides pour vous connecter à un ordinateur Linux ou un ordinateur Mac OS X, pcAnywhere vous demande des informations de configuration. Vous ne devez configurer les propriétés de l'hôte qu'une seule fois. Symantec pcAnywhere réutilise ces paramètres pour toutes les sessions suivantes de la fonction Déploiement et connexion rapides avec des ordinateurs qui exécutent Linux ou Mac OS X.

Si l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter exécute une version quelconque de Samba, il s'affiche dans la liste Déploiement et connexion rapides. Vous pouvez également indiquer le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur.

Lorsque vous sélectionnez l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter, vous êtes immédiatement invité à saisir vos informations de connexion. Il s'agit des informations de connexion de l'utilisateur requises par le système d'exploitation de l'ordinateur hôte. Symantec pcAnywhere peut vous inviter à saisir les informations d'authentification de l'utilisateur en fonction de l'état de connexion de l'ordinateur.

Une fois que vous avez déployé l'hôte, pcAnywhere vous invite à indiquer les informations de connexion d'appelant. Vous configurez ces informations lors de la configuration des propriétés initiales de l'hôte. Une fois que pcAnywhere a validé vos informations d'authentification, le Gestionnaire de session apparaît sur votre écran.

Se reporter à "[Configuration d'options de sécurité de déploiement pour Linux et Mac OS X](#)" à la page 162.

Pour configurer un hôte de Linux ou l'hôte de Mac OS X pour le déploiement

- 1 Dans la Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Déploiement et connexion rapides**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir l'Assistant de configuration d'hôte de Linux, sous Actions, cliquez **Configurer pour Linux**.
 - Pour ouvrir l'assistant Configuration de Hôte léger de Mac OS X, sous Actions, cliquez sur **Configurer pour Mac OS X**.

L'assistant vous guide dans le processus d'installation. Si vous essayez de déployer un hôte avant de définir les propriétés, l'assistant s'ouvre automatiquement. Vous pourriez être invité à fournir les informations d'authentification de connexion pour l'ordinateur hôte d'abord.

- 3 Dans l'Assistant de configuration d'hôte, lisez les informations du premier panneau, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans la zone Nom de l'hôte, saisissez le nom à utiliser pour l'hôte.

Vous pouvez ne pas renseigner cette zone pour que le nom de l'hôte soit identique au nom de l'ordinateur.

5 Sous Type d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes :

pcAnywhere	Valide un utilisateur par rapport à la liste d'utilisateurs et de mots de passe stockée sur l'ordinateur hôte. Utilisez cette méthode pour les connexions non réseau ou si votre environnement ne prend pas en charge les autres méthodes d'authentification. Cette méthode d'authentification est la moins sécurisée. Se reporter à "A propos de l'authentification dans pcAnywhere" à la page 227.
authentification PAM	Valide un utilisateur ou un groupe en utilisant le service d'authentification sur l'ordinateur hôte Linux. Cette option n'est disponible que pour des ordinateurs Linux.
Mac (Open Directory)	Valide un utilisateur ou un groupe en utilisant le service d'authentification sur l'ordinateur hôte Linux ou Mac OS X. Cette option n'est disponible que pour des ordinateurs Mac OS X.

6 Pour chiffrer le flux de données entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant, sous Niveau de chiffrement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Chiffrement pcAnywhere	Chiffre les données en utilisant un algorithme mathématique afin qu'elles ne puissent pas être interprétées facilement par un tiers.
Symétrique	Code et décode les données en utilisant une clé de chiffrement. Vous pouvez sélectionner l'algorithme et la longueur de clé de chiffrement symétrique qui convient le plus à vos besoins de sécurité et de performance.

Se reporter à "[Utilisation du chiffrement pour protéger les données](#)" à la page 242.

- 7 Cochez **Annuler l'Hôte léger après la fin de la session distante** pour annuler l'hôte après la fin de la session de téléintervention.

Si vous n'annulez pas l'hôte après la fin de la session, l'hôte continue de s'exécuter jusqu'au redémarrage du système d'exploitation.

- 8 Pour informer l'utilisateur hôte lorsqu'un utilisateur distant tente de se connecter, cochez **Demander une confirmation de connexion**, puis sélectionnez la durée (en secondes) dont dispose l'utilisateur hôte pour répondre à l'invite.

Si le délai expire, la connexion est annulée.

- 9 Pour protéger l'hôte en attribuant un numéro de série aux connexions, cochez l'option **Affecter un ID afin de limiter les connexions à l'hôte**, puis saisissez le numéro de série à utiliser.

Un numéro de série est ainsi intégré dans la configuration de l'hôte. Les numéros de série doivent être une valeur numérique comprise entre 0 et 4294967296.

Les utilisateurs distants doivent présenter le même numéro de série intégré dans leur configuration distante pour que l'hôte accepte la connexion.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

- 10 Si vous voulez que l'hôte se rattache à un ordinateur qui exécute Symantec pcAnywhere Access Server, cochez **S'ancrer à un serveur d'accès pcAnywhere**.

Lorsque vous accédez à un assistant, des boîtes de dialogue vous invitent à saisir les informations nécessaires pour vous connecter au serveur d'accès.

- 11 Cliquez sur **Suivant**.

- 12 Si vous utilisez l'authentification pcAnywhere, tapez les informations d'authentification de connexion que vous voulez utiliser pour valider des connexions à l'ordinateur hôte, et puis cliquez **Suivant**.

Cet écran s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'authentification pcAnywhere.

- 13 Cochez **Je possède une licence hôte pour chaque ordinateur cible** afin de confirmer que vous disposez d'une licence hôte pour l'ordinateur hôte.

Pour continuer, vous devez confirmer que vous disposez d'une licence hôte pour l'ordinateur cible. Si vous ne disposez pas d'une licence hôte, cliquez sur le lien de la boutique Symantec pour acheter une licence.

- 14** Pour enregistrer ces paramètres sous la forme d'un fichier exécutable pouvant être utilisé ultérieurement pour le déploiement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer un email	Ouvre le programme de courrier électronique par défaut de votre ordinateur. Pour utiliser cette option, votre programme de courrier électronique doit prendre en charge l'interface MAPI.
Enregistrer sur disque	Permet de sélectionner un nom de fichier et un emplacement dans lequel créer et enregistrer la configuration de l'hôte sous forme de paquet auto-extractible.

- 15** Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer la configuration et démarrer le déploiement.
- 16** Lorsque vous y êtes invité, saisissez vos informations d'authentification d'appelant.

Configuration d'options de sécurité de déploiement pour Linux et Mac OS X

Symantec pcAnywhere utilise Secure Shell™ (SSH™) pour déployer l'hôte pcAnywhere Linux et Mac OS X et pour sécuriser les informations d'authentification de l'utilisateur au cours du déploiement. Symantec pcAnywhere prend en charge SSH version 1 et version 2.

Symantec pcAnywhere tente d'abord d'utiliser SSH version 2 pour chiffrer le déploiement de l'hôte. Si l'ordinateur hôte ne prend pas en charge SSH version 2, pcAnywhere tente d'utiliser SSH version 1. Vous pouvez configurer pcAnywhere pour ne pas utiliser SSH version 1 lorsque vous configurez les options de sécurité de déploiement pour Linux et Mac OS X.

Si l'ordinateur hôte ne prend en charge aucune version de SSH, vous pouvez utiliser Telnet pour déployer l'hôte. Si vous configurez pcAnywhere pour qu'il utilise Telnet, vous pouvez également configurer pcAnywhere pour afficher une demande de confirmation avant d'envoyer les informations d'authentification de l'utilisateur. Cette invite vous informe lorsque pcAnywhere utilise Telnet pour déployer l'hôte.

Remarque : Telnet ne chiffre pas les informations d'authentification de l'utilisateur. Il est conseillé d'utiliser Telnet pour déployer l'hôte uniquement lorsque aucune version de SSH n'est prise en charge. Il s'agit de l'option la moins sécurisée.

Vous pouvez enregistrer la session de déploiement de l'hôte dans un fichier journal. Vous choisissez l'emplacement et le nom du fichier journal.

Pour configurer les options de sécurité de déploiement pour Linux et Mac OS X

- 1 Dans la Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Déploiement et connexion rapides**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez sur **Avancé**.
- 3 Sous Options de déploiement propres à Linux et Mac OS X, cochez **Autoriser l'utilisation de SSH version 1** si vous voulez poursuivre le déploiement sur un ordinateur ne prenant pas en charge SSH version 2.

Cette option s'applique si SSH version 2 n'est pas pris en charge sur l'ordinateur hôte.

- 4 Cochez **Autoriser l'utilisation de Telnet** si vous voulez autoriser l'utilisation de Telnet si l'ordinateur hôte ne prend en charge aucune version de SSH.
- 5 Cochez **Afficher l'invite avant d'utiliser Telnet pour le déploiement** afin de recevoir une confirmation avant que pcAnywhere n'envoie les informations d'authentification de l'utilisateur à l'aide de Telnet.

Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez l'option Autoriser l'utilisation de Telnet.

- 6 Cochez **Autoriser la journalisation pour la session de déploiement rapide** pour créer un journal de la session de déploiement.

Dans le champ Nom de fichier à utiliser, saisissez le chemin d'accès et le nom de fichier.

- 7 Cliquez sur **OK**.

A propos de la reconnexion à un hôte à l'aide de la fonction Déploiement et connexion rapides

Lorsque vous configurez les propriétés de l'hôte pour la fonction Déploiement et connexion rapides, vous choisissez si vous souhaitez annuler l'hôte léger après la fin de la connexion. Si vous annulez l'hôte léger, vous pouvez déployer un autre hôte à l'aide de la fonction Déploiement et connexion rapides, puis vous connecter. Si vous laissez l'hôte continuer à s'exécuter, vous pouvez vous y reconnecter à l'aide de la fonction Connexion rapide.

Se reporter à ["Connexion à un autre ordinateur en utilisant la fonction Connexion rapide"](#) à la page 128.

Lorsque vous vous reconnectez à un hôte, vous devez vous connecter en utilisant le type d'authentification configuré pour l'hôte. Par exemple, si l'hôte a été configuré pour l'authentification Windows NT, vous devez indiquer vos informations d'authentification Windows NT pour pouvoir vous reconnecter à l'hôte.

Dans le cas d'un hôte léger de Windows, si le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est différent du niveau de chiffrement qui a été configuré pour l'hôte, pcAnywhere diminue automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement plus élevé correspondant au chiffrement de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement plus bas. Par exemple, si le niveau de chiffrement de l'hôte est configuré pour le chiffrement pcAnywhere et que le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est configuré pour le chiffrement symétrique, pcAnywhere réduit automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant au niveau de chiffrement pcAnywhere. Pour les hôtes complets de Windows, ainsi que pour les hôtes légers de Mac et de Linux, dans ce cas-ci, les niveaux de chiffrement sont élevés.

Symantec pcAnywhere vous permet également de refuser la connexion si l'hôte et le distant utilisent un niveau plus bas de chiffrement. Le chiffrement peut également être refusé si l'algorithme est différent.

Modification des propriétés de l'hôte pour la fonction Déploiement et connexion rapides

Les configurations de l'hôte pour la fonction Déploiement et connexion rapides pour Windows, Linux et Mac OS X contiennent les paramètres minimaux requis pour prendre en charge une session de téléintervention via la fonction Déploiement et connexion rapides. Une fois que vous avez configuré l'hôte Déploiement et connexion rapides pour la première utilisation, pcAnywhere utilise ces paramètres par défaut pour les sessions ultérieures de la fonction Déploiement et connexion rapides. Symantec pcAnywhere permet de modifier ces paramètres à l'aide de l'assistant de configuration.

Se reporter à ["Configurer un hôte léger Windows en utilisant la fonction Déploiement et connexion rapides"](#) à la page 154.

Se reporter à ["Configurer Linux host ou Mac OS X pour le déploiement"](#) à la page 158.

Pour modifier les propriétés de l'hôte pour la fonction **Déploiement et connexion rapides**

- 1 Dans la Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Déploiement et connexion rapides**.
- 2 Dans le volet gauche, sous Actions, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Configurer pour Windows
 - Configurer pour Linux
 - Configurer pour Mac OS X

Pour modifier les paramètres de configuration, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Fonctionnement de pcAnywhere dans un environnement de récupération Windows

L'hôte **Déploiement et connexion rapides** pour Windows prend en charge l'environnement de préinstallation de Microsoft Windows (WinPE). Vous pouvez créer un environnement de préinstallation qui lance un hôte léger sous la forme d'un fichier exécutable auto-extractible lors du démarrage du système. Lorsque l'environnement de préinstallation démarre, l'hôte commence à s'exécuter automatiquement. Cela permet de se connecter à distance à l'hôte afin d'effectuer des opérations de maintenance et de réparation, telles que la création d'image ou la récupération de disque.

Pour plus d'informations sur WinPE, reportez-vous à la documentation Microsoft.

Prise en charge à distance des serveurs et des ordinateurs

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des outils de télégestion de Symantec pcAnywhere](#)
- [Droits requis pour la télégestion](#)
- [Méthodes de démarrage d'une session de télégestion](#)
- [Opérations disponibles pendant une session de télégestion](#)

A propos des outils de télégestion de Symantec pcAnywhere

Les outils de télégestion de Symantec pcAnywhere permettent d'accéder facilement aux outils d'administration les plus courants, afin de pouvoir rapidement résoudre les problèmes d'un ordinateur via une connexion à distance. Une session de télégestion utilise moins de bande passante qu'une session de téléintervention complète, car seules les données doivent être transmises entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant.

Remarque : Pour utiliser les outils de télégestion, l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant doivent exécuter pcA 11.x ou ultérieur.

Droits requis pour la télégestion

Vous devez disposer des droits d'administrateur sur l'ordinateur hôte pour exécuter certaines tâches de télégestion. L'utilisateur hôte doit être connecté à l'ordinateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Symantec pcAnywhere n'autorise pas les connexions de télégestion à un ordinateur hôte utilisant un mot de passe vide.

Lorsque vous sélectionnez une tâche de télégestion dans pcAnywhere, le système vous demande les informations d'authentification d'appelant pcAnywhere. Une fois ces informations d'authentification validées, le système peut vous demander des informations de connexion pour l'ordinateur ou le réseau, selon l'environnement de l'ordinateur hôte.

Méthodes de démarrage d'une session de télégestion


Les connexions de télégestion sont prises en charge avec les connexions par réseau et par modem. Vous devez être en cours de session pour pouvoir accéder à la plupart de ces outils.

Symantec pcAnywhere permet de démarrer une session de télégestion de différentes façons :

- En lançant un élément de connexion distante ;
- en utilisant la fonction Connexion rapide ;
- en passant en mode télégestion pendant une session.

La [Figure 6-1](#) illustre la fenêtre du Gestionnaire de session en mode télégestion.

Figure 6-1 Fenêtre du Gestionnaire de session



Opérations disponibles pendant une session de télégestion

Tableau 6-1 répertorie les tâches que vous pouvez effectuer au cours d'une session de télégestion.

Tableau 6-1 Tâches de télégestion

Tâche	Description
Gestionnaire des tâches	Permet de consulter et de contrôler les applications et processus en cours d'exécution sur l'ordinateur hôte auquel vous êtes connecté. Se reporter à " Gestion de tâches à distance " à la page 171.
Invite de commande	Permet d'exécuter des commandes DOS élémentaires sur un ordinateur hôte (par exemple, ipconfig) et de consulter les résultats textuels localement. Se reporter à " Exécution de commandes DOS " à la page 173.

Tâche	Description
Services	Permet d'afficher tous les services qui s'exécutent sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez démarrer ou arrêter un service, modifier son mode de démarrage, modifier ses propriétés de connexion et afficher ses dépendances. Se reporter à "Affichage des services" à la page 174.
Modifier les fichiers système	Permet d'afficher et de modifier des fichiers système de type texte et d'enregistrer vos modifications localement ou sur l'ordinateur hôte. Se reporter à "Affichage et modification des fichiers système" à la page 176.
Modifier le registre	Permet de modifier le registre système d'un ordinateur hôte via une connexion réseau ou modem. Se reporter à "Affichage et modification du registre système" à la page 177.
Journal des événements	Permet d'afficher des informations sur les événements des applications, du système et de sécurité sur l'ordinateur hôte, ainsi que d'enregistrer les fichiers journaux des événements. Se reporter à "Affichage du journal des événements" à la page 178.
Programmes installés	Permet de consulter les informations des programmes et mises à jour logicielles installés sur l'ordinateur hôte et de les désinstaller si nécessaire. Se reporter à "Affichage et désinstallation des programmes" à la page 179.

Tâche	Description
Modifier l'état de l'ordinateur	Permet de verrouiller, redémarrer ou arrêter à distance un ordinateur hôte ou de fermer la session de l'utilisateur connecté à l'ordinateur hôte. Vous pouvez également envoyer ces commandes à un ou plusieurs ordinateurs hors session en utilisant la fonction Connexion rapide. Se reporter à "Redémarrage ou arrêt d'un ordinateur hôte pendant une session de télégestion" à la page 180. Se reporter à "Verrouillage d'un ordinateur ou fermeture de la session d'un utilisateur pendant une session de télégestion" à la page 181. Se reporter à "Envoi de commandes d'état système à un ou plusieurs ordinateurs" à la page 182.

Gestion de tâches à distance

Le Gestionnaire des tâches permet de consulter et de contrôler les applications et processus en cours d'exécution sur l'ordinateur hôte auquel vous êtes connecté. Cette fonctionnalité fonctionne comme le Gestionnaire des tâches de Windows, sauf que les tâches sont exécutées sur l'ordinateur hôte (par exemple l'ordinateur d'un client de service de support). Les résultats sont affichés sur l'ordinateur distant (par exemple l'ordinateur d'un service d'assistance) dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere.

Se reporter à "[Consultation ou modification de l'état d'un processus](#)" à la page 172.

Consultation ou modification de l'état d'un programme

L'onglet Applications de la fenêtre du Gestionnaire des tâches permet de consulter l'état des programmes en cours d'exécution sur l'ordinateur hôte, ainsi que de démarrer et d'arrêter des programmes.

Pour consulter ou modifier l'état d'un programme

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Dans la zone Télégestion, cliquez sur **Gestionnaire des tâches**.
- 3 Pour modifier l'état d'un programme, dans le volet droit, sur l'onglet Applications, sélectionnez l'une des options suivantes :

Nouvelle tâche	Permet de démarrer un programme ou d'exécuter une commande. Cette option fonctionne comme l'option Exécuter de Windows.
Terminer la tâche	Permet d'annuler un programme ou une commande.

Consultation ou modification de l'état d'un processus

L'onglet Processus de la fenêtre du Gestionnaire des tâches permet de consulter les informations concernant les processus en cours d'exécution sur l'ordinateur hôte (comme l'utilisation du processeur et de la mémoire). Vous pouvez également arrêter et démarrer des processus et définir les niveaux de priorité des processus.

Pour démarrer un processus, vous devez spécifier le chemin d'accès et le nom de fichier exacts de l'exécutable. Cette fonction ne prend en charge que les programmes non graphiques.

Pour consulter ou modifier l'état d'un processus

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Dans la zone Télégestion, cliquez sur **Gestionnaire des tâches**.
- 3 Pour modifier l'état d'un processus, dans le volet droit, sur l'onglet Processus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus et sélectionnez l'une des options suivantes :

Actualiser	Actualise l'état du processus
Terminer le processus	Permet de fermer un programme ou d'annuler une commande qui a cessé de répondre.
Définir la priorité	Permet de modifier la priorité du processus

Exécution de commandes DOS

La fonction Invite de commande permet d'exécuter des commandes DOS élémentaires sur un ordinateur hôte (par exemple ipconfig) et de consulter les résultats textuels localement. Cette fonction se comporte comme l'invite de commande Windows, à ceci près que les commandes graphiques ou les commandes utilisant des appels directs au BIOS pour l'affichage à l'écran (par exemple, telnet) ne sont pas prises en charge.

Certaines commandes DOS peuvent réagir différemment. Par exemple, la commande Exit vide et redémarre la fenêtre d'invite de commande au lieu de la fermer. La commande Edit n'est pas prise en charge dans cette fenêtre. Symantec pcAnywhere intercepte la commande Edit, puis propose de passer en mode Modifier les fichiers système. Lorsque vous passez en mode Modifier les fichiers système, le fichier que vous demandez est affiché dans le volet droit de la fenêtre Modifier les fichiers système.

Se reporter à "[Modification de la liste d'exclusions](#)" à la page 173.

Pour exécuter des commandes DOS

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Dans la zone Télégestion, cliquez sur **Invite de commande**.
- 3 Dans le volet droit, sous Invite de commande, saisissez la commande à exécuter.
- 4 Cliquez sur **Entrée**.
- 5 Pour redémarrer la session de commande, cliquez sur **Nouveau**.
- 6 Pour interrompre une commande en cours d'exécution, cliquez sur **Ctrl+Attn**.

Modification de la liste d'exclusions

Symantec pcAnywhere conserve la liste des commandes non prises en charge dans une liste d'exclusions. Si vous saisissez une commande faisant partie de cette liste, pcAnywhere intercepte la commande, puis vous invite à modifier le mode. Si vous saisissez la commande Modifier, pcAnywhere vous propose de sélectionner Modifier les fichiers système, puis affiche le fichier que vous avez demandé dans le volet droit de la fenêtre Modifier les fichiers système. Pour les autres commandes de la liste d'exclusions, pcAnywhere vous propose de passer en mode téléintervention.

L'invite de commande peut ne plus répondre si vous saisissez une commande non prise en charge et non incluse dans cette liste. Symantec pcAnywhere permet de gérer la liste d'exclusions en ajoutant et en supprimant des commandes. Cela

inclut l'attribution personnalisée de touches, les commandes exécutables et d'autres commandes définies par l'utilisateur.

Pour modifier la liste d'exclusions pendant une session

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Dans la zone Télégestion, cliquez sur **Invite de commande**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez sur **Liste d'exclusions**.
- 4 Dans la fenêtre Liste d'exclusion d'invite de commande, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une commande, sous Commande exclue, saisissez une commande, puis cliquez sur **Ajouter**.
 - Pour supprimer une commande, sous Liste des commandes exclues, sélectionnez une commande, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Pour modifier la liste d'exclusions hors session

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, dans l'onglet Gestionnaire de session, sous Télégestion, cliquez sur **Modifier**.

Pour trouver cet onglet, utilisez les touches fléchées gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.
- 3 Dans la fenêtre Liste d'exclusion d'invite de commande, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une commande, sous Commande exclue, saisissez une commande, puis cliquez sur **Ajouter**.
 - Pour supprimer une commande, sous Liste des commandes exclues, sélectionnez une commande, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Affichage des services

La fonction Services permet d'afficher tous les services qui s'exécutent sur l'ordinateur hôte. Cette fonction est similaire à l'outil d'administration Services

de Windows, à ceci près que les tâches sont effectuées à distance sur l'ordinateur hôte.

Vous pouvez démarrer ou arrêter un service, modifier son mode de démarrage, modifier ses propriétés de connexion et afficher ses dépendances. Vous devez avoir ouvert une session sur l'ordinateur hôte en tant qu'utilisateur avec des droits d'administrateur.

Démarrage ou arrêt d'un service

Utilisez cette procédure pour démarrer, arrêter, suspendre ou reprendre un service.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de Windows.

Pour démarrer ou arrêter un service

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Services**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service à modifier, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Démarrer le service
 - Arrêter le service
 - Suspendre le service
 - Reprendre le service

Modification du mode de démarrage d'un service

Utilisez cette procédure pour définir le démarrage d'un service en mode automatique ou manuel ou pour désactiver le service. Avant d'arrêter ou de désactiver un service, vous devez vérifier dans ses dépendances si d'autres services en dépendent.

Se reporter à "[Affichage des dépendances d'un service](#)" à la page 176.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de Windows.

Pour modifier le mode de démarrage d'un service

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Services**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service à modifier, puis sélectionnez le mode de démarrage souhaité.

Modification des propriétés de connexion pour un service

Par défaut, le système d'exploitation affecte la plupart des services au compte système local. Vous pouvez choisir de réaffecter le service à un compte utilisateur spécifique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de Windows.

Pour modifier les propriétés de connexion pour un service

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Services**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez deux fois sur le service à modifier.
- 4 Dans la fenêtre des propriétés, sur l'onglet Se connecter, configurez les propriétés de connexion à utiliser.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Affichage des dépendances d'un service

Avant d'arrêter ou de désactiver un service, vous devez vérifier dans ses dépendances si d'autres services en dépendent.

Pour afficher les dépendances d'un service

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Services**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez deux fois sur le service à modifier.

Dans la fenêtre des propriétés, l'onglet Dépendances fournit des informations sur les services pouvant être affectés par un changement d'état du service.

Affichage et modification des fichiers système

La fonction Modifier les fichiers système permet d'afficher et de modifier les fichiers système textuels (par exemple Boot.ini) et d'enregistrer vos modifications localement ou sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez également transmettre le fichier à d'autres par courrier électronique si le programme de courrier électronique installé sur votre ordinateur prend en charge la norme MAPI (Messaging Application Programming Interface). Un exemple de programme de courrier électronique prenant en charge MAPI est Microsoft Outlook. Les programmes de courrier électronique non MAPI peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

Symantec pcAnywhere stocke le fichier système en mémoire sur l'ordinateur local lorsque vous travaillez dans la fenêtre Modifier les fichiers système. Une fois la session de télégestion terminée, pcAnywhere propose d'enregistrer le fichier. Si le fichier est en lecture seule, pcAnywhere vous invite à ignorer cet attribut. Une fois le fichier enregistré, pcAnywhere redéfinit l'attribut de lecture seule.

Pour afficher et modifier des fichiers système

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Modifier les fichiers système**.
- 3 Dans le volet droit, dans la zone de saisie en bas de la fenêtre, saisissez le chemin d'accès complet et le nom de fichier du fichier à modifier.

Par exemple :

C:\boot.ini

- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.

Le contenu du fichier apparaît dans la partie supérieure de la fenêtre. Symantec pcAnywhere copie le contenu du fichier système vers l'ordinateur distant, où il est stocké en mémoire. Si la taille du fichier système est importante, cela peut prendre du temps.

- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Enregistrer sur l'hôte	Enregistre le fichier sur l'ordinateur hôte, l'ordinateur auquel votre ordinateur est connecté.
Enregistrer localement	Enregistre le fichier sur l'ordinateur local, l'ordinateur qui est connecté à l'hôte.
Envoyer un email	Enregistre et envoie le fichier à d'autres par courrier électronique. Votre ordinateur doit être compatible MAPI.

Affichage et modification du registre système

L'Editeur de registre permet de modifier le registre système d'un ordinateur hôte via une connexion réseau ou modem. Cette fonction se comporte comme l'Editeur de registre de Windows, à ceci près que vous ne pouvez ni afficher ni modifier les autorisations de sécurité pour les clés de registre individuelles.

Avertissement : Cet outil permet de modifier le registre système sur un ordinateur hôte. Des modifications incorrectes peuvent endommager le système. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde du registre sur l'ordinateur hôte avant d'effectuer cette procédure.

Pour afficher et modifier le registre système

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Modifier le registre**.
Le volet droit affiche le registre de l'ordinateur auquel vous êtes connecté.
Pour plus d'informations concernant l'utilisation de l'Editeur de registre, reportez-vous à la documentation de Windows.

Affichage du journal des événements

Le journal des événements permet de consulter les informations des événements des applications, du système et de sécurité sur l'ordinateur hôte. Cette fonctionnalité fonctionne comme le journal des événements de Windows, sauf que les tâches sont effectuées à distance sur l'ordinateur hôte.

Symantec pcAnywhere permet d'afficher le journal des événements et d'enregistrer les fichiers des journaux d'événements localement dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez également retransmettre le fichier à d'autres par courrier électronique si le programme de courrier électronique installé sur votre ordinateur prend en charge la norme MAPI. Un exemple de programme de courrier électronique prenant en charge MAPI est Microsoft Outlook. Les programmes de courrier électronique non MAPI peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

Utilisez le filtrage des événements pour visualiser uniquement les types d'événements que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez filtrer le journal pour afficher uniquement les messages d'avertissement. Cela réduit la quantité d'informations affichée dans la fenêtre et permet de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.

Pour afficher le journal des événements

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Journal des événements**.

- 3 Dans le volet droit, dans la zone de liste en bas de la fenêtre, sélectionnez le journal à afficher.

Le journal système est affiché par défaut.

- 4 Pour afficher plus d'informations sur un événement spécifique, cliquez deux fois dessus.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Enregistrer localement Enregistre le fichier sur l'ordinateur distant.

Envoyer un email Enregistre et envoie le fichier à d'autres par courrier électronique.

Votre ordinateur doit être compatible MAPI.

Pour filtrer les événements

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Journal des événements**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez sur **Filtrer**.
- 4 Dans la fenêtre Filtrage des événements, sélectionnez uniquement les informations à afficher.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Affichage et désinstallation des programmes

La fonction Programmes installés permet de consulter les informations des programmes et mises à jour logicielles installés sur l'ordinateur hôte et de les désinstaller si nécessaire. Certains programmes peuvent nécessiter une intervention de l'utilisateur (par exemple, pour fermer les programmes ouverts et enregistrer les données) pour terminer la procédure de désinstallation. Vous devez alors passer en mode téléintervention pour vous assurer que le programme est correctement désinstallé.

Pour afficher et désinstaller des programmes

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Programmes installés**.
- 3 Pour désinstaller un programme, dans le volet droit, sélectionnez le programme à supprimer, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Redémarrage ou arrêt d'un ordinateur hôte pendant une session de télégestion

Symantec pcAnywhere permet de redémarrer ou d'arrêter un ordinateur hôte à distance pendant une session de télégestion. La session de télégestion s'arrête lorsque vous envoyez cette commande.

Symantec pcAnywhere permet de configurer des options pour enregistrer les données et prévenir l'utilisateur hôte de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Pour les commandes de redémarrage et d'arrêt, vous pouvez demander aux utilisateurs de fermer les programmes ouverts et d'enregistrer leur travail. Vous pouvez aussi configurer pcAnywhere pour qu'il force les programmes ouverts à se fermer sans enregistrer les données. Cela permet à pcAnywhere de fermer les programmes nécessitant une intervention de l'utilisateur pour arrêter une tâche (par exemple l'enregistrement d'un document). Certains programmes n'acceptent pas une fermeture forcée.

Cette commande ne prend pas en charge la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP.

Pour redémarrer ou arrêter un ordinateur hôte pendant une session de télégestion

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Modifier l'état de l'ordinateur**.
- 3 Dans le volet droit, sous Action à effectuer, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Redémarrer l'ordinateur
 - Arrêter l'ordinateur

4 Sous Options, sélectionnez l'une des options suivantes :

Demander à l'utilisateur	Prévient l'utilisateur de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message. Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.
Autoriser l'utilisateur à annuler	Envoie une demande de confirmation à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Message à afficher	Permet de saisir un message à envoyer à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Fermer les programmes ouverts sans enregistrer les données	Ferme de force tous les programmes en cours d'exécution. L'utilisateur perd toutes les données non enregistrées.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

Verrouillage d'un ordinateur ou fermeture de la session d'un utilisateur pendant une session de télégestion

Symantec pcAnywhere permet de verrouiller un ordinateur hôte ou de fermer la session de l'utilisateur connecté à l'ordinateur hôte pendant une session de télégestion. La session de télégestion s'arrête lorsque vous envoyez cette commande.

Vous pouvez configurer des options pour enregistrer les données et prévenir l'utilisateur hôte de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Pour les commandes de fermeture de session, vous devez demander aux utilisateurs de fermer les programmes ouverts et d'enregistrer leur travail. Vous pouvez aussi configurer pcAnywhere pour qu'il force les programmes ouverts à se fermer sans enregistrer les données. Cela permet à pcAnywhere de fermer les programmes nécessitant une intervention de l'utilisateur pour arrêter une tâche (par exemple l'enregistrement d'un document). Certains programmes n'acceptent pas une fermeture forcée.

L'option de verrouillage de l'ordinateur est disponible uniquement sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Pour plus de sécurité, l'utilisateur hôte peut protéger l'économiseur d'écran par un mot de passe.

Cette commande ne prend pas en charge la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP.

Pour verrouiller un ordinateur ou fermer la session d'un utilisateur pendant une session de télégestion

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Télégestion**.
- 2 Sous Télégestion, cliquez sur **Modifier l'état de l'ordinateur**.
- 3 Dans le volet droit, sous Actions à effectuer, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Verrouiller l'ordinateur (Windows 2000, 2003 Server, 2008 Server, XP, Vista seulement)
 - Déconnecter l'utilisateur
- 4 Sous Options, sélectionnez l'une des options suivantes :

Demander à l'utilisateur	Prévient l'utilisateur de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message. Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.
Autoriser l'utilisateur à annuler	Envoie une demande de confirmation à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Message à afficher	Permet de saisir un message à envoyer à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Fermer les programmes ouverts sans enregistrer les données	Ferme de force tous les programmes en cours d'exécution. L'utilisateur perd toutes les données non enregistrées.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Envoi de commandes d'état système à un ou plusieurs ordinateurs

Symantec pcAnywhere permet d'envoyer une commande d'arrêt, de redémarrage, de fermeture de session de l'utilisateur ou de verrouillage de l'ordinateur sans démarrer une session distante complète. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces commandes, pcAnywhere vous demande les informations d'authentification de

l'appelant et les informations de configuration requises pour une connexion aux ordinateurs hôte. Si l'ordinateur hôte exécute Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut aussi vous demander les informations d'authentification pour cet ordinateur.

L'option de verrouillage de l'ordinateur est disponible uniquement sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Pour plus de sécurité, l'utilisateur hôte peut protéger l'économiseur d'écran par un mot de passe.

Cette commande ne prend pas en charge la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP.

Pour envoyer des commandes d'état système à un ou plusieurs ordinateurs

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Distants
 - Connexion rapide
 - Favoris
 - Historique
- 2 Dans le volet droit, sélectionnez un ou plusieurs ordinateurs (ou les fichiers des éléments de connexion représentant les ordinateurs hôte) auxquels envoyer une commande.
- 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Envoyer la commande**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Arrêter
 - Redémarrer
 - Fermer la session
 - Verrouiller l'ordinateur

Une fois que vous avez sélectionné la commande à exécuter, pcAnywhere ouvre la fenêtre Propriétés de télégestion qui permet de configurer les informations d'identification et les options d'arrêt.

Configuration des informations d'authentification hôte pour la télégestion

Symantec pcAnywhere requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour envoyer une commande de télégestion à un ou plusieurs ordinateurs depuis le Gestionnaire pcAnywhere, vous devez spécifier les informations d'authentification de l'appelant pcAnywhere requises pour ouvrir

une session sur l'ordinateur hôte. Symantec pcAnywhere vous demande automatiquement ces informations.

Les informations d'authentification de l'appelant que vous spécifiez dans la fenêtre Propriétés de télégestion sont envoyées à chacun des ordinateurs que vous avez sélectionnés. Si un élément de connexion distante est déjà configuré pour envoyer les informations d'authentification automatiquement, vous pouvez configurer pcAnywhere pour remplacer ces informations préconfigurées.

Pour configurer les informations d'authentification hôte pour la télégestion

- 1 Dans la fenêtre Propriétés de télégestion, sur l'onglet Droits de connexion hôte, saisissez votre nom de connexion.

Cette fenêtre apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez une commande de télégestion.
- 2 Saisissez votre mot de passe.
- 3 Si vous vous connectez à un hôte Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000 et que vous êtes affecté à un domaine, saisissez votre nom de domaine en utilisant le format suivant :

domaine\utilisateur
- 4 Pour remplacer les informations d'authentification préconfigurées dans un élément de connexion distante, cochez l'option **Ignorer les paramètres de connexion configurés dans les éléments distant**.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Dans la boîte de dialogue Connexion hôte, saisissez les informations d'authentification de l'ordinateur.

Le système d'exploitation limite les tâches que vous pouvez effectuer en fonction de vos privilèges utilisateur.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Configuration des options d'arrêt pour la télégestion

Si vous envoyez une commande pour arrêter un ordinateur hôte, pcAnywhere permet de configurer des options pour enregistrer les données et prévenir l'utilisateur hôte de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Vous pouvez demander aux utilisateurs de fermer les programmes ouverts et d'enregistrer leur travail. Vous pouvez aussi configurer pcAnywhere pour qu'il force les programmes ouverts à se fermer sans enregistrer les données. Cela permet à pcAnywhere de fermer les programmes nécessitant une intervention de l'utilisateur pour arrêter une tâche (par exemple l'enregistrement d'un document). Certains programmes n'acceptent pas une fermeture forcée.

Pour configurer des options d'arrêt pour la télégestion

- 1 Dans la fenêtre Propriétés de télégestion, sur l'onglet Options de changement d'état, sélectionnez l'une des options suivantes :

Demander à l'utilisateur Prévient l'utilisateur de l'action que vous vous apprêtez à effectuer.

Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message. Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.


Autoriser l'utilisateur à annuler Envoie une demande de confirmation à l'utilisateur hôte.

Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.

Message à afficher Permet de saisir un message à envoyer à l'utilisateur hôte.

Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.

Fermer les programmes ouverts sans enregistrer les données Ferme de force tous les programmes en cours d'exécution. L'utilisateur perd toutes les données non enregistrées.



- 2 Cliquez sur **OK**.

Arrêt d'une session de télégestion

La fin d'une session vous ramène à la fenêtre principale de Symantec pcAnywhere. Les options de fin de session configurées pour l'élément de connexion hôte déterminent si l'hôte doit attendre une autre connexion ou être annulé. Les droits

des appelants configurés pour l'élément de connexion hôte déterminent si l'utilisateur distant est autorisé à annuler l'hôte.

Pour arrêter une session de télégestion

- 1** Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Gestionnaire de session, cliquez sur **Terminer la session**.
- 2** Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Si vous êtes autorisé à redémarrer l'ordinateur hôte, vous pouvez choisir de le laisser accepter d'autres connexions ou de l'annuler en redémarrant l'ordinateur.

Transfert de fichiers et de dossiers

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos du transfert de fichiers pcAnywhere](#)
- [A propos des préférences de transfert de fichiers](#)
- [Méthodes de démarrage d'une session de transfert de fichiers](#)
- [A propos de la synchronisation et du clonage](#)

A propos du transfert de fichiers pcAnywhere

La fenêtre Transfert de fichiers de pcAnywhere permet de naviguer rapidement jusqu'aux fichiers et dossiers souhaités, de transférer des fichiers et des dossiers vers et depuis un autre ordinateur et de synchroniser le contenu. Les fichiers sont transférés en arrière-plan, ce qui permet de continuer à travailler ou de placer d'autres fichiers dans la file d'attente.


Vous devez être en session pour accéder à la fenêtre Transfert de fichiers. La première fois que vous ouvrez la fenêtre Transfert de fichiers, elle affiche les fichiers et dossiers que contient le Poste de travail. Vous pouvez spécifier un autre emplacement initial pour le transfert de fichiers, ainsi que d'autres préférences de transfert de fichiers, en modifiant les préférences par défaut.

Se reporter à ["A propos des préférences de transfert de fichiers"](#) à la page 192.

Dans la fenêtre Transfert de fichiers, le volet gauche répertorie les fichiers et dossiers présents sur votre ordinateur. Le volet droit répertorie les fichiers et dossiers présents sur l'ordinateur auquel vous êtes connecté. Entre les deux fenêtres, une barre d'actions contient des boutons de raccourci pour les tâches courantes.

Figure 7-1 illustre la fenêtre du Transfert de fichiers.

Figure 7-1 Fenêtre du Transfert de fichiers



La fenêtre du Transfert de fichiers fonctionne comme l'Explorateur Windows. Vous pouvez trier les fichiers par nom, par type, par taille ou par date.


Accès à un emplacement de fichier visité récemment

Symantec pcAnywhere enregistre les noms des chemins d'accès récemment utilisés dans la liste Atteindre afin de pouvoir y accéder rapidement. Cette liste est dynamique. Le chemin d'accès saisi le plus récemment figure au début de la liste et les chemins d'accès plus anciens sont remplacés par les plus récents. Vous pouvez gérer une liste Atteindre indépendante pour les ordinateurs hôte et les ordinateurs distants.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, les deux ordinateurs doivent exécuter pcAnywhere version 10.0 ou ultérieure.

Pour atteindre un emplacement de fichier visité récemment

- ◆ Dans la fenêtre Transfert de fichiers, dans le volet gauche ou droit, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Atteindre, puis sélectionnez une entrée dans la liste.



Indexation de tous les fichiers d'un dossier

Utilisez cette fonction pour sélectionner rapidement tous les fichiers d'un dossier pour les transférer.

Pour indexer tous les fichiers d'un dossier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, ouvrez le dossier contenant les fichiers souhaités.
- 2 Dans le menu Edition, cliquez sur **Indexer > Fichiers**.

Indexation de tous les dossiers d'un répertoire

Utilisez cette fonction pour sélectionner rapidement tous les dossiers de votre répertoire, pour les transférer, les comparer ou les synchroniser.

Pour indexer tous les dossiers d'un répertoire

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, accédez au dossier contenant les dossiers souhaités.
- 2 Dans le menu Edition, cliquez sur **Indexer > Dossiers**.

Indexation de fichiers en utilisant des caractères génériques

Si vous souhaitez sélectionner uniquement certains fichiers dans un dossier ou si vous n'êtes pas sûr du nom du fichier, vous pouvez utiliser les caractères génériques pour sélectionner les fichiers correspondant à vos critères de recherche. Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants : *, ?, |

Les caractères génériques sont stockés dans une liste, afin que vous puissiez sélectionner ceux que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez saisir une chaîne

de caractères génériques pour indexer différents types de fichier en une seule fois. Par exemple, vous pouvez saisir une chaîne recherchant tous les fichiers .doc, .xls et .exe.

Pour indexer des fichiers en utilisant les caractères génériques

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, ouvrez le dossier contenant les fichiers souhaités.
- 2 Dans le menu Edition, cliquez sur **Indexer > Indexer par**.
- 3 Dans la fenêtre Indexer par, cochez l'option **Indexer les éléments par schéma générique**.
- 4 Saisissez ou sélectionnez le schéma générique à utiliser.

Si vous saisissez une chaîne de caractères génériques, utilisez une virgule pour séparer les entrées.

Par exemple :

*.doc

*.doc, *.xls, *.exe

*.htm, *.html

- 5 Cliquez sur **OK**.

Indexation de fichiers par date de dernière modification

Vous pouvez indexer les fichiers suivant la date de leur dernière modification, afin de pouvoir repérer rapidement les fichiers fréquemment utilisés.

Pour indexer les fichiers par date de dernière modification

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, ouvrez le dossier contenant les fichiers souhaités.
- 2 Dans le menu Edition, cliquez sur **Indexer > Indexer par**.
- 3 Dans la fenêtre Indexer par, cochez l'option **Indexer les éléments par date de dernière modification**.
- 4 Saisissez le nombre de jours sur lequel effectuer la recherche.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Gestion des fichiers et des dossiers

Vous pouvez effectuer des tâches basiques de gestion des fichiers et dossiers, comme la copie, le déplacement et la suppression de fichiers et de dossiers sur l'ordinateur hôte ou distant. Ces tâches sont automatiquement ajoutées à la file

d'attente de commandes. Vous pouvez enregistrer le fichier de la file d'attente de commandes pour l'utiliser ultérieurement pour automatiser les tâches.

Se reporter à "[A propos de la file d'attente de commandes](#)" à la page 201.

Création d'un nouveau dossier

Vous pouvez créer un nouveau dossier sur l'ordinateur hôte ou sur l'ordinateur distant.

Pour créer un nouveau dossier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez le dossier ou disque dans lequel créer le dossier.
- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouveau dossier**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau dossier.
- 4 Appuyez sur **Entrée**.

Suppression d'un fichier ou d'un dossier

Vous pouvez supprimer des fichiers et des dossiers sur l'ordinateur hôte ou sur l'ordinateur distant.

Pour supprimer un fichier ou un dossier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez le fichier ou le dossier à supprimer.
- 2 Appuyez sur **Suppr**.
- 3 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Changement de nom d'un fichier ou d'un dossier

Vous pouvez renommer des fichiers et des dossiers sur l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant.

Pour renommer un fichier ou un dossier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez le fichier ou le dossier à renommer.
- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Renommer**.
- 3 Saisissez un nouveau nom.
- 4 Appuyez sur **Entrée**.

Copie d'un fichier ou d'un dossier

Vous pouvez copier un fichier ou un dossier d'un ordinateur vers un autre.

Pour copier un fichier ou un dossier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier à copier, puis cliquez sur **Copier**.
- 2 Accédez à l'emplacement dans lequel vous voulez placer la copie.
- 3 Cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur **Coller**.
- 4 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Comparaison de dossiers

La fonction Comparer les dossiers permet de déterminer rapidement les différences entre les contenus des deux dossiers. Symantec pcAnywhere compare le contenu des dossiers sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant, puis met en évidence les différences éventuelles. Notez que Symantec pcAnywhere compare seulement les fichiers au niveau dossier. Pour comparer le contenu des sous-dossiers, vous devez ouvrir chaque sous-dossier et effectuer une comparaison.

Pour comparer des dossiers

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, dans le volet gauche, ouvrez le dossier à comparer avec un dossier sur l'autre ordinateur.
- 2 Dans le volet droit, ouvrez le dossier sur l'autre ordinateur.
- 3 Dans la barre de navigation, sous Transfert de fichiers, cliquez sur **Comparer les dossiers**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

A propos des préférences de transfert de fichiers

Vous pouvez spécifier les préférences par défaut pour toutes les sessions de transfert de fichiers ou modifier les préférences pendant une session. Les modifications apportées pendant une session n'affectent que cette session.

Se reporter à "[Modification des paramètres de transfert de fichiers au cours d'une session](#)" à la page 197.

Sélection d'un emplacement de démarrage

Symantec pcAnywhere permet de spécifier le répertoire ou dossier par défaut dans lequel la fenêtre Transfert de fichiers s'ouvre sur l'ordinateur distant après

le début d'une session. Par défaut, la fenêtre Transfert de fichiers démarre dans l'emplacement du transfert de fichiers le plus récent, mais vous pouvez modifier l'emplacement de démarrage. Si l'emplacement que vous spécifiez n'existe plus ou est introuvable, la fenêtre Transfert de fichiers s'ouvre dans le dossier Poste de travail.

L'emplacement de démarrage de l'ordinateur hôte est le même que celui de l'ordinateur distant. Si l'emplacement n'existe pas ou est introuvable sur l'ordinateur hôte, la fenêtre Transfert de fichiers démarre dans le répertoire Poste de travail de l'ordinateur hôte.

Pour sélectionner un emplacement de démarrage

- 1** Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2** Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Transfert de fichiers, sous Emplacement initial du transfert de fichiers, sélectionnez l'une des options suivantes :

Emplacement précédent	Ouvre la fenêtre Transfert de fichiers à l'emplacement du transfert de fichier le plus récent.
Dossier spécifié	Permet de spécifier le dossier dans lequel vous voulez que la fenêtre Transfert de fichiers s'ouvre.

Cliquez sur Parcourir pour choisir le dossier approprié.

- 3** Cliquez sur **OK**.

Sélection d'une option de remplacement

Par défaut, pcAnywhere vous demande confirmation avant d'exécuter une action susceptible d'aboutir à une perte de données, comme le remplacement d'un ancien fichier par un nouveau. Vous devez modifier ce paramètre si vous prévoyez d'effectuer un transfert de fichiers automatique et de ne pas être disponible pour répondre à une demande de confirmation.

Pour sélectionner une option de remplacement

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Transfert de fichiers, sous Paramètres, dans la liste Si le fichier de destination existe, sélectionnez l'option de remplacement à utiliser si un fichier portant le même nom existe déjà dans le dossier de destination.

Pour trouver cet onglet, utilisez les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Amélioration des performances du transfert de fichiers

Symantec pcAnywhere est configuré avec des paramètres optimum pour le transfert de fichiers, mais si vous constatez une différence au niveau de la vitesse ou des performances, vérifiez ces paramètres.

Pour améliorer les performances du transfert de fichiers

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Transfert de fichiers, sous Paramètres, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser la compression	Comprime les fichiers pendant le transfert. Cette option peut accélérer le transfert si vous transférez un fichier texte volumineux qui n'a pas été compressé par d'autres moyens, tel qu'un outil "zip".
Utiliser SpeedSend	Compare le contenu des fichiers de même nom dans les dossiers source et destination et transfère uniquement les parties du fichier source qui diffèrent.
Supprimer les messages d'erreur	Ignore automatiquement un fichier qui ne peut pas être traité. Aucun message d'erreur n'est généré et aucune intervention de l'utilisateur n'est donc requise.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Méthodes de démarrage d'une session de transfert de fichiers

Symantec pcAnywhere permet de démarrer une session de transfert de fichiers de différentes façons :

- en démarrant un élément de connexion distante configuré pour démarrer en mode Transfert de fichiers ;
- en utilisant la fonction Connexion rapide ;
- en passant en mode transfert de fichiers pendant une session.

Symantec pcAnywhere vous demande les informations d'authentification d'appelant pour se connecter à l'hôte pcAnywhere. Si l'ordinateur hôte utilise Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut également vous demander les informations d'authentification pour cet ordinateur.

Transfert de fichiers entre ordinateurs

Seul l'utilisateur distant peut lancer un transfert de fichiers. Lorsque vous transférez des fichiers entre un hôte et un ordinateur distant, la fenêtre Transfert de fichiers affiche une barre de progression, des informations d'état et le nom de chaque fichier inclus dans l'opération avec son chemin d'accès complet. Symantec pcAnywhere ajoute le nom du fichier ou du dossier, le chemin source ou de destination, ainsi que l'opération et son état dans la file d'attente des commandes. Vous pouvez enregistrer le contenu de la file d'attente de commandes dans un fichier de file d'attente de commandes afin de pouvoir automatiser les tâches futures.

Se reporter à "[A propos de la file d'attente de commandes](#)" à la page 201.

Remarque : En raison de la manière dont Windows Vista prend en charge la sécurité, vous ne pouvez pas copier de fichiers sur la partition principale.

Pour transférer des fichiers entre ordinateurs

1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Transfert de fichiers**.

2 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez les fichiers à transférer.
Le volet gauche affiche les fichiers de votre ordinateur. Le volet droit affiche les fichiers de l'ordinateur auquel vous êtes connecté.

3 Dans la barre de navigation, sous Transfert de fichiers, sélectionnez l'option Transférer pointant vers la direction dans laquelle vous voulez transférer les fichiers.

La flèche vers la droite permet de transférer des fichiers de votre ordinateur vers l'ordinateur auquel vous êtes connecté. La flèche vers la gauche permet de transférer des fichiers de l'ordinateur auquel vous êtes connecté vers votre ordinateur.

Annulation d'une opération de transfert de fichiers

Selon la vitesse de la connexion et le nombre et la taille des fichiers de l'opération, vous pouvez annuler le transfert du fichier en cours d'envoi ou annuler tous les fichiers de l'opération. Cette action n'affecte pas les fichiers déjà envoyés.

Pour annuler une opération de transfert de fichiers

- ◆ Dans la fenêtre Transfert de fichiers, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour annuler le fichier en cours d'envoi, cliquez sur **Annuler tâche**.
 - Pour annuler tous les fichiers de l'opération qui n'ont pas encore été envoyés, cliquez sur **Tout annuler**.

Suspendre une opération de transfert de fichiers

Selon la vitesse de votre connexion et le nombre et la taille des fichiers de l'opération, vous pouvez suspendre une opération de transfert de fichiers, afficher la file d'attente de commandes et apporter des modifications. Cette action n'affecte pas les fichiers déjà envoyés.

Se reporter à "[Affichage de la file d'attente de commandes pendant une opération de transfert de fichiers](#)" à la page 197.

Pour suspendre une opération de transfert de fichiers

- ◆ Dans la fenêtre Transfert de fichiers, cliquez sur **Suspendre**.
Pour reprendre le transfert, cliquez de nouveau sur Suspendre.

Affichage de la file d'attente de commandes pendant une opération de transfert de fichiers

Lorsqu'un transfert de fichiers est en cours, vous pouvez sélectionner des fichiers supplémentaires pour les transférer et effectuer d'autres tâches. Ces opérations sont envoyées vers la file d'attente de commandes, où elles attendent que les opérations qui les précèdent soient terminées.

La file d'attente de commandes permet d'afficher les opérations de transfert de fichiers en cours, de modifier les opérations suspendues et de configurer des fichiers de file d'attente de commandes pour automatiser les tâches.

Se reporter à ["A propos de la file d'attente de commandes"](#) à la page 201.

Pour afficher la file d'attente de commandes pendant une opération de transfert de fichiers

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Dans la fenêtre File d'attente de commandes, sélectionnez la commande à modifier, puis, dans la barre de navigation gauche, sous File d'attente de commandes, sélectionnez l'action à effectuer.

Vous pouvez annuler ou supprimer une ou plusieurs commandes et déplacer une commande vers le haut ou vers le bas dans l'ordre des commandes à exécuter.

- 3 Pour redémarrer la file d'attente, cliquez sur **Redémarrer la file d'attente**.

Modification des paramètres de transfert de fichiers au cours d'une session

Vous pouvez modifier les paramètres de performances, de remplacement et de fin de session pendant une session de transfert de fichiers. Cela ouvre la fenêtre des propriétés de file d'attente de commandes, ce qui permet de gérer les préférences pour les tâches de transfert de fichiers et de file d'attente de commandes.

Pour modifier les paramètres de transfert de fichiers pendant une session

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre des préférences de file d'attente de commandes, sélectionnez les options à utiliser.

Se reporter à "[Sélection des options de gestion de fichiers pour les files d'attente de commandes](#)" à la page 211.

- 3 Cliquez sur **OK**.

A propos de la synchronisation et du clonage

La synchronisation et le clonage vous aident à faire rapidement correspondre le contenu d'un dossier de l'ordinateur hôte et celui d'un dossier de l'ordinateur distant. Ils effectuent cependant cette fonction différemment. La synchronisation implique une comparaison dans les deux sens entre deux dossiers. Les fichiers sont ajoutés à chaque dossier afin que les contenus des dossiers correspondent. Aucun fichier n'est supprimé. Le clonage implique une comparaison à un seul sens entre deux dossiers. Les fichiers sont ajoutés ou supprimés d'un dossier afin que son contenu corresponde à celui de l'autre dossier.

Synchronisation de dossiers

Vous pouvez synchroniser des dossiers pour vous assurer que l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant contiennent une copie des fichiers les plus récents. Si un dossier contient un fichier absent de l'autre dossier, le fichier manquant est ajouté. Si les deux dossiers contiennent un fichier de même nom, la version la plus ancienne est remplacée par la nouvelle.

Avant de synchroniser des dossiers, il est conseillé de comparer les dossiers afin d'identifier et de supprimer les fichiers obsolètes.

Se reporter à "[Comparaison de dossiers](#)" à la page 192.

Pour synchroniser des dossiers

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez sur votre ordinateur le dossier à synchroniser avec un dossier situé sur l'autre ordinateur.
- 2 Sélectionnez sur l'autre ordinateur le dossier avec lequel synchroniser votre dossier.

- 3 Dans la barre de navigation gauche, sous Transfert de fichiers, cliquez sur **Synchroniser**.
- 4 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.
- 5 Une fois l'opération terminée, dans la boîte de dialogue Etat du transfert de fichiers, cliquez sur **OK**.

Synchronisation de dossiers par type de fichier

Vous pouvez limiter la synchronisation entre dossiers à certains types de fichier. Par exemple, vous pouvez synchroniser uniquement les fichiers .doc du dossier pour être sûr que l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant contiennent une copie des fichiers les plus récents. Pendant la synchronisation, pcAnywhere ignore les autres types de fichier présents dans les deux dossiers.

Pour synchroniser les dossiers par type de fichier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez sur votre ordinateur les fichiers à synchroniser avec ceux situés sur l'autre ordinateur.
- 2 Sélectionnez sur l'autre ordinateur les fichiers avec lesquels effectuer la synchronisation.
- 3 Dans le menu Actions, cliquez sur **Synchroniser**.
- 4 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.
- 5 Une fois l'opération terminée, dans la boîte de dialogue Etat du transfert de fichiers, cliquez sur **OK**.

Clonage d'un dossier

Vous pouvez cloner des dossiers pour vous assurer que le contenu d'un dossier correspond au contenu d'un autre dossier. Contrairement à la synchronisation, qui fait en sorte que le contenu des deux dossiers correspond via l'ajout des fichiers aux deux dossiers, le clonage remplace le contenu du dossier de destination afin d'en faire la copie exacte du dossier source.

Les fichiers et sous-dossiers présents dans le dossier source sont ajoutés dans le dossier de destination s'ils n'existent pas dans ce dossier. Les fichiers et sous-dossiers du dossier de destination et absents du dossier source sont supprimés. Les fichiers et sous-dossiers en double dans le dossier de destination sont remplacés par la version la plus récente.

Pour éviter de supprimer des informations importantes, il est conseillé de comparer les deux dossiers avant d'effectuer un clonage.

Se reporter à "[Comparaison de dossiers](#)" à la page 192.

Pour cloner un dossier

- 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, ouvrez le dossier de destination dans lequel vous voulez placer les fichiers et sous-dossiers dupliqués.
- 2 Ouvrez le dossier source à dupliquer.
- 3 Dans le menu Actions, cliquez sur **Cloner**.
- 4 Dans la boîte de dialogue Cloner un dossier, cliquez sur **Oui**.
- 5 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.
- 6 Une fois l'opération terminée, dans la boîte de dialogue Etat du transfert de fichiers, cliquez sur **OK**.

Automatisation des tâches de transfert de fichiers et de gestion

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de la file d'attente de commandes](#)
- [Utilisation de fichiers de file d'attente de commandes pour automatiser des tâches](#)
- [Création d'un fichier de file d'attente de commandes pendant une session](#)
- [Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes](#)

A propos de la file d'attente de commandes

La file d'attente de commandes permet d'afficher les opérations de transfert de fichiers en cours, de modifier les opérations suspendues et de configurer des fichiers de file d'attente de commandes pour automatiser les tâches. Les commandes de transfert de fichiers d'envoi, de réception et de synchronisation effectuées dans la fenêtre Transfert de fichiers sont automatiquement ajoutées à la file d'attente de commandes et exécutées en arrière-plan.

Symantec pcAnywhere permet d'enregistrer ces commandes dans un fichier de file d'attente (.cqf) afin de permettre leur utilisation ultérieure ou de créer votre propre fichier de file d'attente de commandes.

Les exemples suivants illustrent les utilisations possibles d'un fichier de file d'attente de commandes :


- Distribuer et installer des mises à jour logicielles sur un ou plusieurs ordinateurs.
- Transférer un ou plusieurs fichiers simultanément vers de multiples ordinateurs.
- Exécuter des commandes de ligne de commande et de fin de session Windows sur un ou plusieurs ordinateurs.
- Automatiser les tâches de transfert de fichiers et de gestion, telles que la synchronisation de dossiers entre votre ordinateur au bureau et celui de votre domicile à la fin de la journée.

Utiliser les fichiers de file d'attente de commandes avec le Planificateur de tâches de Windows pour exécuter la file d'attente automatiquement.

Se reporter à "[Planification de l'exécution automatique d'un fichier de file d'attente de commandes](#)" à la page 223.

Figure 8-1 illustre la fenêtre File d'attente de commandes pendant une session.

Figure 8-1 Fenêtre File d'attente de commandes



Utilisation de fichiers de file d'attente de commandes pour automatiser des tâches

Vous pouvez créer un fichier de file d'attente de commandes contenant les commandes de transfert de fichiers, de ligne de commande et de fin de session

pendant que vous travaillez hors connexion. Ces fichiers de file d'attente sont automatiquement ajoutés à la fenêtre File d'attente de commandes. Vous pouvez vous connecter à un ordinateur hôte ultérieurement et exécuter les commandes contenues dans le fichier de file d'attente.

Par exemple, vous pouvez créer un fichier de file d'attente pour distribuer et installer des mises à jour logicielles sur un groupe d'ordinateurs de votre réseau.

Les exemples suivants sont des configurations possibles pour un fichier de file d'attente de commandes :

- Ajouter une commande créant un dossier sur l'ordinateur hôte sur lequel vous voulez installer le logiciel.
Se reporter à ["Création d'un dossier sur l'ordinateur hôte ou distant"](#) à la page 207.
- Ajouter une commande pour copier un fichier exécutable de l'ordinateur distant vers le répertoire que vous avez créé sur l'ordinateur hôte.
Se reporter à ["Copie ou déplacement d'un fichier"](#) à la page 204.
- Ajouter une commande pour exécuter le fichier exécutable, avec le chemin d'accès complet et tous les paramètres nécessaires.
Se reporter à ["Envoi d'une ligne de commande"](#) à la page 208.
- Ajouter la liste des ordinateurs hôte sur lesquels vous voulez installer le logiciel.
Se reporter à ["Ajout d'éléments de connexion distante à un fichier de file d'attente de commandes"](#) à la page 210.
- Spécifier les options de fin de session à utiliser.
Par exemple, vous pouvez configurer le fichier de file d'attente pour redémarrer l'ordinateur hôte si le logiciel que vous installez nécessite un redémarrage.
Se reporter à ["Sélection des options de fin de session pour les files d'attente de commandes"](#) à la page 212.

Utilisation de variables d'environnement

Vous pouvez utiliser des variables d'environnement pour les fichiers source et destination des files d'attente de commandes. Les variables d'environnement peuvent être utiles lorsque vous créez des tâches de file d'attente de commandes pour plusieurs ordinateurs. Les variables d'environnement garantissent que chaque ordinateur exécute la commande en fonction de sa configuration.

Vous devez inclure le symbole pourcent (%) avant et après le nom de la variable pour que la file d'attente des commandes reconnaisse la variable. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une variable système pour identifier un fichier du dossier temporaire Windows nommé exemple.txt, saisissez le nom de fichier comme suit : %TEMP%\exemple.txt

Lorsque la file d'attente des commandes traite une variable d'environnement, elle commence par rechercher une correspondance dans la liste des variables utilisateur. Si aucune correspondance n'est trouvée, la file d'attente des commandes recherche dans la liste des variables d'environnement du système.

Pour plus d'informations sur les variables d'environnement, reportez-vous à la documentation de Windows.

Utilisation des fichiers de file d'attente de commandes

Vous pouvez ajouter dans un fichier de file d'attente des commandes de gestion de fichiers et de dossiers, des commandes de ligne de commande Windows et des commandes de télégestion pour la fin de la session. Les commandes de gestion de fichiers incluent la copie, le déplacement, la suppression et le changement de nom. Les commandes de gestion de dossiers incluent la création, la suppression et la synchronisation des dossiers.

Copie ou déplacement d'un fichier

Vous pouvez ajouter une commande manuellement pour copier ou déplacer des fichiers entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant. Vous devez fournir le chemin d'accès complet des fichiers et dossiers sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez parcourir les répertoires de l'ordinateur distant.

Remarque : En raison de la manière dont Windows Vista prend en charge la sécurité, vous ne pouvez pas copier de fichiers sur la partition principale.

Pour copier ou déplacer un fichier

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Commandes, sous Saisie de commande, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour copier des fichiers vers l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant, sélectionnez **Copier**.
 - Pour déplacer des fichiers d'un ordinateur à l'autre, sélectionnez **Déplacer**.

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour copier ou déplacer un fichier de l'ordinateur hôte vers l'ordinateur distant, sous Source, cliquez sur **Hôte**, puis accédez au fichier à copier ou déplacer.
 - Pour copier ou déplacer un fichier de l'ordinateur distant vers l'ordinateur hôte, sous Source, cliquez sur **Distant**, puis accédez au fichier à copier ou déplacer.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour copier ou déplacer un fichier de l'ordinateur hôte vers l'ordinateur distant, sous Destination, cliquez sur **Distant**, puis accédez au dossier dans lequel placer le fichier.
 - Pour copier ou déplacer un fichier de l'ordinateur distant vers l'ordinateur hôte, sous Destination, cliquez sur **Hôte**, puis accédez au dossier dans lequel placer le fichier.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Suppression d'un fichier

Les fichiers supprimés pendant une opération de transfert de fichiers sont automatiquement ajoutés à la File d'attente de commandes sous la forme de commandes de suppression. Vous pouvez également ajouter manuellement des commandes de suppression à un fichier de file d'attente de commandes.

Vous devez fournir le chemin d'accès complet des fichiers et dossiers sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez parcourir les répertoires de l'ordinateur distant.

Pour supprimer un fichier

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Commandes, sous Saisie de commande, dans la liste Commande, sélectionnez **Supprimer**.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer un fichier sur l'ordinateur hôte, sous Source, cliquez sur **Hôte**, puis accédez au fichier.
 - Pour supprimer un fichier sur l'ordinateur distant, sous Source, cliquez sur **Distant**, puis accédez au fichier.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.
 - 6 Cliquez sur **OK**.

Changement de nom d'un fichier sur l'ordinateur hôte ou distant

Les fichiers renommés pendant une opération de transfert de fichiers ne sont pas automatiquement ajoutés à la file d'attente de commandes sous la forme de commandes de changement de nom. Vous pouvez ajouter manuellement des commandes de changement de nom à un fichier de file d'attente de commandes. La commande de changement de nom ne peut être exécutée que sur un seul ordinateur, l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant.

Vous devez fournir le chemin d'accès complet des fichiers et dossiers sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez parcourir les répertoires de l'ordinateur distant.

Pour renommer un fichier sur l'ordinateur hôte ou distant

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Commandes, sous Saisie de commande, dans la liste Commande, sélectionnez **Renommer**.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour renommer un fichier sur l'ordinateur hôte, sous Source, cliquez sur **Hôte**, puis accédez au fichier.
 - Pour renommer un fichier sur l'ordinateur distant, sous Source, cliquez sur **Distant**, puis accédez au fichier.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour renommer un fichier sur l'ordinateur hôte, sous Destination, spécifiez le chemin d'accès complet et le nouveau nom du fichier.

- Pour renommer un fichier sur l'ordinateur distant, sous Source, spécifiez le chemin d'accès complet et le nouveau nom du fichier.
Le dossier destination doit exister. Il n'est pas créé automatiquement.

6 Cliquez sur **Ajouter**.

7 Cliquez sur **OK**.

Création d'un dossier sur l'ordinateur hôte ou distant

Les dossiers créés pendant une opération de transfert de fichiers ne sont pas automatiquement ajoutés à la file d'attente de commandes sous la forme de commande de création de dossier. Vous pouvez ajouter manuellement des commandes de création de dossier à un fichier de file d'attente de commandes. La commande de création de dossier ne peut être exécutée que sur un seul ordinateur, l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant.

Vous devez fournir le chemin d'accès complet des fichiers et dossiers sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez parcourir les répertoires de l'ordinateur distant.

Pour créer un dossier sur l'ordinateur hôte ou sur l'ordinateur distant

- 1** Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3** Sur l'onglet Commandes, sous Saisie de commande, dans la liste Commande, sélectionnez **Créer un dossier**.
- 4** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un dossier sur l'ordinateur hôte, sous Source, cliquez sur **Hôte**, puis saisissez le chemin d'accès complet du dossier.
 - Pour créer un dossier sur l'ordinateur distant, sous Source, cliquez sur **Distant**, puis saisissez le chemin d'accès complet du dossier.
- 5** Cliquez sur **Ajouter**.
- 6** Cliquez sur **OK**.

Synchronisation de dossiers de l'ordinateur hôte et de l'ordinateur distant

Vous pouvez ajouter manuellement une commande pour synchroniser des dossiers sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant afin de vous assurer que les dossiers ont le même contenu. Pendant une synchronisation, si un dossier contient un fichier absent de l'autre dossier, le fichier manquant est ajouté à l'autre dossier. Si les deux dossiers contiennent un fichier de même nom, la version la plus ancienne est remplacée par la nouvelle.

Vous devez fournir le chemin d'accès complet des fichiers et dossiers sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez parcourir les répertoires de l'ordinateur distant.

Pour synchroniser des dossiers de l'ordinateur hôte et de l'ordinateur distant

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Commandes, sous Saisie de commande, dans la liste Commande, cliquez sur **Synchroniser**.
- 4 Sous Dossier distant, accédez à l'emplacement du dossier de l'ordinateur distant avec lequel effectuer la synchronisation.
- 5 Sous Dossier hôte, accédez à l'emplacement du dossier de l'ordinateur hôte avec lequel effectuer la synchronisation.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Envoi d'une ligne de commande

Vous pouvez inclure des lignes de commande dans un fichier de file d'attente de commandes. Cette fonction fonctionne de manière similaire à la fonction Exécuter de Windows.

Par exemple, vous pouvez envoyer des commandes pour créer un répertoire sur un ordinateur hôte et exécuter un fichier exécutable pour effectuer une installation en mode silencieux d'un programme dans ce répertoire. Le fichier exécutable doit se trouver sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez inclure une commande dans la file d'attente pour copier le fichier exécutable sur l'ordinateur hôte.

Se reporter à "[Copie ou déplacement d'un fichier](#)" à la page 204.

Pour envoyer une ligne de commande

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Commandes, sous Saisie de commande, dans la liste Commande, sélectionnez **Exécuter la commande**.
- 4 Sous Source, saisissez la ligne de commande et les paramètres à exécuter sur l'ordinateur hôte.

Pour exécuter un fichier exécutable sur l'ordinateur hôte, le fichier doit se trouver sur l'ordinateur hôte et vous devez saisir le chemin d'accès complet du fichier.
- 5 Cochez Attendre la fin de la commande afin de laisser la commande du fichier exécutable se terminer avant le début de la commande suivante.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Réorganisation des éléments du fichier de file d'attente

Symantec pcAnywhere exécute séquentiellement les commandes contenues dans le fichier de file d'attente, en commençant par le premier élément de la liste. Les nouvelles commandes que vous ajoutez au fichier de file d'attente sont ajoutées à la fin de la liste. Vous pouvez modifier un fichier de file d'attente pour réorganiser l'ordre des commandes.

Pour réorganiser les éléments du fichier de file d'attente

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.

- 3 Sur l'onglet Commandes, sous Liste de commandes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer une commande vers le haut dans l'ordre des commandes, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Déplacer la commande vers le haut**.
 - Pour déplacer une commande vers le bas dans l'ordre des commandes, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Déplacer la commande vers le bas**.
 - Pour supprimer une commande, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Supprimer**.
 - Pour supprimer toutes les commandes, cliquez sur **Tout effacer**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Ajout d'éléments de connexion distante à un fichier de file d'attente de commandes

Vous pouvez ajouter des éléments de connexion distante à un fichier de file d'attente de commandes pour automatiser la procédure de connexion et effectuer des tâches sur de multiples ordinateurs. Lors de l'exécution du fichier de file d'attente, pcAnywhere se connecte séquentiellement à chacun des ordinateurs hôte en utilisant les informations de connexion et de sécurité configurées dans les éléments de connexion distante.

Après l'exécution des commandes sur le premier ordinateur de la liste, pcAnywhere interrompt la connexion, puis se connecte à l'ordinateur suivant de la liste. Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que toutes les commandes de la liste aient été exécutées avec succès ou au moins tentées sur chaque ordinateur hôte.

Pour ajouter des éléments de connexion distante à un fichier de file d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Dans la fenêtre Fichiers d'attente de commandes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Distants, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter un élément de connexion distante que vous avez déjà configuré, cliquez sur **Ajouter existant**.

Le répertoire de données par défaut des fichiers des éléments de connexion distante (.chf) s'ouvre. Sélectionnez le fichier à ajouter, puis cliquez sur **Ouvrir**.

- Pour configurer un nouvel élément de connexion distante, cliquez sur **Ajouter nouveau**.

Les propriétés avancées d'un nouvel élément de connexion distante s'ouvrent. Configurez le nouvel élément de connexion distante, puis cliquez sur **OK**.

Se reporter à "[Configuration d'une connexion distante à l'aide des propriétés avancées](#)" à la page 106.

- 4 Répétez l'étape 3 pour chaque élément de connexion distante à ajouter.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Sélection des options de gestion de fichiers pour les files d'attente de commandes

Par défaut, pcAnywhere vous demande confirmation avant d'exécuter une action susceptible d'aboutir à une perte de données, comme le remplacement d'un ancien fichier par un nouveau. Néanmoins, vous devez modifier ce paramètre si vous prévoyez d'effectuer un transfert de fichiers automatique et de ne pas être disponible pour répondre à une demande de confirmation. Si vous configurez le fichier de file d'attente de commandes pour qu'il s'exécute sans intervention, les erreurs sont affichées dans l'état de la file d'attente de commandes en tant qu'échecs. Cela n'empêche pas la file d'attente de s'exécuter.

Vous pouvez configurer pcAnywhere pour supprimer les messages d'erreur de sorte qu'aucune interaction de l'utilisateur ne soit nécessaire. Lorsque la file d'attente de commandes rencontre un fichier qui ne peut pas être traité, elle passe automatiquement à l'opération suivante. La fenêtre de la file d'attente de commandes affiche l'état échec.

Symantec pcAnywhere est configuré avec des paramètres optimum pour le transfert de fichiers, mais si vous constatez une différence au niveau de la vitesse ou des performances, vérifiez ces paramètres.

Pour sélectionner des options de gestion de fichier pour les files d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.

- Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.

3 Sur l'onglet Paramètres, sous Pendant l'exécution de la file d'attente, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser la compression	Comprime les fichiers pendant le transfert. Cette option peut accélérer le transfert si vous transférez un fichier texte volumineux qui n'a pas été compressé par d'autres moyens, tel qu'un outil "zip".
Utiliser SpeedSend	Compare le contenu des fichiers de même nom dans les dossiers source et destination et transfère uniquement les parties du fichier source qui diffèrent.
Confirmer la suppression de fichiers en lecture seule/système/cachés	Demande de confirmer l'action avant de supprimer ces types de fichier. Sélectionnez cette option uniquement si quelqu'un est présent pour répondre au message.
Supprimer les messages d'erreur	Ignore automatiquement un fichier qui ne peut pas être traité. Aucun message d'erreur n'est généré et aucune intervention de l'utilisateur n'est donc requise.

4 Dans la liste Si le fichier de destination existe, sélectionnez l'option de remplacement d'écrasement à utiliser si un fichier portant le même nom existe déjà dans le dossier de destination.

Sélectionnez l'option Vérifier avant écrasement uniquement si quelqu'un est présent pour répondre au message.

5 Cliquez sur **OK**.

Sélection des options de fin de session pour les files d'attente de commandes

Vous pouvez sélectionner l'état dans lequel laisser l'ordinateur hôte après l'exécution de la file d'attente. Certaines actions, telles que l'installation d'une mise à jour logicielle, peuvent nécessiter le redémarrage de l'ordinateur. Vous pouvez également générer un rapport qui fournit des détails concernant les opérations de la file d'attente de commandes. Vous pouvez configurer la file d'attente pour faire cela automatiquement après la fin de la session. Les options

que vous spécifiez ici seront effectuées sur chaque ordinateur de la liste des ordinateurs distants.

Conservation de la connexion ouverte

Symantec pcAnywhere permet de conserver la connexion ouverte après l'exécution d'un fichier de file d'attente de commandes, afin de pouvoir effectuer d'autres tâches.

Pour conserver la connexion ouverte

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, sous Après la fin de la file d'attente, sélectionnez **Rester connecté**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Déconnexion après l'exécution de la file d'attente

Symantec pcAnywhere permet de mettre fin automatiquement à la connexion après l'exécution de la file d'attente. Il est conseillé d'utiliser cette option si vous exécutez le fichier de file d'attente sans intervention.

Pour déconnecter après l'exécution de la file d'attente

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, dans la liste Après la fin de la file d'attente, cliquez sur **Déconnecter**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Génération automatique d'un rapport de file d'attente de commandes

Vous pouvez faire en sorte que pcAnywhere génère automatiquement un rapport contenant les résultats des tâches de la file d'attente de commandes. Symantec pcAnywhere génère le rapport lorsque la session se termine. Le rapport contient les commandes qui ont été exécutées au cours de la session, ainsi que leur statut. Vous pouvez enregistrer le rapport au format HTML (.html) ou au format CSV (valeurs séparées par des virgules - .csv).

Pour générer automatiquement un rapport de file d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, sous Après la fin de la file d'attente, cliquez sur **Générer un rapport**.
- 4 Cliquez sur **Parcourir**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez le dossier pour le fichier de rapport.

Le dossier par défaut est le suivant :

Pour Windows Vista/2008 Server :

\Program data\Symantec\pcAnywhere\Command Queues

Pour Windows XP/2003 Server/2000

\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\pcAnywhere\Command Queues
- 6 Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du fichier.
- 7 Dans la zone du type de fichier, sélectionnez le type de fichier pour le rapport.

Le type de fichier par défaut est HTML.
- 8 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 9 Cliquez sur **OK**.

Verrouillage d'un ordinateur ou déconnexion d'un utilisateur

Symantec pcAnywhere permet de verrouiller automatiquement un ordinateur hôte ou de déconnecter l'utilisateur connecté à l'ordinateur hôte après l'exécution de la file d'attente. Pour utiliser ces fonctions, les composants de télégestion doivent être installés sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant.

Vous pouvez configurer des options pour enregistrer les données et prévenir l'utilisateur hôte de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Pour la commande de fermeture de session, vous devez demander aux utilisateurs de fermer les programmes ouverts et d'enregistrer leur travail. Vous pouvez aussi configurer pcAnywhere pour qu'il force les programmes ouverts à se fermer sans enregistrer les données. Cela permet à pcAnywhere de fermer les programmes nécessitant une intervention de l'utilisateur pour mettre fin à une tâche (par exemple l'enregistrement d'un document). Certains programmes n'acceptent pas une fermeture forcée.

L'option de verrouillage de l'ordinateur est disponible uniquement sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Pour plus de sécurité, l'utilisateur hôte peut protéger l'économiseur d'écran par un mot de passe.

Pour verrouiller un ordinateur ou déconnecter un utilisateur

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, sous Après la fin de la file d'attente, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour verrouiller un ordinateur sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, cliquez sur **Se déconnecter et verrouiller l'ordinateur hôte**.
 - Pour fermer la session de l'utilisateur qui est connecté, sélectionnez **Se déconnecter et fermer la session sur l'ordinateur hôte**.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demander à l'utilisateur	Prévient l'utilisateur de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message. Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.
Autoriser l'utilisateur à annuler	Envoie une demande de confirmation à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Message à afficher	Permet de saisir un message à envoyer à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Fermer les programmes ouverts sans enregistrer les données	Ferme de force tous les programmes en cours d'exécution. L'utilisateur perd toutes les données non enregistrées. Cette option n'est pas disponible pour l'option Verrouiller l'ordinateur.

5 Cliquez sur **OK**.

Redémarrage ou arrêt d'un ordinateur hôte

Symantec pcAnywhere permet de redémarrer ou d'arrêter automatiquement un ordinateur hôte après la fin de la file d'attente. Pour utiliser ces fonctions, les composants de télégestion doivent être installés sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant.

Vous pouvez configurer des options pour enregistrer les données et prévenir l'utilisateur hôte de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Vous pouvez demander aux utilisateurs de fermer les programmes ouverts et d'enregistrer leur travail. Vous pouvez aussi configurer pcAnywhere pour qu'il force les programmes ouverts à se fermer sans enregistrer les données. Cela permet à pcAnywhere de fermer les programmes nécessitant une intervention de l'utilisateur pour mettre fin à une tâche (par exemple l'enregistrement d'un document). Certains programmes n'acceptent pas une fermeture forcée.

Pour redémarrer ou arrêter un ordinateur hôte

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un fichier de file d'attente de commandes existant, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - Pour configurer un nouveau fichier de file d'attente de commandes, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, sous Après la fin de la file d'attente, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Redémarrer l'ordinateur hôte
 - Arrêter l'ordinateur hôte
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demander à l'utilisateur	Prévient l'utilisateur de l'action que vous vous apprêtez à effectuer. Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message. Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.
Autoriser l'utilisateur à annuler	Envoie une demande de confirmation à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Message à afficher	Permet de saisir un message à envoyer à l'utilisateur hôte. Cette option n'est disponible que si l'option Demander à l'utilisateur est sélectionnée.
Fermer les programmes ouverts sans enregistrer les données	Ferme de force tous les programmes en cours d'exécution. L'utilisateur perd toutes les données non enregistrées.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Création d'un fichier de file d'attente de commandes pendant une session

Les tâches de transfert de fichiers et de fin de session effectuées dans le Gestionnaire de session sont automatiquement ajoutées à la file d'attente de commandes. Les fichiers sont transférés en arrière-plan, ce qui permet de continuer à travailler ou de placer d'autres fichiers dans la file d'attente. Après l'exécution de la file d'attente, vous pouvez modifier l'ordre des opérations, ajouter ou supprimer des commandes et réorganiser l'ordre des commandes. Lorsque vous avez fini de travailler avec la file d'attente des commandes, vous pouvez imprimer un rapport des tâches de la file d'attente des commandes.

Vous pouvez également ajouter manuellement des commandes dans la file d'attente de commandes.

Se reporter à ["Utilisation de fichiers de file d'attente de commandes pour automatiser des tâches"](#) à la page 202.

Suspension de la file d'attente de commandes

La file d'attente de commandes affiche des informations d'état pendant l'exécution des tâches. Pour modifier une tâche en cours d'exécution, vous devez commencer par suspendre la file d'attente.

Pour suspendre la file d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Dans la barre de navigation gauche, sous File d'attente de commandes, cliquez sur **Suspendre la file d'attente**.

Suppression d'une commande de la liste de commandes

Vous pouvez supprimer des commande de la liste de commandes, afin qu'elles ne soient pas incluses dans le fichier de file d'attente de commandes.

Pour supprimer une commande de la liste de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Dans le volet droit, dans la liste File d'attente de commandes, sélectionnez la commande à supprimer.
- 3 Dans la barre de navigation gauche, sous File d'attente de commandes, cliquez sur **Supprimer la commande**.

Réorganisation des commandes dans la liste de commandes

Symantec pcAnywhere exécute séquentiellement les commandes contenues dans la file d'attente de commandes, en commençant par le premier élément de la liste. Les nouvelles commandes sont ajoutées à la fin de la liste. Vous pouvez réorganiser l'ordre des commandes de la liste de commandes.

Pour réorganiser les commandes de la liste de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Dans le volet droit, dans la liste File d'attente de commandes, sélectionnez la commande à déplacer.
- 3 Dans la barre de navigation gauche, sous File d'attente de commandes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer une commande vers le haut dans l'ordre des commandes, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Déplacer la commande vers le haut**.
 - Pour déplacer une commande vers le bas dans l'ordre des commandes, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Déplacer la commande vers le bas**.

Enregistrement d'un fichier de file d'attente de commandes

Symantec pcAnywhere permet d'enregistrer la file d'attente de commandes dans un fichier de file d'attente pouvant être réutilisé ultérieurement. Vous pouvez également utiliser les fichiers de file d'attente de commandes avec le Planificateur de tâches de Windows pour automatiser les tâches. Symantec pcAnywhere enregistre le fichier de file d'attente (.cqf) dans le répertoire de données par défaut de pcAnywhere.

Se reporter à ["Planification de l'exécution automatique d'un fichier de file d'attente de commandes"](#) à la page 223.

Pour enregistrer un fichier de file d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Sous File d'attente de commandes, cliquez sur **Enregistrer la file d'attente sous**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, saisissez un nom de fichier.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Génération à la demande d'un rapport de file d'attente de commandes

Vous pouvez générer un rapport contenant les résultats des tâches de la file d'attente de commandes lorsque vous en avez besoin. Le rapport contient les commandes qui ont été exécutées au cours de la session, ainsi que leur statut. Vous pouvez enregistrer le rapport au format HTML (.html) ou au format CSV (valeurs séparées par des virgules - .csv).

Se reporter à ["Génération automatique d'un rapport de file d'attente de commandes"](#) à la page 214.

Pour générer à la demande un rapport de file d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Dans la barre de navigation gauche, sous File d'attente de commandes, cliquez sur **Générer un rapport**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez le dossier pour le fichier de rapport.
- 4 Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du fichier.
- 5 Dans la zone du type de fichier, sélectionnez le type de fichier pour le rapport.
Le type de fichier par défaut est HTML.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes

Vous pouvez exécuter un fichier de file d'attente de commandes de différentes façons :

- Démarrage d'un fichier de file d'attente de commandes pendant une session distante
- Démarrage d'un fichier de file d'attente de commandes sans démarrer une session
- Planification de l'exécution automatique d'un fichier de file d'attente de commandes

Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes pendant une session

Symantec pcAnywhere permet d'ouvrir un fichier de file d'attente de commandes pendant une session et de l'exécuter. Si la file d'attente de commandes est déjà en cours d'exécution, vous devez commencer par la suspendre. Si vous avez apporté des modifications à la file d'attente de commandes et qu'elles n'ont pas été enregistrées, pcAnywhere vous propose de commencer par les enregistrer.

Pour exécuter un fichier de file d'attente de commandes pendant une session

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, cliquez sur **File d'attente de commandes**.
- 2 Sous File d'attente de commandes, cliquez sur **Ouvrir une file d'attente**.
- 3 Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier de file d'attente de commandes à ouvrir.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.

Symantec pcAnywhere exécute les commandes contenues dans le fichier de file d'attente.

Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes sans démarrer une session

Symantec pcAnywhere permet d'exécuter un fichier de file d'attente de commandes à partir des emplacements suivants :

- Files d'attente de commandes
- Distants
- Connexion rapide

Lors de l'exécution du fichier de file d'attente de commandes, pcAnywhere se connecte séquentiellement à chacun des ordinateurs hôte en utilisant les informations de connexion et de sécurité configurées dans les éléments de connexion distante ou dans la fonction Connexion rapide. Après l'exécution des commandes sur le premier ordinateur de la liste, pcAnywhere interrompt la connexion, puis se connecte à l'ordinateur suivant de la liste. Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que toutes les commandes de la liste aient été exécutées avec succès ou au moins tentées sur chaque ordinateur hôte.

Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes à partir de la fenêtre Files d'attente de commandes

Symantec pcAnywhere place les fichiers de file d'attente de commandes que vous créez hors session dans la fenêtre Files d'attente de commandes. Si le fichier de file d'attente de commandes ne contient pas d'éléments de connexion distante, pcAnywhere vous propose d'en ajouter un. Lors de l'exécution de la file d'attente, la fenêtre File d'attente de commandes affiche les informations d'état. La seule action que vous pouvez effectuer dans cette fenêtre consiste à annuler la file d'attente de commandes. Cela interrompt la connexion et arrête toutes les actions en attente.

Pour exécuter un fichier de file d'attente de commandes à partir de la fenêtre Files d'attente de commandes

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Fichiers d'attente de commandes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Files d'attente de commandes, cliquez deux fois sur le fichier de la file d'attente de commandes à exécuter.

Exécution d'un fichier de file d'attente de commandes à partir des fenêtres Distants et Connexion rapide

Si vous démarrez une file d'attente de commandes à partir des fenêtres Distants ou Connexion rapide, pcAnywhere vous demande le nom du fichier de file d'attente de commandes, puis les informations d'authentification d'appelant pcAnywhere requis pour la connexion à l'ordinateur hôte. Si vous vous connectez à plusieurs ordinateurs hôte, pcAnywhere permet d'envoyer ces informations d'authentification aux autres ordinateurs hôte. Si ces informations sont incorrectes, il vous sera demandé de les saisir de nouveau.

Pour exécuter un fichier de file d'attente de commandes à partir des fenêtres Distants et Connexion rapide

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, sous Gestionnaire pcAnywhere, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Distants
 - Connexion rapide
- 2 Dans le volet droit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour exécuter un fichier de file d'attente de commandes en utilisant les paramètres de connexion que vous avez configurés dans un élément de connexion distante, dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à utiliser, puis cliquez sur **Démarrer la file d'attente de commandes**.

- Pour exécuter un fichier de file d'attente de commandes sur un ou plusieurs ordinateurs de votre réseau en utilisant la fonction Connexion rapide, dans le volet droit, sélectionnez les ordinateurs sur lesquels exécuter le fichier de file d'attente de commandes, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur **Démarrer la file d'attente de commandes**.

Planification de l'exécution automatique d'un fichier de file d'attente de commandes

Vous pouvez ajouter un fichier de file d'attente de commandes au Planificateur de tâches de Windows, afin de pouvoir exécuter le fichier de file d'attente automatiquement à une heure planifiée. Les tâches planifiées s'exécutent en arrière-plan. Il est conseillé de configurer la file d'attente de commandes pour une déconnexion automatique après son exécution.

Se reporter à "[Sélection des options de fin de session pour les files d'attente de commandes](#)" à la page 212.

Lors de l'exécution du fichier de file d'attente de commandes, pcAnywhere se connecte séquentiellement à chacun des ordinateurs hôte en utilisant les informations de connexion et de sécurité configurées dans les éléments de connexion distante. Après l'exécution des commandes sur le premier ordinateur de la liste, pcAnywhere interrompt la connexion, puis se connecte à l'ordinateur suivant de la liste. Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que toutes les commandes de la liste aient été exécutées avec succès ou au moins tentées sur chaque ordinateur hôte.

Si un hôte est occupé, pcAnywhere affiche un message sur l'écran de l'ordinateur distant pendant plusieurs secondes. Si l'utilisateur distant ne répond pas au message, pcAnywhere continue avec l'opération suivante du fichier de file d'attente.

Pour planifier l'exécution automatique d'un fichier de file d'attente de commandes

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Windows Vista, sur la barre des tâches Windows, cliquez sur **Démarrer > Panneau de contrôle > Système et Maintenance > Planificateur de tâches**.
 - Dans Windows 2008 Serveur, sur la barre des tâches Windows, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Planificateur de tâches**.
 - Sous Windows XP/2003 Server/2000/NT, dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez deux fois sur **Tâches planifiées**.

3 Cliquez deux fois sur **Création d'une tâche planifiée** afin de démarrer l'Assistant.

4 Dans la fenêtre Assistant Tâche planifiée, cliquez sur **Suivant**.

5 Naviguez jusqu'au dossier contenant vos fichiers de file d'attente de commandes (.cqf), puis sélectionnez celui à planifier.

Symantec pcAnywhere stocke les fichiers de file d'attente de commandes dans le répertoire de données par défaut de pcAnywhere.

6 Cliquez sur **Suivant**.

7 Saisissez un nom pour la tâche planifiée.

8 Sélectionnez la fréquence selon laquelle exécuter la tâche.

9 Cliquez sur **Suivant**.

10 Pour les tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et à exécution unique, sélectionnez l'heure de démarrage, la date de démarrage et les intervalles de temps pour la tâche planifiée.

Les informations qui vous sont demandées varient selon la fréquence de la tâche.

11 Cliquez sur **Suivant**.

12 Saisissez les informations de connexion pour l'utilisateur qui démarrera la tâche.

13 Cliquez sur **Suivant**.

14 Vérifiez vos paramètres.

15 Cliquez sur **Terminer**.

Cela ajoute le fichier de file d'attente de commandes à la liste des tâches planifiées dans le dossier du Planificateur de tâches.

Sécurisation de l'ordinateur et des sessions

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Protection d'un ordinateur hôte contre les accès non autorisés](#)
- [A propos des droits d'accès](#)
- [A propos de la sécurité de session](#)
- [Utilisation du chiffrement pour protéger les données](#)
- [Protection des paramètres de configuration](#)
- [Méthodes d'évaluation de la sécurité de l'hôte](#)

Protection d'un ordinateur hôte contre les accès non autorisés

Lorsque vous configurez un ordinateur hôte pour que d'autres puissent s'y connecter, vous devez avant tout veiller à protéger l'hôte contre les accès non autorisés. Symantec pcAnywhere vous impose de définir des informations d'authentification pour les utilisateurs qui se connectent à votre ordinateur et de sélectionner une méthode d'authentification pour vérifier leur identité.

Se reporter à "[A propos de l'authentification dans pcAnywhere](#)" à la page 227.

Vous pouvez également utiliser les méthodes suivantes pour protéger un ordinateur hôte contre les accès non autorisés :

Sécurisation du processus d'ouverture de session

Vous pouvez protéger l'ordinateur hôte contre les accès non autorisés et les attaques de type refus de service (DoS) en limitant le nombre de tentatives d'ouverture de session et en limitant le délai dont dispose l'utilisateur pour ouvrir une session.

Se reporter à "[Configuration de la sécurité d'ouverture de session](#)" à la page 232.

Sécurisation de la session hôte

Vous pouvez utiliser le chiffrement pour protéger le flux de données entre l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant.

Se reporter à "[Utilisation du chiffrement pour protéger les données](#)" à la page 242.

Symantec pcAnywhere fournit un certain nombre d'options permettant de protéger la sécurité de la session hôte. Par exemple, vous pouvez choisir de demander une invite de confirmation avant d'autoriser un utilisateur distant à se connecter à votre ordinateur, restreindre le contrôle sur le clavier et la souris et définir des délais d'inactivité pour une session.

Se reporter à "[Sécurisation de l'ordinateur hôte lors de la connexion](#)" à la page 233.

Pour les connexions par modem, vous pouvez utiliser la fonction de rétro-appel comme mesure de sécurité.

Se reporter à "[Rappel des utilisateurs distants](#)" à la page 235.

Limitation de l'accès à l'ordinateur hôte

Vous pouvez configurer les comptes d'appelant de manière à limiter les droits d'accès d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs à l'ordinateur hôte.

Se reporter à "[A propos des droits d'accès](#)" à la page 236.

Vous pouvez aussi masquer un ordinateur hôte dans les résultats de recherche réseau (par exemple pour réduire l'exposition d'un serveur sur un réseau).

Se reporter à "[Masquer le nom de l'hôte dans les résultats de recherche réseau](#)" à la page 234.

Symantec pcAnywhere fournit aux administrateurs un certain nombre d'options de sécurité globales, qui aident à bloquer les utilisateurs non autorisés à leur point d'entrée. Ces options sont notamment la sérialisation, l'authentification centralisée et le chiffrement renforcé.

Pour plus d'informations sur la gestion de la sécurité dans pcAnywhere, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

A propos de l'authentification dans pcAnywhere

La première ligne de défense pour protéger votre ordinateur et le réseau contre les accès non autorisés consiste à sélectionner le type d'authentification utilisateur le plus fiable pris en charge par votre environnement informatique.

Dans pcAnywhere, l'authentification des utilisateurs est la procédure par laquelle les droits d'un utilisateur sont vérifiés en consultant un annuaire ou une liste d'accès pour vérifier que l'utilisateur a la permission d'accéder à l'ordinateur hôte. Le type d'authentification que vous choisissez dépend de votre système d'exploitation et de votre environnement informatique.

Symantec pcAnywhere prend en charge différents types d'authentification. Le type d'authentification que vous choisissez dépend de votre environnement informatique. Par exemple, votre administrateur peut utiliser un serveur d'annuaire, comme Microsoft Active Directory Services (ADS), pour créer et mettre à jour des comptes utilisateurs pour contrôler l'accès au réseau.

Vous devez sélectionner un type d'authentification, que vous soyez ou non connecté à un réseau. Si vous n'êtes pas sûr du type à utiliser, contactez votre administrateur.

Configurer l'authentification secondaire

L'option Activer l'authentification secondaire de Symantec pcAnywhere permet la connexion à une session même si l'authentification primaire échoue. Cette option vous aide à ouvrir une session sur un ordinateur hôte en spécifiant les informations d'authentification secondaires d'authentification.

Pour configurer l'authentification secondaire

- 1 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion pour lequel vous voulez configurer l'authentification secondaire, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'hôte, cliquez sur l'onglet Appelants puis sélectionnez un type d'authentification.
- 4 Sous Liste d'appelants, créez un nouvel appelant.

5 Cochez **Activer l'authentification secondaire**.

Remarque : Si vous configurez l'authentification secondaire pour le type sélectionné d'authentification pour la première fois, la boîte de dialogue Propriétés de l'appellant : s'affiche automatiquement.

6 Cliquez sur **Propriétés de l'appellant secondaire**.

7 Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'appellant : Nouvel appellant, sous l'onglet Identification, sélectionnez un domaine et un compte.

8 Cliquez sur **OK**.

9 Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'hôte, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

Configuration d'un appellant pour qu'il utilise l'authentification pcAnywhere

L'authentification Symantec pcAnywhere peut être utilisée avec tous les systèmes d'exploitation. Cette méthode d'authentification détermine si un utilisateur distant est autorisé à se connecter à l'hôte en contrôlant la liste des utilisateurs et des mots de passe stockée par pcAnywhere sur l'ordinateur hôte. Cette méthode d'authentification est la moins sécurisée.

Pour configurer un appellant pour qu'il utilise l'authentification pcAnywhere

1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.

2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.

3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appellants, sous Type d'authentification, cliquez sur **pcAnywhere**.

4 Sous Liste d'appellants, cliquez sur l'icône **Nouvel élément**.

5 Dans la fenêtre Propriétés de l'appellant, sur l'onglet Identification, saisissez un nom de connexion pour l'utilisateur distant.

6 Saisissez un mot de passe.

7 Dans la zone Confirmer le mot de passe, ressaisissez le mot de passe.

8 Cliquez sur **OK**.

9 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, cliquez sur **OK**.

Configuration d'un appelant pour qu'il utilise l'authentification par serveur d'annuaire

Symantec pcAnywhere prend en charge les types d'authentification par serveur d'annuaire suivants si ces mécanismes d'authentification sont déjà en place sur votre réseau :

- Microsoft Active Directory Services (ADS)
L'authentification ADS est disponible uniquement sous Windows 2000/2003 Server/XP/Vista/2008 Server.
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
- Microsoft LDAP
- Smart Card (cartes à puce de PC/SC)

Ces types d'authentification valident un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs via la consultation d'une liste stockée sur le serveur d'annuaire.

Pour configurer un appelant pour qu'il utilise l'authentification par serveur d'annuaire

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés d'hôte, sur l'onglet Appelants, sous Type d'authentification, sélectionnez le type d'authentification ADS ou LDAP à utiliser.
- 4 Sous Liste d'appelants, cliquez sur l'icône **Nouvel élément**.
- 5 Dans la fenêtre des propriétés d'appelant, sur l'onglet Identification, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour l'authentification ADS ou LDAP, parcourez l'arborescence des dossiers pour trouver votre nom d'utilisateur ou de groupe.
- 6 Pour l'authentification ADS et Smart Card, cliquez sur **Valider** pour valider l'utilisateur.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'un appelant pour qu'il utilise l'authentification Windows

Symantec pcAnywhere prend en charge les types d'authentification NT et Windows. Ces types d'authentification valident un utilisateur ou un groupe via la consultation d'une liste stockée sur un poste de travail ou un répertoire partagé.

L'authentification d'appelant NT est prise en charge uniquement sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'authentification de groupes sous Windows NT, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Pour configurer un appelant pour qu'il utilise l'authentification Windows

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere en vue avancée, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sous l'onglet Appelants, sous Type d'authentification, sélectionnez la méthode d'authentification Windows à utiliser.
- 4 Sous Liste d'appelants, cliquez sur l'icône **Nouvel élément**.
- 5 Dans la fenêtre des propriétés d'appelant, sous l'onglet Identification, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utilisateur	permet de configurer un compte d'appelant pour un utilisateur individuel.
Groupe	permet de configurer un compte d'appelant pour un groupe d'utilisateurs.

- 6 Sous Domaine, sélectionnez un nom d'ordinateur ou de domaine.
- 7 Sous Compte, sélectionnez un nom d'utilisateur ou de groupe valide.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'un appelant pour qu'il utilise SecurID RSA

SecurID RSA est un type d'authentification à deux niveaux. SecurID valide les utilisateurs avec un code de sécurité généré par un authenticateur et un code PIN fourni par l'utilisateur. Symantec pcAnywhere prend en charge SecurID, si votre réseau est configuré pour le prendre en charge

Remarque : RSA ne fonctionne pas sur Vista/2008 Server.

Pour plus d'informations sur la configuration de pcAnywhere pour utiliser SecurID, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Remarque : Pour utiliser l'authentification SecurID RSA, l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant doivent exécuter pcAnywhere 11.0 (ou version ultérieure).

Pour configurer un appelant pour qu'il utilise SecurID RSA

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, sous Type d'authentification, cliquez sur **SecurID RSA**.
- 4 Sous Liste d'appelants, cliquez sur l'icône **Nouvel élément**.
- 5 Dans la fenêtre des propriétés d'appelant, sur l'onglet Identification, saisissez le nom de connexion de l'utilisateur.

Ce nom de connexion doit représenter un utilisateur valide pour le serveur ACE RSA.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'un appelant pour qu'il utilise l'authentification Web

Les types d'authentification basés Web valident les utilisateurs en consultant une liste d'utilisateurs associée au service basé Web. Symantec pcAnywhere prend en charge FTP, HTTP et HTTPS.

Pour configurer un appelant pour qu'il utilise l'authentification Web

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, sous Type d'authentification, sélectionnez la méthode d'authentification Web à utiliser.
- 4 Sous Liste d'appelants, cliquez sur l'icône **Nouvel élément**.
- 5 Dans la fenêtre Propriétés de l'appelant, sur l'onglet Identification, spécifiez le nom du serveur d'authentification.
- 6 Saisissez le nom de connexion de l'utilisateur.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Configuration de la sécurité d'ouverture de session

Symantec pcAnywhere sécurise automatiquement les informations d'identification en utilisant le chiffrement symétrique pour chiffrer l'ID utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez configurer le processus d'ouverture de session afin de protéger l'ordinateur hôte contre les accès non autorisés et les refus de service.

Se reporter à "[Utilisation du chiffrement pour protéger les données](#)" à la page 242.

Remarque : Il se peut que les informations d'identification ne puissent pas être chiffrées si l'hôte ou l'ordinateur distant exécute une version antérieure de pcAnywhere qui n'est pas configurée pour utiliser le chiffrement symétrique.

Pour configurer la sécurité d'ouverture de session

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.

- 3** Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Options de sécurité, sous Options de connexion, sélectionnez l'une des options suivantes :

Mot de passe sensible à la casse	Permet d'utiliser une combinaison de lettres en minuscules et en majuscules dans les mots de passe. Ce paramètre s'applique uniquement à l'authentification pcAnywhere.
Délai de saisie de l'identification	Spécifie le délai dont dispose l'utilisateur distant pour ouvrir la session. La valeur par défaut est de trois minutes.
Tentatives de connexion par appel	Spécifie le nombre de tentatives d'ouverture de session qu'un utilisateur distant peut effectuer avant d'être rejeté définitivement. La valeur par défaut est de trois tentatives.
Bloquer les adresses IP non valides pendant	Bloque les connexions provenant d'une adresse IP spécifique pendant le nombre de minutes indiqué. Ce paramètre s'applique uniquement aux connexions TCP/IP dans lesquelles l'utilisateur distant dépasse le nombre maximal de tentatives de connexion par appel.

- 4** Cliquez sur **OK**.

Sécurisation de l'ordinateur hôte lors de la connexion

Symantec pcAnywhere permet de sécuriser l'ordinateur hôte une fois une connexion distante établie.

Pour sécuriser l'ordinateur hôte lors de la connexion

- 1** Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2** Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.

- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Options de sécurité, sous Options de connexion, sélectionnez l'une des options suivantes :

Demander une confirmation de connexion	Vous prévient lorsqu'un utilisateur distant tente de se connecter à votre ordinateur. Sélectionnez le délai (en secondes) dont vous disposez pour répondre au message. La valeur par défaut est de 10 secondes. Pour déconnecter automatiquement l'utilisateur distant si le délai expire, cochez également l'option Déconnecter si délai dépassé.
Ecran PC vierge après la connexion	Permet d'effacer l'écran de l'hôte après l'établissement de la connexion, afin d'empêcher les autres utilisateurs du site de l'hôte de visualiser la session.
Poste de travail sécurisé après la connexion	Permet de verrouiller l'ordinateur hôte ou de déconnecter l'utilisateur actuel une fois la connexion établie.

- 4 Cliquez sur **OK**.

Masquer le nom de l'hôte dans les résultats de recherche réseau

Lorsqu'un utilisateur distant démarre une session de téléintervention en utilisant une connexion réseau TCP/IP et qu'il n'a pas spécifié un nom d'hôte ou une adresse IP, pcAnywhere recherche automatiquement les hôtes disponibles en cours d'exécution sur le même réseau. L'utilisateur peut alors sélectionner un nom d'hôte dans la liste. Pour des raisons de sécurité, un utilisateur hôte ou un administrateur peut ne pas souhaiter que le nom de l'hôte apparaisse dans la liste (par exemple, pour minimiser l'exposition d'un serveur sur un réseau). Symantec pcAnywhere permet de masquer le nom de l'hôte dans les résultats de la recherche.

Vous pouvez également limiter les connexions à des noms d'ordinateur ou des adresses IP spécifiques

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere.

Pour masquer le nom de l'hôte dans les résultats de recherche réseau

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans le menu Edition, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Communications hôte, cochez **Ne pas afficher l'hôte dans les résultats de recherche TCP/IP**.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Rappel des utilisateurs distants


La fonction de rétro-appel permet de confirmer l'identité d'un utilisateur distant se connectant par modem ou RNIS. Lorsqu'un utilisateur distant tente de se connecter à l'hôte, l'ordinateur hôte met fin à la connexion, puis rappelle l'ordinateur distant à un numéro préconfiguré. Si l'ordinateur distant n'attend pas de connexion à ce numéro, l'hôte annule la session.

Pour rappeler un utilisateur distant

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément appelant à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.

- 4 Sur l'onglet **Rétro-appel**, cochez **Rappeler l'utilisateur distant**.

Cet onglet apparaît uniquement si un modem est installé et configuré correctement dans votre ordinateur.



- 5 Saisissez le numéro de téléphone du modem de l'ordinateur distant.
- 6 Cliquez sur **OK**.

A propos des droits d'accès

En tant qu'utilisateur hôte, vous pouvez spécifier les utilisateurs pouvant se connecter à votre ordinateur et ce qu'ils ont le droit de faire. Symantec pcAnywhere empêche les utilisateurs distants d'annuler une session hôte et définit un délai d'inactivité pour assurer une protection contre les attaques de type refus de service. Vous pouvez modifier ces paramètres pour un utilisateur individuel ou pour un groupe d'utilisateurs. Symantec pcAnywhere permet de limiter davantage les utilisateurs qui se connectent à votre ordinateur en les empêchant d'utiliser certaines fonctions, comme par exemple de redémarrer l'ordinateur.

En fonction de votre système d'exploitation, vous pouvez également interdire aux utilisateurs d'accéder à des disques spécifiques.

Symantec pcAnywhere permet aux administrateurs de contrôler les droits d'accès par l'utilisation d'une politique de sécurité centralisée.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Configuration des droits d'appelant

Les droits d'appelant permettent de limiter le niveau d'accès accordé à un utilisateur distant sur votre ordinateur. Vous pouvez contrôler les fonctions que peut utiliser l'utilisateur, comme redémarrer votre ordinateur, annuler votre session hôte ou éteindre votre ordinateur.

Vous pouvez également empêcher les utilisateurs d'effectuer des opérations de transfert de fichiers ou d'arrêter un processus en cours d'exécution. Si vous souhaitez laisser un utilisateur distant synchroniser ou cloner des dossiers sur votre ordinateur, vous devez activer les privilèges d'envoi et de réception.

Lorsque vous spécifiez une commande à exécuter une fois la connexion établie par pcAnywhere, la commande s'exécute automatiquement sur l'ordinateur hôte. La capacité à exécuter une commande est limitée par les droits de l'utilisateur actuellement connecté à l'ordinateur hôte. Par exemple, si l'utilisateur connecté à l'ordinateur hôte dispose de privilèges d'invité, une commande qui nécessite des privilèges d'administrateur ne pourra pas s'exécuter. Si aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur hôte, la commande ne s'exécutera pas.

Pour configurer les droits de l'appelant

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément appelant à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Dans la fenêtre Propriétés de l'appelant, sur l'onglet Privilèges, sélectionnez l'une des options suivantes :

Superviseur	Donne à l'utilisateur des droits d'accès complets.
Définir des privilèges pour chaque appelant	Limite les droits d'accès. Sélectionnez les options auxquelles vous voulez autoriser ou interdire l'accès.

- 5
- Pour permettre à l'utilisateur distant d'exécuter une tâche automatisée après s'être connecté, dans la zone Commande à exécuter à la connexion, saisissez les informations de commande nécessaires pour exécuter le programme.
- 6
- Cliquez sur **OK**.

Définition de durées maximales pour les appelants

Sauf si l'hôte est configuré pour une conférence, un seul utilisateur distant peut se connecter à un ordinateur hôte à la fois. Le service est refusé aux autres utilisateurs distants jusqu'à la déconnexion du premier utilisateur distant. Vous pouvez protéger l'ordinateur hôte contre le refus de service en limitant la durée pendant laquelle un utilisateur peut rester connecté et en configurant l'hôte pour la déconnexion automatique après une durée d'inactivité spécifiée.

Cette option définit une durée maximale uniquement pour les utilisateurs et groupes d'utilisateurs affectés à ce compte d'appelant. Lorsque vous définissez une durée maximale pour une session, il est conseillé de prendre soin d'accorder suffisamment de temps aux utilisateurs pour leur permettre d'effectuer leurs tâches.

Vous pouvez également définir des limites pour empêcher les utilisateurs de se connecter certains jours et à certaines heures.

Se reporter à ["Blocage des connexions selon le jour ou l'heure"](#) à la page 239.

Pour définir des durées maximales pour les appelants

- 1
- Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2
- Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3
- Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément appelant à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 4
- Dans la fenêtre Propriétés de l'appelant, sur l'onglet Privilèges, cliquez sur **Définir des privilèges pour chaque appelant**.
- 5
- Sous Limites, sélectionnez l'une des options suivantes :

Durée de session maximale	Déconnecte automatiquement l'utilisateur distant après une durée spécifiée.
Appelant soumis au dépassement de délai d'inactivité	Déconnecte automatiquement l'utilisateur distant si aucune activité clavier ou souris n'est détectée pendant une période donnée.

- 6 Sélectionnez la durée en minutes.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Blocage des connexions selon le jour ou l'heure

Vous pouvez empêcher un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs de se connecter à un ordinateur hôte certains jours ou à certaines heures. Cela permet de contrôler la durée pendant laquelle un ordinateur hôte est disponible pour les connexions. Par exemple, vous pouvez ainsi empêcher les utilisateurs distants de se connecter à votre ordinateur à une certaine heure où vous exécutez une tâche critique.

Pour bloquer les connexions selon le jour ou l'heure

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément appelant à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Dans la fenêtre Propriétés de l'appelant, sur l'onglet Sécurité, cochez **Définir les restrictions de date et d'heure pour cet appelant**.
- 5 Cliquez sur **Restrictions de date et d'heure**.
- 6 Dans la fenêtre Restrictions de date et d'heure d'appelant, sélectionnez les jours de la semaine pour lesquels vous voulez restreindre l'accès.

Si la case en regard du jour est cochée, les connexions sont bloquées pendant les heures listées. Si la case en regard du jour est décochée, les connexions ne sont pas bloquées du tout ce jour-là.
- 7 Dans la liste déroulante Entre, sélectionnez l'heure à laquelle la restriction débute pour ce jour.
- 8 Dans la liste déroulante Et, sélectionnez l'heure à laquelle la restriction se termine pour ce jour.
- 9 Cliquez sur **OK**.

A propos de la sécurité de session

Symantec pcAnywhere fournit les options suivantes pour protéger la sécurité de vos sessions hôte et pour empêcher d'autres utilisateurs d'annuler votre session par mégarde :

Restrictions appliquées au clavier et à la souris	Vous pouvez verrouiller le clavier et la souris sur l'ordinateur hôte ou sur l'ordinateur distant pendant une session. Vous pouvez définir des restrictions pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs spécifique alors que vous n'êtes pas dans le cadre d'une session. Se reporter à "Restriction du contrôle du clavier et de la souris" à la page 240. Vous pouvez également définir des restrictions pendant que vous êtes connecté. Se reporter à "Opérations disponibles pendant une session de téléintervention" à la page 137.
Délais d'inactivité	Vous pouvez définir un délai d'inactivité pour toutes les sessions sur l'ordinateur hôte pour le protéger contre les attaques de type refus de service. Se reporter à "Définition de délais d'inactivité pour les sessions" à la page 241. Vous pouvez également définir des délais d'inactivité pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs spécifique. Se reporter à "Définition de durées maximales pour les appelants" à la page 238.
Effacement de l'écran	Vous pouvez effacer l'écran de l'hôte au moment de la connexion pour empêcher d'autres utilisateurs du site de l'hôte de visualiser votre session. Se reporter à "Sécurisation de l'ordinateur hôte lors de la connexion " à la page 233. Vous pouvez également configurer l'effacement de l'écran au niveau de l'appelant. Se reporter à "A propos des droits d'accès" à la page 236.

Restriction du contrôle du clavier et de la souris

pcAnywhere permet à l'utilisateur hôte et à l'utilisateur distant d'utiliser le clavier et la souris pendant une session. Vous pouvez modifier ce paramètre pour restreindre le contrôle du clavier et de la souris pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs spécifique. Ce paramètre s'applique à toutes les sessions hôte pour cet appelant. Vous pouvez également verrouiller le clavier et la souris pendant une session. Cette restriction ne s'applique qu'à cette session.

Se reporter à ["Opérations disponibles pendant une session de téléintervention"](#) à la page 137.

Le fait d'accorder le contrôle total du clavier et de la souris à l'utilisateur hôte provoque le verrouillage du clavier et de la souris de l'ordinateur distant pendant une session. Utilisez ce paramètre si vous hébergez une session de démonstration ou de formation pour éviter à la session d'être interrompue.

Donner un contrôle total du clavier et de la souris à l'utilisateur distant provoque le verrouillage du clavier et de la souris de l'ordinateur hôte pendant une session. Utilisez ce paramètre si vous autorisez un utilisateur distant à se connecter à votre ordinateur pour le dépanner ou que vous exécutez une session hôte sans présence humaine (par exemple, si vous vous connectez à l'ordinateur de votre bureau à partir de votre domicile).

Pour restreindre le contrôle du clavier et de la souris pour un appelant

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément appelant à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Dans la fenêtre des propriétés d'appelant, sur l'onglet Sécurité, sélectionnez l'une des options suivantes :

Hôte et distant	Permet aux deux utilisateurs de contrôler le clavier et la souris.
Hôte	Verrouille le clavier et la souris sur l'ordinateur distant pendant une session.
Tâches	Verrouille le clavier et la souris sur l'ordinateur hôte pendant une session.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Définition de délais d'inactivité pour les sessions

Sauf si l'hôte est configuré pour une conférence, un seul utilisateur distant peut se connecter à un ordinateur hôte à la fois. Le service est refusé aux autres utilisateurs distants jusqu'à la déconnexion du premier utilisateur distant. Vous pouvez protéger l'hôte contre le refus de service en limitant la durée pendant laquelle un utilisateur peut rester connecté et en configurant l'hôte pour la déconnexion automatique après une durée d'inactivité spécifiée.

Cette option définit une durée maximale pour toutes les sessions. Symantec pcAnywhere permet également de configurer une durée maximale pour chaque appelant. Lorsque vous définissez une durée maximale pour une session, il est conseillé de prendre soin d'accorder suffisamment de temps aux utilisateurs pour leur permettre d'effectuer leurs tâches.

Se reporter à "[Définition de durées maximales pour les appelants](#)" à la page 238.

Pour définir des délais d'inactivité pour les sessions

- 1 Dans la fenêtre de pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Options de sécurité, sous Options de session, cochez l'option **Déconnexion après inactivité**.
- 4 Sélectionnez le délai d'inactivité.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Utilisation du chiffrement pour protéger les données

Le chiffrement est une méthode de codage des données qui empêche les utilisateurs non autorisés de lire ou de modifier les données. Les méthodes modernes de cryptographie informatique utilisent des algorithmes mathématiques complexes pour chiffrer et déchiffrer les données. Symantec pcAnywhere utilise une combinaison standard de cryptographie par clé publique et d'algorithmes de chiffrement symétrique renforcé pour garantir que les données que vous envoyez ne peuvent pas être lues ou altérées par des utilisateurs non autorisés pendant la transmission.

A propos du module de chiffrement Symantec

Le module de chiffrement Symantec inclus dans Symantec pcAnywhere contient des algorithmes permettant le chiffrement AES avec différentes longueurs de clé. Le module de chiffrement Symantec a reçu la validation FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2.

La spécification FIPS 140-2, concernant les exigences de sécurité des modules de chiffrement, est un ensemble de normes développées par l'organisme NIST (National Institute of Standards and Technology). Les normes FIPS 140-2 s'appliquent aux agences fédérales qui utilisent des systèmes de sécurité par chiffrement pour protéger les informations sensibles mais non classées dans les systèmes informatiques et les systèmes de télécommunications. Cette technologie

de sécurité est obligatoire pour de nombreuses réglementations administratives et financières aux Etats-Unis et au Canada.

Pour plus d'informations sur les exigences ou le processus de validation FIPS 140-2, consultez le site Web de NIST (National Institute of Standards and Technology) à l'adresse suivante :

<http://csrc.nist.gov/cryptval/140-2.htm>

Pour plus d'informations sur le module de chiffrement Symantec et les autres modules de chiffrement ayant réussi les tests de validation FIPS 140-1 ou 140-2, consultez le site Web de NIST (National Institute of Standards and Technology) à l'adresse suivante :

<http://csrc.nist.gov/cryptval/140-1/1401val.htm>

A propos du chiffrement symétrique

Le chiffrement symétrique chiffre et déchiffre les données à l'aide d'un ensemble de clés de chiffrement symétriques qui sont générées de manière aléatoire pour chaque connexion. Ces clés sont négociées et échangées via des protocoles standard pour l'échange anonyme de clés. Pendant une session, l'expéditeur et le destinataire partagent ces clés.

L'avantage du chiffrement symétrique est qu'il est facile à mettre en place ; en revanche, il n'est pas sans risque. Etant donné que les clés sont échangées de manière anonyme, une personne peut intercepter les données pendant l'échange de clé initial, manipuler les clés utilisées pour cet échange et déterminer la clé symétrique. Ce type de vulnérabilité est connu sous le nom d'attaque par le milieu. Le destinataire n'a aucun moyen de vérifier si les données proviennent réellement de celui qui les a envoyées à l'origine.

Vous pouvez sélectionner l'algorithme de chiffrement symétrique qui correspond le mieux à vos besoins en termes de sécurité et de performances. Pour effectuer les calculs, chaque algorithme utilise une chaîne de bits appelée clé. Vous pouvez renforcer le niveau de chiffrement en sélectionnant une longueur de clé. Plus la longueur de la clé est importante, plus le nombre de modèles potentiels pouvant être créés est important. Il devient alors plus difficile de déterminer le code de chiffrement. Une longueur de clé plus élevée renforce le chiffrement, mais peut également entraîner une réduction des performances. Les longueurs de clé disponibles dépendent du type d'algorithme que vous sélectionnez et du système d'exploitation de l'ordinateur.

Se reporter à "[Compréhension des compromis de performances](#)" à la page 244.

Se reporter à "[Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement symétrique](#)" à la page 246.

A propos du chiffrement par clé publique

Le chiffrement par clé publique nécessite que l'expéditeur et le destinataire disposent d'un certificat numérique et d'une paire clé publique/privée associée. La clé publique est disponible librement dans le cadre du certificat numérique ; en revanche, la clé privée est un secret bien gardé. La clé privée peut déchiffrer les données chiffrées avec la clé publique.

Comme le chiffrement symétrique, le chiffrement par clé publique chiffre et déchiffre les données en utilisant le même jeu de clés de chiffrement symétriques. La différence réside dans le protocole d'échange de clés utilisé. Tandis que le chiffrement symétrique utilise un protocole anonyme, le chiffrement par clé publique utilise un protocole à authentification plus sécurisée.

Pendant l'échange de clés, l'expéditeur génère une clé symétrique et la chiffre en utilisant la clé publique du destinataire. Seul le destinataire peut déchiffrer ces données en utilisant une clé privée, qui n'est jamais échangée. Pour cette raison, le chiffrement par clé publique est invulnérable par rapport à une attaque de type homme du milieu.

Se reporter à ["Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique"](#) à la page 248.

Compréhension des compromis de performances

Lorsque vous décidez d'utiliser le chiffrement et que vous choisissez la méthode, vous devez comparer les performances et les impératifs de sécurité. L'utilisation d'un chiffrement renforcé peut protéger la confidentialité et l'intégrité de vos données. Toutefois, il peut dégrader les performances, car un chiffrement puissant nécessite plus de ressources pour traiter et transférer les données.

Il est conseillé d'utiliser le chiffrement renforcé si les données que vous transmettez sont hautement confidentielles ou sensibles ou si vous travaillez dans un secteur qui l'impose.

Fonctionnement de pcAnywhere avec le chiffrement

Symantec pcAnywhere utilise une combinaison de chiffrement symétrique et de chiffrement par clé publique. En associant les deux techniques, pcAnywhere tire parti des avantages de chacune de ces méthodes : rapidité et sécurité.

Symantec pcAnywhere fournit les options suivantes pour protéger les flux de données entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant pendant une session distante :

- Chiffrement pcAnywhere

- Chiffrement symétrique
- Chiffrement par clé publique

Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant exécutent tous les deux pcAnywhere 11.5 ou ultérieur et que les niveaux de chiffrement ne correspondent pas, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau le plus faible afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus élevé. Si vous utilisez le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente également le niveau des algorithmes si l'un des deux ordinateurs utilise un niveau inférieur.

Par exemple, si le niveau de chiffrement de l'hôte est configuré pour le chiffrement pcAnywhere et que le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est configuré pour le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'hôte pour qu'il utilise le chiffrement symétrique.

Si l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant exécute pcAnywhere 11.0.x ou antérieur et que les niveaux de chiffrement ou les algorithmes ne correspondent pas, Symantec pcAnywhere tente de baisser le niveau de chiffrement sur l'ordinateur qui utilise le niveau le plus élevé afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus bas. Vous pouvez également configurer pcAnywhere pour refuser la connexion.

Se reporter à ["Refuser les connexions aux ordinateurs utilisant un niveau de chiffrement inférieur"](#) à la page 247.

Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement pcAnywhere

Le chiffrement Symantec pcAnywhere applique une simple transformation aux données pour que le flux de données ne puisse pas être facilement interprété par un tiers. Ce niveau de chiffrement est compatible avec les anciennes versions de pcAnywhere ne prenant pas en charge les techniques de chiffrement plus puissantes.

Pour configurer pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement pcAnywhere

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer le chiffrement pcAnywhere sur l'ordinateur hôte, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.

- Pour configurer le chiffrement pcAnywhere sur l'ordinateur distant, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, sur l'onglet Chiffrement, sous Paramètres, dans la liste Niveau, cliquez sur **Chiffrement pcAnywhere**.

Vous pouvez configurer pcAnywhere pour qu'il refuse une connexion avec un autre ordinateur utilisant un niveau de chiffrement inférieur. Cette option s'applique uniquement aux ordinateurs qui exécutent pcAnywhere 11.0.x. ou antérieur.

Se reporter à "[Refuser les connexions aux ordinateurs utilisant un niveau de chiffrement inférieur](#)" à la page 247.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement symétrique

Si vous utilisez le chiffrement symétrique, pcAnywhere négocie automatiquement une paire de clés de chiffrement symétriques, qui sont utilisées pour chiffrer la session. Vous pouvez sélectionner l'algorithme de chiffrement symétrique à utiliser, ainsi que la longueur des clés de chiffrement. Des longueurs de clé supérieures offrent des niveaux de sécurité plus élevés, mais peuvent avoir un impact sur les performances.

Se reporter à "[Compréhension des compromis de performances](#)" à la page 244.

L'API Microsoft CryptoAPI est requise pour prendre en charge le chiffrement symétrique RC4 dans pcAnywhere. Microsoft Internet Explorer 6.x (ou version ultérieure) doit être installé sur votre ordinateur, ce qui garantit que la dernière version de l'API Microsoft CryptoAPI est installée.

Pour configurer pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement symétrique

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un ordinateur hôte pour qu'il utilise le chiffrement, cliquez sur **Hôtes**.
 - Pour configurer un ordinateur distant pour qu'il utilise le chiffrement, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.

- 3 Dans la fenêtre des propriétés, sur l'onglet Chiffrement, sous Paramètres, dans la liste Niveau, cliquez sur **Symétrique**.
- 4 Dans la liste Algorithme, sélectionnez le type d'algorithme.
- 5 Dans la liste Longueur de clé, sélectionnez la longueur de clé.

Les options disponibles dépendent de l'algorithme que vous sélectionnez ainsi que de votre système d'exploitation.
- 6 Vous pouvez configurer pcAnywhere pour qu'il refuse une connexion avec un autre ordinateur utilisant un niveau de chiffrement inférieur. Cette option s'applique uniquement aux ordinateurs qui exécutent pcAnywhere 11.0.x. ou antérieur.

Se reporter à "[Refuser les connexions aux ordinateurs utilisant un niveau de chiffrement inférieur](#)" à la page 247.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Refuser les connexions aux ordinateurs utilisant un niveau de chiffrement inférieur

Symantec pcAnywhere permet de configurer l'ordinateur hôte pour qu'il refuse les connexions à un ordinateur distant utilisant une version antérieure de pcAnywhere et utilisant un niveau de chiffrement inférieur. Vous pouvez également configurer l'ordinateur distant pour qu'il annule la connexion à un ordinateur hôte utilisant une version antérieure de pcAnywhere et utilisant un niveau de chiffrement inférieur. Ces options s'appliquent uniquement aux ordinateurs exécutant pcAnywhere 11.0.x. ou antérieur.

Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant exécutent tous les deux pcAnywhere 11.5 ou ultérieur et que les niveaux de chiffrement ne correspondent pas, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau le plus faible afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus élevé.

Pour refuser les connexions aux ordinateurs distants utilisant un niveau de chiffrement inférieur

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, dans l'onglet Chiffrement, sous Paramètres, dans la liste Niveau, sélectionnez le type de chiffrement à utiliser.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez l'algorithme et la longueur de clé à utiliser.

- 5 Sous Restrictions, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cochez l'option **Empêcher les connexions aux hôtes définis à un niveau de chiffrement inférieur** pour restreindre les connexions selon le type de chiffrement.
Cette option ne s'applique qu'au chiffrement par clé publique.
 - Cochez l'option **Refuser les connexions d'ordinateurs distants demandant un algorithme différent** pour restreindre les connexions selon l'algorithme et la longueur de clé.
Cette option n'est pas applicable pour l'option pcAnywhere.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique

Avec le chiffrement par clé publique, pcAnywhere utilise un certificat numérique afin de vérifier l'identité de la personne qui tente de se connecter et d'envoyer des données. Il utilise ensuite des algorithmes de chiffrement symétrique pour sécuriser la session.

Des opérations de configuration sont requises pour garantir que les utilisateurs hôte et distant ont tous deux accès aux paires de clés appropriées. Pour utiliser le chiffrement par clé publique dans pcAnywhere, les utilisateurs hôte et distant doivent effectuer les opérations suivantes :

- Chaque utilisateur doit fournir une copie de son certificat numérique à l'autre utilisateur.
- Configurer un magasin de certificats contenant les certificats des utilisateurs qui se connecteront à leur ordinateur.
- Localiser les certificats et les clés privées lorsque l'hôte s'exécute en tant que service.
- Configurer un élément de connexion pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique.

Lorsque vous sélectionnez le chiffrement par clé publique, pcAnywhere autorise uniquement les connexions aux ordinateurs qui utilisent également le chiffrement par clé publique. Les connexions aux ordinateurs configurés pour tout autre niveau de chiffrement sont refusées.

Configuration de pcAnywhere pour utiliser le chiffrement par clé publique sur Windows Vista

Bien qu'un utilisateur puisse être connecté en tant qu'administrateur sur Vista, il exécute toutes les applications avec des droits standard d'utilisateur. Lorsque l'hôte est configuré pour s'exécuter en tant que service, il recherche les certificats dans le stockage de l'ordinateur. Puisque l'utilisateur standard n'a pas accès au stockage de certificats de l'ordinateur, les clés privées ne sont pas affichées sous l'onglet Propriétés de l'hôte > Chiffrement. Dans ce cas, pour configurer le chiffrement par clé publique, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lancez pcAnywhere avec des droits administratifs en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône du bureau, et puis en cliquant sur Exécuter en tant qu'administrateur. Configurez l'hôte pour qu'il s'exécute en tant que service avec le chiffrement par clé publique.
- En tant qu'utilisateur standard, lancez pcAnywhere, et puis configurez l'hôte pour qu'il s'exécute en tant qu'application avec chiffrement par clé publique.

Création d'un fichier de certificat pour l'envoyer à un autre utilisateur

Les certificats sont des documents de données contenant des informations d'identification, incluant le nom de l'utilisateur, la clé publique, l'autorité de certification et la signature des données.

Symantec pcAnywhere impose d'utiliser des certificats compatibles Microsoft. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès d'une autorité de certification (par exemple, Verisign ou Entrust) ou d'un serveur de certificats interne. Vista a la capacité de créer son propre certificat, appelé un certificat auto-généré, sous la section de certificat d'IIS. Vous pouvez créer le certificat depuis IIS 7.0.

Vous pouvez créer un fichier de certificat en exportant votre certificat dans Microsoft Internet Explorer. Utilisez un format d'exportation n'incluant pas la clé privée (par exemple, PKCS#7, avec l'extension de fichier .p7b). Envoyez le fichier à l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter en utilisant une méthode sécurisée.

Sinon, l'autre utilisateur peut télécharger votre certificat à partir de l'autorité de certification. Suivez les instructions de l'autorité de certification pour rechercher et télécharger le certificat d'un autre utilisateur.

Pour créer un fichier de certificat pour l'envoyer à un autre utilisateur

- 1 Dans Microsoft Internet Explorer, dans le menu Outils, cliquez sur **Options Internet**.
- 2 Dans la fenêtre Options Internet, sur l'onglet Contenu, cliquez sur **Certificats**.
- 3 Sélectionnez votre certificat, puis cliquez sur **Exporter**.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de Microsoft Internet Explorer.

Configuration d'un magasin de certificats

Un magasin de certificats est une base de données sécurisée contenant un ou plusieurs certificats pour les utilisateurs autorisés à se connecter à votre ordinateur. Ces certificats garantissent que seul un utilisateur possédant la clé privée associée au certificat peut se connecter. Ces fichiers doivent contenir le certificat numérique, mais pas la clé privée.

Pour repérer la clé publique pour une session, pcAnywhere recherche dans le magasin de certificats le certificat appartenant à l'utilisateur distant.

Symantec pcAnywhere peut utiliser les formats de fichier suivants comme stockage de certificats :

- magasin de certificats compatible Microsoft ;
- message cryptographique PKCS#7 ;
- certificat natif obtenu auprès de l'autorité de certification.

Pour configurer un magasin de certificats

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans le menu Edition, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Chiffrement, saisissez le chemin d'accès et le nom des fichiers des certificats des utilisateurs autorisés à se connecter à votre ordinateur.

L'utilisateur doit vous fournir ce fichier de certificat.

Se reporter à "[Création d'un fichier de certificat pour l'envoyer à un autre utilisateur](#)" à la page 249.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Repérage de certificats et de clés privées

Lorsque l'hôte est configuré pour s'exécuter en tant que service, il ne peut pas utiliser les données de clé privée stockées par Windows pour les utilisateurs

individuels. Vous pouvez utiliser le programme MachKey afin de repérer et de copier les certificats et les clés privées à partir du magasin de certificats de l'utilisateur actuel vers le magasin de certificats de l'ordinateur local. MachKey est fourni avec pcAnywhere.

Lorsque vous exécutez l'Assistant de chiffrement par clé publique après l'utilisation de MachKey, vous pouvez sélectionner les certificats que vous avez copiés dans le magasin de certificats de l'ordinateur local.

Pour repérer les certificats et les clés privées

- 1 Dans l'Explorateur Windows, repérez le fichier suivant et cliquez deux fois dessus :

\\Program Files\Symantec\pcAnywhere\MachKey.exe

- 2 Dans la boîte de dialogue Utilitaire de copie de certificat MACHKEY, sous Stockage PERSONNEL, sélectionnez les certificats à copier vers le magasin de certificats de l'ordinateur local.

L'ordinateur hôte récupère la clé publique du fichier de certificat sur l'ordinateur distant. Si l'hôte est configuré pour s'exécuter en tant que service, ce fichier de certificat doit se trouver dans un emplacement accessible par un service (par exemple un disque dur local).

Se reporter à ["Définition des options de démarrage de l'hôte"](#) à la page 86.

- 3 Cliquez sur **Copier vers stockage machine**.
- 4 Fermez l'utilitaire de copie de certificat MACHKEY.

Configuration d'un élément de connexion pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique

Le chiffrement par clé publique impose que les utilisateurs hôte et distant possèdent un certificat numérique délivré par une autorité de certification de confiance. Les utilisateurs hôte et distant doivent configurer un élément de connexion incluant les informations du certificat numérique.

Lorsque vous sélectionnez le chiffement par clé publique, vous sélectionnez également le type d'algorithme et la longueur de clé. Des longueurs de clé supérieures offrent des niveaux de sécurité plus élevés, mais peuvent avoir un impact sur les performances.

Se reporter à ["Compréhension des compromis de performances"](#) à la page 244.

Symantec pcAnywhere fournit un Assistant de chiffement par clé publique pour vous guider dans le processus de configuration. Vous pouvez également configurer manuellement ces informations.

Pour configurer manuellement un élément de connexion pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour configurer un ordinateur hôte pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique, cliquez sur **Hôtes**.
 - Pour configurer un ordinateur distant pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique, cliquez sur **Distants** dans la barre de navigation gauche.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, dans l'onglet Chiffrement, sous Paramètres, dans la liste Niveau, cliquez sur **Clé publique**.
- 4 Dans la liste Algorithme, sélectionnez le type d'algorithme.
- 5 Dans la liste Longueur de clé, sélectionnez la longueur de clé.

Les options disponibles dépendent de l'algorithme que vous sélectionnez ainsi que de votre système d'exploitation.
- 6 Pour refuser une connexion avec un ordinateur qui utilise un algorithme différent, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez un élément de connexion distante, cochez **Empêcher les connexions aux hôtes définis pour un algorithme différent**.
 - Si vous configurez un élément de connexion hôte, cochez **Refuser les connexions d'ordinateurs distant demandant un algorithme différent**.
- 7 Sous Paramètres de chiffrement par clé publique, dans la liste Conteneur de clé privée, sélectionnez le nom de la clé privée associée à votre certificat numérique.
- 8 Dans la zone Nom commun du certificat, saisissez le nom commun de ce certificat.

Ces informations sont sensibles à la casse. Saisissez le nom exactement tel que vous l'avez fourni à l'autorité de certification.
- 9 Cliquez sur **OK**.

Pour configurer un élément de connexion pour qu'il utilise l'Assistant de chiffrement par clé publique

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour configurer un ordinateur hôte pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique, cliquez sur **Hôtes** dans la barre de navigation gauche.
 - Pour configurer un ordinateur distant pour qu'il utilise le chiffrement par clé publique, cliquez sur **Distants** dans la barre de navigation gauche.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à configurer, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - 3 Dans la fenêtre des propriétés, dans l'onglet Chiffrement, sous Paramètres, dans la liste Niveau, cliquez sur **Clé publique**.
 - 4 Dans la liste Algorithme, sélectionnez le type d'algorithme.
 - 5 Dans la liste Longueur de clé, sélectionnez la longueur de clé.

Les options disponibles dépendent de l'algorithme que vous sélectionnez ainsi que de votre système d'exploitation.
 - 6 Pour refuser une connexion avec un ordinateur qui utilise un algorithme différent, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez un élément de connexion distante, cochez **Empêcher les connexions aux hôtes définis pour un algorithme différent**.
 - Si vous configurez un élément de connexion hôte, cochez **Refuser les connexions d'ordinateurs distant demandant un algorithme différent**.
 - 7 Cliquez sur **Assistant de chiffrement par clé publique**.

Suivez les instructions à l'écran pour configurer le conteneur de clé privée et le nom commun du certificat.
 - 8 Quand vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Protection des paramètres de configuration

Vous pouvez protéger vos éléments de connexion et vos comptes d'appelant en configurant un mot de passe. Bien qu'il soit important de choisir un mot de passe facile à retenir, veillez à ce qu'il soit difficile à deviner.


Vos éléments de connexion hôte et distant contiennent les informations requises pour établir une connexion et exécuter une session. Cela inclut les informations d'identification et les paramètres de sécurité. Les comptes d'appelant contiennent les informations d'authentification et les droits d'accès pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. En définissant un mot de passe, vous empêchez les utilisateurs non autorisés de modifier vos paramètres ou de lancer une session sans votre accord.

Pour protéger un élément de connexion

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour protéger des éléments de connexion hôte, cliquez sur **Hôtes**.
 - Pour protéger des éléments de connexion distante, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à protéger, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre des propriétés, sur l'onglet Protection de l'élément, saisissez un mot de passe.
- 4 Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- 5 Sélectionnez les actions qui nécessitent un mot de passe.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Pour protéger un compte d'appelant

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à protéger, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'hôte, sur l'onglet Appelants, cliquez deux fois sur l'élément appelant à protéger.



- 4 Dans la fenêtre Propriétés de l'appelant, sur l'onglet Protection de l'élément, saisissez un mot de passe.
- 5 Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- 6 Sélectionnez les actions qui nécessitent un mot de passe.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Méthodes d'évaluation de la sécurité de l'hôte

L'outil d'évaluation d'hôtes permet de vérifier la configuration de vos éléments de connexion hôte afin de garantir que vous tirez parti des fonctions de sécurité de pcAnywhere. Il permet d'identifier les zones potentiellement exposées.


Cet outil vérifie uniquement les paramètres de sécurité pris en charge par la configuration de votre ordinateur. Par exemple, les mots de passe sensibles à la casse ne sont applicables que si l'ordinateur hôte utilise l'authentification pcAnywhere. Si l'outil d'évaluation d'hôtes détecte que votre ordinateur n'est pas configuré pour prendre en charge une fonction de sécurité spécifique, celle-ci n'est pas incluse dans l'analyse.

Exécution de l'outil d'évaluation d'hôtes

Lorsque vous ouvrez cet outil, la fenêtre principale indique le nom des éléments de connexion hôte situés dans le répertoire de données de pcAnywhere.

[Figure 9-1](#) illustre la fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes.

Figure 9-1 Fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes



Si vous avez déplacé les éléments de connexion hôte (fichiers .bhf) vers un autre répertoire, aucun nom d'hôte n'apparaît dans la liste. Vous devez spécifier le nouvel emplacement des éléments de connexion hôte avant d'exécuter une analyse.

Se reporter à "[Spécification de l'emplacement des éléments de connexion hôte](#)" à la page 257.

Pour exécuter l'outil d'évaluation d'hôtes

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur **Outil d'évaluation d'hôtes**.
- 3 Dans la fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes, sous Liste des hôtes, sélectionnez l'élément de connexion hôte à analyser.

Une fois que vous avez sélectionné un élément dans la liste des hôtes, les résultats de l'analyse apparaissent automatiquement dans la liste Résultats de l'analyse.

L'outil d'évaluation d'hôtes vous demande un mot de passe si l'élément de connexion hôte sélectionné en nécessite un pour afficher ses propriétés.

Spécification de l'emplacement des éléments de connexion hôte

Par défaut, l'outil d'évaluation d'hôtes recherche les éléments de connexion hôte (fichiers .bhf) dans le répertoire de données par défaut de pcAnywhere. Si vous avez déplacé les éléments de connexion hôte dans un autre répertoire, vous devez spécifier le nouvel emplacement avant d'exécuter une analyse.

Pour spécifier l'emplacement des éléments de connexion hôte

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur **Outil d'évaluation d'hôtes**.
- 3 Dans la fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes, cliquez sur **Parcourir**.
- 4 Sélectionnez le nom du dossier qui contient les éléments de connexion hôte.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Examen des résultats de l'analyse

Une fois que vous avez exécuté l'outil d'évaluation d'hôtes, les paramètres de sécurité qui ont été vérifiés apparaissent dans la zone Résultats de l'analyse. En regard de chaque élément figure un indicateur, qui permet d'identifier les domaines à améliorer et ceux qui sont plus sécurisés.

[Tableau 9-1](#) explique la signification de chaque indicateur.

Tableau 9-1 Indicateurs d'état de l'outil d'évaluation d'hôtes

Indicateur	Description
Triangle rouge	Indique un domaine à problème. Ce paramètre de sécurité n'est pas utilisé ou n'est pas configuré de manière aussi sécurisée qu'il devrait l'être.
Losange jaune	Indique une fonction de sécurité qui n'est pas utilisée mais qui devrait être envisagée. Cet indicateur est destiné à augmenter la vigilance. Certaines fonctions peuvent ne pas convenir à votre environnement.
Cercle vert	Signifie qu'un paramètre de sécurité est activé.

Les indicateurs codés par des couleurs fournissent un indice visuel indiquant si vous tirez parti des fonctions de sécurité de pcAnywhere. Lorsque vous examinez les résultats, sachez que le fait d'avoir un paramètre supérieur à un autre pour un indicateur ne signifie pas obligatoirement que la configuration de l'hôte est sécurisée ou non.

Certains paramètres de sécurité peuvent ne pas convenir à votre environnement. Par exemple, l'outil d'évaluation d'hôtes recherche les comptes d'appelant dotés de droits superviseur. S'il en détecte, il les identifie par un indicateur rouge. Dans la plupart des cas, vous devez limiter le niveau d'accès dont dispose un utilisateur distant sur votre ordinateur. Toutefois, si le compte d'appelant est le vôtre ou celui d'un autre utilisateur de confiance, il peut être approprié d'autoriser des droits d'accès supérieurs.

Obtention d'informations supplémentaires sur les résultats de l'analyse

Dans la fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes, la zone Détails fournit des informations supplémentaires sur les implications de sécurité de chaque paramètre.

Pour obtenir davantage d'informations sur les résultats de l'analyse

- ◆ Dans la liste Résultats de l'analyse, sélectionnez l'entrée pour laquelle vous souhaitez davantage d'informations.

Informations supplémentaires sur les fonctions de sécurité

L'outil d'évaluation d'hôtes fournit des informations sur les manières de sécuriser pcAnywhere et les facteurs à prendre en compte pour choisir une option.

Pour en savoir plus sur les fonctions de sécurité

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans Vue avancée, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur **Outil d'évaluation d'hôtes**.
- 3 Dans la fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes, cliquez sur **En savoir plus**.

Enregistrement des résultats d'une analyse

L'outil d'évaluation d'hôtes permet d'enregistrer les résultats d'une analyse dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Ce fichier peut être envoyé à un administrateur en tant qu'outil de configuration ou de supervision de la sécurité ou utilisé comme référence pour configurer d'autres éléments de connexion hôte.

Pour enregistrer les résultats de l'analyse

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur **Outil d'évaluation d'hôtes**.

- 3** Dans la fenêtre de l'outil d'évaluation d'hôtes, cliquez sur **Exporter**.
- 4** Dans la fenêtre Choisissez un fichier d'exportation, saisissez l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier.
- 5** Saisissez un nom de fichier.
- 6** Cliquez sur **OK**.

Contrôle et enregistrement des sessions

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Contrôle des événements dans Symantec pcAnywhere](#)
- [Gestion des fichiers journaux](#)
- [A propos de l'enregistrement et de la lecture de sessions](#)

Contrôle des événements dans Symantec pcAnywhere

La consignation des événements dans pcAnywhere permet de superviser les activités des sessions et d'assurer le suivi des problèmes, à des fins d'amélioration de la sécurité, de dépannage et d'audit. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez consigner des informations sur les échecs de connexion, sur le nombre de sessions hôte exécutées, sur les utilisateurs connectés ou sur les accès à des fichiers sensibles.

Selon votre environnement, vous pouvez envoyer des informations sur les événements qui se sont produits lors d'une session vers un fichier journal généré par pcAnywhere, l'Observateur d'événements de Windows ou une console SNMP. Symantec pcAnywhere prend en charge la consignation centralisée, ce qui vous permet d'archiver les journaux sur un serveur central sécurisé.

Bien que la consignation soit un outil utile, n'oubliez pas que la consignation de certains événements, comme tous les fichiers ouverts sur l'hôte, peut dégrader les performances.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Envoi d'événements de connexion à une trappe SNMP

Symantec pcAnywhere prend en charge la consignation centralisée des événements vers une console SNMP (Simple Network Management Protocol). SNMP est un protocole de couche d'application normalisé qui facilite l'échange des informations de gestion entre périphériques réseau. Il fait partie de la suite de protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Symantec pcAnywhere utilise SNMP pour envoyer des événements sous la forme de trappes SNMPv1 vers une console compatible, laquelle enregistre les événements générés par pcAnywhere.


Pour envoyer des événements de connexion à une trappe SNMP

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Sur l'onglet Consignation d'événements de la fenêtre Options de pcAnywhere, sélectionnez **Activer trappes SNMP**.

Pour trouver cet onglet, utilisez les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Dans la fenêtre Destination des trappes SNMP, saisissez l'adresse IP de destination de la trappe.
- 5 Cliquez sur **OK**.

6 Cliquez sur Sélectionner événements.



7 Dans la fenêtre Sélection des événements à consigner, sélectionnez les événements à consigner.

8 Cliquez sur OK.

Génération d'un fichier journal pcAnywhere

Vous pouvez utiliser la génération de journal pcAnywhere si votre système d'exploitation ne peut pas consigner d'événements ou que vous souhaitez conserver un fichier journal distinct pour les événements pcAnywhere. Symantec pcAnywhere permet de stocker les événements consignés sur l'ordinateur local ou sur un serveur centralisé et sécurisé. Pour la consignation locale, les événements générés par l'hôte sont consignés sur l'ordinateur hôte. Les événements générés par l'ordinateur distant sont consignés sur celui-ci.

Pour consigner les événements sur un serveur centralisé, vous devez disposer des droits d'accès sur ce serveur.

Se reporter à ["A propos de la consignation des informations sur un serveur central"](#) à la page 265.


Pour générer un fichier journal pcAnywhere

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Consignation d'événements, cochez **Activer la génération de journal pcAnywhere**.

Pour trouver cet onglet, utilisez les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.



- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Enregistrer journal pcAnywhere sur serveur central
Vous devez indiquer l'emplacement du serveur et les informations de connexion requises.
 - Enregistrer dans journal pcAnywhere local
- 4 Cliquez sur **Sélectionner événements**.
- 5 Dans la fenêtre Sélection des événements à consigner, sélectionnez les événements à consigner.

- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

Consignation des événements dans l'Observateur d'événements Windows

Si vous utilisez pcAnywhere avec un ordinateur Vista/Windows XP /2003/2008 Server/2000, vous pouvez ajouter des informations de connexion sur des événements spécifiques à pcAnywhere, dans l'Observateur d'événements Windows.

Pour consigner des événements dans l'Observateur d'événements de Windows

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 3 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Consignation d'événements, cochez **Activer la consignation dans l'Observateur d'événements Windows**.

Pour trouver cet onglet, utilisez les flèches gauche et droite dans la fenêtre Options de pcAnywhere pour faire défiler les onglets.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Consigner dans l'Observateur d'événements sur un autre ordinateur
Vous devez indiquer l'emplacement du serveur et les informations de connexion requises.
Se reporter à "[A propos de la consignation des informations sur un serveur central](#)" à la page 265.
 - Consigner dans l'Observateur d'événements sur cet ordinateur
- 5 Cliquez sur **Sélectionner événements**.
- 6 Dans la fenêtre Sélection des événements à consigner, sélectionnez les événements à consigner.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

A propos de la consignation des informations sur un serveur central

Symantec pcAnywhere permet de stocker les informations des événements pcAnywhere sur un serveur central afin que d'autres puissent y accéder. L'envoi

des fichiers journaux vers un serveur central sécurisé renforce la sécurité des fichiers journaux et libère les ressources de l'ordinateur local, en lui évitant de stocker des fichiers journaux de grande taille.

Génération des fichiers journaux pcAnywhere sur un serveur central

La génération de journaux par Symantec pcAnywhere envoie les informations sur les événements dans un fichier journal généré par pcAnywhere. Vous devez disposer de droits d'accès sur le serveur sur lequel vous souhaitez créer le fichier journal.

Pour générer les fichiers journaux pcAnywhere sur un autre ordinateur

- 1** Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2** Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 3** Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Consignation d'événements, cochez **Activer la génération de journal pcAnywhere**.
- 4** Cochez **Enregistrer journal pcAnywhere sur serveur central**.
- 5** Dans la zone Chemin d'accès, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement sur le serveur sur lequel générer le fichier journal.
- 6** Pour spécifier les informations d'authentification requises pour accéder au serveur, cliquez sur **Avancé**.
- 7** Dans la boîte de dialogue Informations d'authentification, dans la zone Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur.
- 8** Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
- 9** Si vous vous connectez à un hôte Windows Vista/XP/2003 Server/2000 et que vous êtes affecté à un domaine, dans la zone Domaine, saisissez votre nom de domaine.
- 10** Cliquez sur **OK**.

Cela vous ramène à l'onglet Consignation d'événements, depuis lequel vous pouvez tester la connexion ou sélectionner les événements à consigner.

Se reporter à "[Génération d'un fichier journal pcAnywhere](#)" à la page 263.

- 11** Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

Consignation d'événements dans l'Observateur d'événements sur un autre ordinateur

Symantec pcAnywhere vous permet d'envoyer des informations sur des événements pcAnywhere à l'Observateur d'événements sur un autre ordinateur qui exécute Windows Vista/XP/2003 Server/2000. Vous devez avoir des droits d'accès à l'ordinateur sur lequel vous voulez créer le fichier journal.

Pour consigner les événements dans l'Observateur d'événements sur un autre ordinateur

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans Windows Vista, le système d'exploitation pourrait vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 3 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Consignation d'événements, cochez **Activer la consignation dans l'Observateur d'événements Windows**.
- 4 Cliquez sur **Consigner dans l'Observateur d'événements sur un autre ordinateur**.
- 5 Dans la zone Ordinateur, saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez envoyer les informations de consignation.
- 6 Pour spécifier les informations d'authentification requises pour accéder à cet ordinateur, cliquez sur **Avancé**.
- 7 Dans la boîte de dialogue Informations d'authentification, dans la zone Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur.
- 8 Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
- 9 Si vous vous connectez à un hôte Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000 et que vous êtes affecté à un domaine, dans la zone Domaine, saisissez votre nom de domaine.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Cela vous ramène à l'onglet Consignation d'événements, sur lequel vous pouvez tester la connexion à ou sélectionner les événements à consigner.

Se reporter à "[Consignation des événements dans l'Observateur d'événements Windows](#)" à la page 265.

- 11 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, cliquez sur **OK**.

Gestion des fichiers journaux

Le fichier journal généré par pcAnywhere contient des informations sur les activités qui se sont produites pendant une session distante. À partir de ces informations, vous pouvez créer des rapports pour surveiller les problèmes de sécurité et de performances ou rassembler des informations d'audit ou de facturation.

Lorsque vous créez un rapport, vous pouvez supprimer ou archiver les informations les plus anciennes contenues dans le fichier journal. Il est recommandé de périodiquement archiver ou supprimer les informations du journal afin de libérer de l'espace disque.

Création d'un rapport d'activités

Un rapport d'activités est une liste chronologique des événements de session stockés dans un fichier journal généré par pcAnywhere. Ces informations sont utiles pour la sécurité, le dépannage, la facturation ou l'audit.

Symantec pcAnywhere offre plusieurs options de format de rapport. Les rapports formatés contiennent davantage d'informations, incluant la liste de tous les événements possibles et leur fréquence d'occurrence. Les formats de données seules contiennent uniquement les événements qui se sont produits pendant la session. Vous pouvez enregistrer les rapports de type données seules au format délimité par des virgules ou à champs de largeur fixe.

Pour créer un rapport d'activités

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur **Traitement du journal d'activités**.
- 3 Dans la fenêtre Traitement du journal d'activité, cliquez sur **Rapport**.
- 4 Dans la fenêtre Choisissez un fichier journal en entrée, sélectionnez le fichier journal des événements (*.PL9) à partir duquel générer un rapport, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Si vous ne trouvez pas de fichier .PL9, vérifiez que vous avez activé la consignation pcAnywhere dans un fichier journal local.

Se reporter à "[Génération d'un fichier journal pcAnywhere](#)" à la page 263.

- 5 Dans la boîte de dialogue Rapport de journaux de session hôte et distant, sélectionnez le format de rapport à utiliser.
- 6 Spécifiez la période pour le rapport.

- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de sortie, saisissez un nom pour le rapport.

Les rapports formatés utilisent l'extension .log. Les rapports délimités par virgule utilisent l'extension .csv. Les rapports à champs de largeur fixe utilisent l'extension .txt.
- 9 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 10 Pour visualiser le fichier, cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Archivage ou suppression des données de fichier journal

Les fichiers journaux générés par Symantec pcAnywhere ne sont pas effacés automatiquement. Toute nouvelle information consignée est ajoutée à ces fichiers, augmentant ainsi leur taille. Lorsqu'un fichier journal devient trop grand, vous pouvez archiver ou supprimer les données les plus anciennes.

Pour archiver ou supprimer des données de fichier journal

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur **Traitement du journal d'activités**.
- 3 Dans la fenêtre Traitement du journal d'activités, cliquez sur **Archiver/Supprimer**.
- 4 Sélectionnez le fichier de journal d'événements (*.PL9) à archiver ou supprimer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Archiver/Supprimer journal distant/hôte, spécifiez la plage de dates pour les données à archiver ou supprimer.

6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Supprimer les entrées de journal de la source	Supprime du fichier journal d'événements les données de la période spécifiée.
Copier les entrées de journal vers un fichier d'archive	Copie les données de la période spécifiée vers un fichier d'archive.

Si vous sélectionnez les deux options, les données seront copiées dans un fichier d'archive, puis supprimées du fichier journal source.

7 Cliquez sur **OK**.

Si vous créez un fichier d'archive, pcAnywhere demande un nom de fichier et un emplacement dans lequel enregistrer le fichier.

A propos de l'enregistrement et de la lecture de sessions

Symantec pcAnywhere permet d'enregistrer des sessions pour les visualiser ultérieurement. Par exemple, pendant qu'un utilisateur hôte présente une procédure complexe, vous pouvez enregistrer l'écran de l'hôte au lieu de prendre des notes. Vous pourrez ensuite relire l'enregistrement pour revoir le détail des étapes.

L'utilisateur hôte ou l'utilisateur distant peut enregistrer une session. Toutefois, pour enregistrer une session, l'utilisateur hôte doit configurer l'hôte afin qu'il lance automatiquement l'enregistrement dès que la connexion est établie. Ce paramètre s'applique globalement à toutes les sessions hôte.

Se reporter à ["Enregistrement automatique d'une session hôte"](#) à la page 272.

Enregistrement d'une session distante

A n'importe quel moment d'une session distante, vous pouvez enregistrer la session pour la visualiser ultérieurement. Vous pouvez enregistrer la session dans un nouveau fichier d'enregistrement ou à la fin d'un fichier d'enregistrement existant.

Pour enregistrer une session distante

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire de session, sous Téléintervention, cliquez sur **Démarrer/arrêter l'enregistrement de session**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter l'enregistrement à la fin d'un fichier d'enregistrement existant, sélectionnez le fichier (*.rcd) à utiliser.
 - Pour créer un nouveau fichier, saisissez le nom du fichier.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Les actions que vous effectuez ensuite sur l'ordinateur hôte sont enregistrées dans le fichier.

Se reporter à "[Lecture d'une session enregistrée](#)" à la page 272.
- 4 Lorsque vous n'avez plus besoin d'enregistrer, cliquez de nouveau sur **Démarrer/arrêter l'enregistrement de session**.

Enregistrement automatique de sessions hôte

Vous pouvez configurer un élément de connexion distante pour enregistrer automatiquement une session lors de la connexion. Selon la fréquence et la durée des sessions sur l'ordinateur hôte, la taille du fichier d'enregistrement peut devenir importante.

Pour enregistrer automatiquement une session distante

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion à modifier, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sur l'onglet Téléintervention, sous Enregistrement d'une session distante, cochez **Enregistrer la session dans un fichier pour lecture ultérieure**.
- 4 Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier ou sélectionnez un fichier .rcd existant.
- 5 Cliquez sur **OK**.

L'enregistrement démarre immédiatement après la connexion à l'ordinateur hôte.

Se reporter à "[Lecture d'une session enregistrée](#)" à la page 272.

Enregistrement automatique d'une session hôte

Symantec pcAnywhere permet de configurer un ordinateur hôte pour qu'il enregistre automatiquement une session, à des fins d'amélioration de la sécurité et d'audit. Cette option s'applique globalement à toutes les sessions sur l'ordinateur hôte.

L'enregistrement démarre immédiatement après l'établissement de la connexion. Toutes les actions que l'utilisateur distant effectue sur l'ordinateur hôte sont capturées et stockées dans un fichier d'enregistrement. Selon la fréquence et la durée des sessions sur l'ordinateur hôte, la taille du fichier d'enregistrement peut devenir importante.

Le fichier d'enregistrement peut être stocké sur l'ordinateur local ou sur un serveur central. Pour stocker un fichier d'enregistrement sur un serveur central, vous devez disposer de droits d'accès sur le serveur.

Se reporter à "[Lecture d'une session enregistrée](#)" à la page 272.

Pour enregistrer automatiquement une session hôte

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 3 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Opération hôte, cochez **Enregistrer session hôte pour lecture ultérieure**.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour stocker le fichier localement sur l'ordinateur hôte, sous Dossier de stockage des fichiers d'enregistrement, spécifiez l'emplacement sur l'ordinateur hôte dans lequel stocker le fichier d'enregistrement.
 - Pour stocker le fichier sur un serveur central, cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez l'ordinateur du réseau et l'emplacement dans lesquels vous voulez stocker le fichier d'enregistrement.Certains serveurs hôte exigent un mot de passe pour autoriser l'enregistrement de fichiers sur le système. Cliquez sur **Avancé**, puis spécifiez les informations d'identification requises pour accéder au répertoire dans lequel vous voulez stocker l'enregistrement.

Lecture d'une session enregistrée

Les sessions enregistrées sont sauvegardées sous forme de fichiers .rcd dans le répertoire de données de pcAnywhere, sauf si vous avez spécifié un autre

emplacement. Les sessions sont lues dans une fenêtre de visualisation, qui affiche l'écran de l'hôte et toutes les actions que vous avez effectuées pendant l'enregistrement.

Pendant la relecture, vous pouvez contrôler la vitesse, passer à une autre session, suspendre la lecture ou faire une capture d'écran. Vous pouvez contrôler ces actions dans le Panneau de contrôle de visualisation.

Figure 10-1 illustre le Panneau de contrôle de visualisation.

Figure 10-1 Panneau de contrôle de visualisation



Tableau 10-1 décrit les actions disponibles dans le Panneau de contrôle de visualisation.

Tableau 10-1 Options d'enregistrement et de lecture

Bouton	Description
Lecture	Lit l'enregistrement à partir du début.
Visualiser la session précédente	Accède au début de la session précédente. Ce bouton n'est disponible que si le fichier contient plus d'une session enregistrée.
Session suivante	Accède au début de la session suivante. Ce bouton n'est disponible que si le fichier contient plus d'une session enregistrée.
Arrêter	Arrête la lecture et ramène à la fenêtre principale de Symantec pcAnywhere.
Pause	Suspend/reprend la lecture. Vous devez suspendre la lecture pour faire une capture d'écran ou sauvegarder cette partie de la session dans un fichier séparé.
Vitesse	Contrôle la vitesse de lecture. Déplacez le curseur vers la droite pour accélérer la lecture ou vers la gauche pour la ralentir.
Prendre un cliché	Vous permet d'enregistrer une image de l'écran. Vous devez suspendre la visualisation pour faire une capture d'écran.

Bouton	Description
Enregistrer session	Permet d'enregistrer la session sous forme de fichier binaire.

Si le fichier contient plusieurs sessions, vous pouvez spécifier celle à lire en premier. Par défaut, la lecture commence par la première session. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez arrêter la lecture entre les sessions ou répéter la lecture.

Pour lire une session enregistrée

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Outils pcAnywhere**.
- 2 Dans le volet droit, sous Application, cliquez deux fois sur**Visualiser sessions/écrans**.
- 3 Dans la fenêtre Sélectionner le fichier de visualisation, sélectionnez le fichier d'enregistrement (*.rcd) à afficher.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez les options de lecture.
Vous pouvez modifier ces préférences pendant la lecture.
- 6 Cliquez sur **OK**.
La fenêtre de lecture apparaît et commence la lecture de la session enregistrée.
- 7 Une fois terminé, dans le menu Fichier, cliquez sur **Quitter**.

Sauvegarde des informations d'une session enregistrée

Vous pouvez sauvegarder les informations d'une session enregistrée sous la forme d'un fichier binaire. Vous pouvez également effectuer une capture de l'écran affiché.

Pour sauvegarder les informations d'une session enregistrée

- 1 Pendant la lecture, dans le Panneau de contrôle de visualisation, cliquez sur **Suspendre**.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Prendre un cliché	Enregistre une capture de l'écran affiché.
Enregistrer session	Enregistre la session sous forme de fichier binaire.

Connexions sur plusieurs plates-formes

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Symantec pcAnywhere CrossPlatform](#)
- [Installation de Symantec pcAnywhere CrossPlatform](#)
- [Connexion à un ordinateur hôte par l'intermédiaire de pcAnywhere CrossPlatform](#)
- [Sécurisation des connexions au travers de pcAnywhere CrossPlatform](#)
- [Navigation dans une session pcAnywhere CrossPlatform](#)

A propos de Symantec pcAnywhere CrossPlatform

Symantec pcAnywhere CrossPlatform permet d'accéder à distance à des ordinateurs sur les plates-formes Windows, Linux et Mac OS X. Vous pouvez superviser plusieurs ordinateurs et afficher toutes vos sessions dans une seule fenêtre.

Vous pouvez effectuer des tâches de téléintervention de base et transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Vous pouvez également transférer des fichiers d'un ordinateur hôte à l'autre.

Installation de Symantec pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform sur les systèmes d'exploitation Windows, Linux et MAC OS X. L'installation inclut les fonctions

distant et transfert de fichiers. Si vous installez le produit sous Linux ou Mac OS X, l'installation inclut également la fonction hôte.

Installation de pcAnywhere CrossPlatform sous Windows

L'installation pour Windows inclut uniquement les fonctions distant et transfert de fichiers. Avant d'installer pcAnywhere CrossPlatform, vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.

Se reporter à ["Configuration requise pour Symantec pcAnywhere CrossPlatform"](#) à la page 59.

Pour installer pcAnywhere CrossPlatform pour Windows

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur **Afficher les autres options d'installation**.
- 3 Cliquez sur **Installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform**.
Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 4 Dans la boîte de dialogue Choisissez la langue d'installation, sélectionnez la langue de programme d'installation.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
- 7 Acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant**.
- 8 Dans l'écran Dossier de destination, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour installer pcAnywhere CrossPlatform dans le répertoire de programme par défaut, cliquez sur **Suivant**.
 - Pour modifier le répertoire d'installation, cliquez sur **Modifier**.
Dans l'écran Modifier le dossier de destination en cours, accédez à l'emplacement du dossier dans lequel vous voulez installer pcAnywhere CrossPlatform, puis cliquez sur **OK**. Ensuite, dans l'écran Dossier de destination, cliquez sur **Suivant**.
- 9 Dans la fenêtre Prêt pour l'installation, cliquez sur **Installer**.
Par défaut des raccourcis sont créés sur le bureau et dans le menu Démarrer pour pcAnywhere CrossPlatform. Si vous ne souhaitez pas créer ces raccourcis, désactivez l'option la case **Créer des raccourcis sur le bureau et dans le menu Démarrer**.
- 10 Cliquez sur **Terminer** lorsque l'installation est terminée.

Installation de pcAnywhere CrossPlatform sous Linux

L'installation pour Linux inclut les fonctions distant, hôte et transfert de fichiers. Pendant l'installation, vous pouvez choisir entre une installation standard et une installation personnalisée. L'installation standard installe la version complète du produit. L'installation personnalisée permet de ne pas installer la fonction hôte.

Avant d'installer pcAnywhere CrossPlatform, vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.

Se reporter à ["Configuration requise pour Symantec pcAnywhere CrossPlatform"](#) à la page 59.

Vous devez disposer des privilèges root sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer pcAnywhere CrossPlatform. L'installation du produit s'effectue par l'intermédiaire de la console.

Remarque : Pour installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform sur un ordinateur Linux, Java doit être dans votre chemin d'accès utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.

Pour installer pcAnywhere CrossPlatform sous Linux

- 1 Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur racine.
- 2 Vérifiez que Java est dans votre chemin d'accès utilisateur.
- 3 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere CrossPlatform dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 4 Dans une fenêtre de terminal, dans le répertoire racine du CD d'installation, allez dans le répertoire Symantec pcAnywhere CrossPlatform.
- 5 A l'invite de commande, saisissez l'une des commandes suivantes pour démarrer l'installation :

```
java -jar SetupLinuxMac.jar
```

OU

```
Linux.bin
```

- 6 Dans la boîte de dialogue Programme d'installation, sélectionnez la langue de programme d'installation.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform.

Installation de pcAnywhere CrossPlatform sous MAC OS X

L'installation pour MAC OS X inclut les fonctions distant, hôte et transfert de fichiers. Pendant l'installation, vous pouvez choisir entre une installation standard et une installation personnalisée. L'installation standard installe la version complète du produit. L'installation personnalisée permet de ne pas installer la fonction hôte.

Vous devez disposer des privilèges root sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer pcAnywhere CrossPlatform. Vous pouvez installer le produit en utilisant l'interface utilisateur ou par le biais de la console.

Avant d'installer pcAnywhere CrossPlatform, vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.

Se reporter à ["Configuration requise pour Symantec pcAnywhere CrossPlatform"](#) à la page 59.

Pour installer pcAnywhere CrossPlatform sous MAC OS X en utilisant l'interface utilisateur

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere CrossPlatform dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2 Dans une fenêtre du Finder, dans le répertoire racine, allez dans le répertoire Symantec pcAnywhere CrossPlatform.
- 3 Dans le répertoire Symantec pcAnywhere CrossPlatform, cliquez deux fois sur **MacInstaller.app**.
- 4 Dans la boîte de dialogue Programme d'installation, sélectionnez la langue de programme d'installation.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Dans l'assistant d'installation, suivez les instructions à l'écran pour installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform.

Pour installer pcAnywhere CrossPlatform sous MAC OS X en utilisant la console

- 1 Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur racine.
- 2 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere CrossPlatform dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 3 Dans une fenêtre de terminal, dans le répertoire racine du CD d'installation, allez dans le répertoire Symantec pcAnywhere CrossPlatform.

- 4 A l'invite de commande, saisissez l'une des commandes suivantes pour démarrer l'installation :

`java -jar SetupLinuxMac.jar`

OU

`Mac.command`
- 5 Dans la boîte de dialogue Programme d'installation, sélectionnez la langue de programme d'installation.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer Symantec pcAnywhere CrossPlatform.

Démarrage de pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez exécuter pcAnywhere CrossPlatform sur un ordinateur Windows, Linux ou MAC OS X. Sous Windows, le programme d'installation de pcAnywhere CrossPlatform place une icône de programme sur le bureau (sauf si vous avez désélectionné cette option pendant l'installation). Vous pouvez démarrer le programme en utilisant le raccourci du bureau ou à partir du menu Démarrer.

Sous Linux, vous devez démarrer pcAnywhere CrossPlatform depuis une fenêtre de terminal. Sous MAC OS X, vous pouvez démarrer pcAnywhere CrossPlatform depuis le répertoire Applications ou depuis une fenêtre de terminal.

Pour démarrer pcAnywhere CrossPlatform sous Windows

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur la barre des tâches de Windows Vista/2008 Server, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Symantec > Symantec pcAnywhere CrossPlatform > pcAnywhere CrossPlatform**
 - Sur le bureau de Windows XP/2003 Server/2000, cliquez deux fois sur **pcAnywhere CrossPlatform**.
 - Sur la barre des tâches de Windows XP/2003 Server/2000, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Symantec > Symantec pcAnywhere CrossPlatform > pcAnywhere CrossPlatform**.

Pour démarrer pcAnywhere CrossPlatform sous Linux

- 1 Dans une fenêtre de console, accédez au répertoire `/usr/bin`.
- 2 A l'invite de commande, saisissez la commande suivante pour démarrer pcAnywhere CrossPlatform :

```
./pcAnywhere
```

Pour démarrer pcAnywhere CrossPlatform sous MAC OS X

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans une fenêtre du Finder, allez dans le répertoire /Applications, puis cliquez deux fois sur **pcAnywhere CrossPlatform**.
 - Dans une fenêtre de terminal, accédez au répertoire /usr/bin, puis saisissez la commande suivante :
`./pcAnywhere`

Connexion à un ordinateur hôte par l'intermédiaire de pcAnywhere CrossPlatform

Symantec pcAnywhere CrossPlatform recherche sur le sous-réseau local les ordinateurs hôte TCP/IP en attente d'une connexion. Vous pouvez également vous connecter manuellement à un hôte pcAnywhere en saisissant l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur hôte.

Vous pouvez étendre la recherche à des sous-réseaux supplémentaires.

Pour vous connecter à un ordinateur hôte par l'intermédiaire de pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre principale de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Fichier, cliquez sur **Connexion**.
- 2 Dans la fenêtre secondaire de pcAnywhere CrossPlatform, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la zone Adresse IP ou nom d'hôte pour la connexion, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.
 - Dans la liste des noms d'hôte, sélectionnez celui auquel vous voulez vous connecter.
- 3 Cliquez sur **Se connecter**.

Si vous voulez que la fenêtre secondaire de pcAnywhere CrossPlatform reste ouverte lors de la session, supprimez la coche **Fermer cette boîte de dialogue à la connexion** avant de vous connecter.
- 4 Dans la fenêtre Authentification, dans la zone Nom de connexion, saisissez les informations d'authentification pour l'hôte auquel vous vous connectez.
- 5 Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.

- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Si vous voulez vous connecter à des ordinateurs supplémentaires, répétez l'étape 1 à l'étape 6.

Sécurisation des connexions au travers de pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez sécuriser vos connexions au travers de pcAnywhere CrossPlatform des façons suivantes :

- Chiffrement de vos sessions CrossPlatform
- Connexion à un hôte sérialisé

Chiffrement de vos sessions au travers de pcAnywhere CrossPlatform

Le chiffrement est une méthode de codage des données qui empêche les utilisateurs non autorisés de lire ou de modifier les données. Symantec pcAnywhere CrossPlatform utilise le chiffrement afin de garantir que les données que vous envoyez ne pourront pas être lues ou modifiées par des utilisateurs non autorisés lors de leur transfert.

Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant exécutent pcAnywhere 11.5 ou ultérieur et que les niveaux de chiffrement ne correspondent pas, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau le plus faible afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus élevé. Si vous utilisez le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente également le niveau des algorithmes si l'un des deux ordinateurs utilise un niveau inférieur.

Par exemple, si le niveau de chiffrement de l'hôte est configuré pour le chiffrement pcAnywhere et que le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est configuré pour le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'hôte pour qu'il utilise le chiffrement symétrique.

Si l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant exécute pcAnywhere 11.0.x ou antérieur et que les niveaux de chiffrement ou les algorithmes ne correspondent pas, pcAnywhere tente de baisser le niveau de chiffrement sur l'ordinateur qui utilise le niveau le plus élevé afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus bas. Vous pouvez également configurer pcAnywhere pour refuser la connexion.

Pour chiffrer vos sessions au travers de pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre principale de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Fichier, cliquez sur **Connexion**.
- 2 Dans la fenêtre secondaire de pcAnywhere CrossPlatform, cliquez sur **Avancé**.
- 3 Dans la fenêtre Options avancées, sous Chiffrement, dans la liste Niveau, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Aucun
 - Chiffrement pcAnywhere
 - Symétrique
- 4 Dans la liste Algorithme, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - RC4
 - AES

Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez le niveau de chiffrement symétrique.
- 5 Dans la liste Longueur de clé, sélectionnez le niveau de clé approprié.

Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez le niveau de chiffrement symétrique.
- 6 Cochez **Refuser niveau de chiffrement inférieur** pour refuser la connexion à un hôte qui exécute une version antérieure de pcAnywhere et qui utilise un niveau de chiffrement inférieur.
- 7 Pour refuser la connexion à un hôte qui utilise un type d'algorithme différent pour le chiffrement symétrique, cochez **Refuser autre algorithme**.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Connexion à un hôte sérialisé au travers de pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez vous connecter à des hôtes pcAnywhere qui utilisent des numéros de série pour sécuriser les connexions. Vous devez intégrer le même numéro de série que l'ordinateur hôte utilise dans votre configuration pcAnywhere CrossPlatform pour que l'ordinateur hôte accepte la connexion.

Pour se connecter à un hôte sérialisé au travers de pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre principale de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Fichier, cliquez sur **Connexion**.
- 2 Dans la fenêtre secondaire de pcAnywhere CrossPlatform, cliquez sur **Avancé**.

- 3 Dans la fenêtre Options avancées, dans la zone Numéro de série, saisissez le numéro de série requis pour la connexion à l'hôte, si nécessaire.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Navigation dans une session pcAnywhere CrossPlatform

Symantec pcAnywhere CrossPlatform permet d'exécuter plusieurs sessions simultanément. Vous pouvez afficher les sessions dans l'un des modes suivants :

Onglets	Permet d'afficher une session à la fois. Chaque session active est répertoriée dans la partie supérieure de la fenêtre active sous la forme d'un onglet.
Mosaïque	Permet d'afficher simultanément plusieurs sessions actives et de travailler avec.

[Figure 11-1](#) affiche la fenêtre de session de pcAnywhere CrossPlatform.

Figure 11-1 fenêtre de session de pcAnywhere CrossPlatform




Tableau 11-1 répertorie les tâches disponibles dans la barre d'outils de pcAnywhere CrossPlatform pendant une session. Vous pouvez également accéder à ces options à partir du menu.

Tableau 11-1 Tâches pcAnywhere CrossPlatform

Icône	Option	Description
	Transfert de fichiers	Permet aux utilisateurs de transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Vous pouvez transférer des fichiers entre un ordinateur hôte pcAnywhere et un ordinateur distant ou entre deux ordinateurs hôte pcAnywhere. Se reporter à "Transfert de fichiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform" à la page 286.

Icône	Option	Description
	Redimensionnement de l'écran	Redimensionne l'écran de l'hôte pour qu'il tienne dans la zone d'affichage de la fenêtre de session de pcAnywhere CrossPlatform. Utilisez cette option lorsque l'ordinateur hôte utilise une résolution d'écran supérieure à celle de l'ordinateur distant.
	ezScroll	Permet de faire défiler l'écran dans n'importe quelle direction à l'aide de la souris. Se reporter à "Utilisation de la fonction ezScroll pour naviguer pendant une session pcAnywhere CrossPlatform" à la page 288.
	Préférences	Vous permet de modifier les paramètres vidéo et des paramètres de navigation pendant une session de pcAnywhere CrossPlatform. Ces fonctionnalités sont seulement disponibles si vous êtes connecté à l'hôte complet de Windows. Se reporter à "Amélioration des performances vidéo pendant une session pcAnywhere CrossPlatform" à la page 287.
	Transférer le presse-papiers	Permet de copier le contenu du presse-papiers de l'hôte vers celui de l'ordinateur distant, ou inversement. Cette fonctionnalité est seulement disponible si vous êtes connecté à l'hôte complet de Windows. Se reporter à "Transfert du contenu du presse-papiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform" à la page 286.
	Ctrl+Alt+Suppr	Permet d'exécuter la commande Ctrl+Alt+Suppr sur l'ordinateur hôte. Cette fonctionnalité est seulement disponible si vous êtes connecté à l'hôte complet de Windows.
	Redémarrer l'ordinateur hôte	Redémarre l'ordinateur hôte. Cette fonctionnalité est seulement disponible si vous êtes connecté à l'hôte complet de Windows.
	Terminer la session	Arrête une session pcAnywhere CrossPlatform. Se reporter à "Fin d'une session de pcAnywhere CrossPlatform" à la page 289.

Transfert de fichiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez transférer des fichiers entre un ordinateur distant et un ordinateur hôte. Vous pouvez également transférer des fichiers d'un ordinateur hôte à l'autre.

Remarque : Si vous n'êtes pas connecté au compte administrateur intégré dans Windows Vista, vous pourriez rencontrer des problèmes avec le transfert des fichiers de l'ordinateur hôte vers une unité de disque ou un dossier principal sur votre ordinateur local. Vous pouvez essayer de transférer le fichier vers un sous-dossier sur votre ordinateur local à la place.

Pour transférer des fichiers entre un ordinateur distant et un ordinateur hôte

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône **Transfert de fichiers**.

Pour transférer des fichiers entre un ordinateur distant et un ordinateur hôte, vous devez être en affichage par onglets.

Se reporter à "[Navigation dans une session pcAnywhere CrossPlatform](#)" à la page 283.
- 2 Sélectionnez le fichier à transférer et faites-le glisser vers l'autre ordinateur.

Pour transférer des fichiers d'un ordinateur hôte à l'autre

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône **Transfert de fichiers**.

Pour transférer des fichiers d'un ordinateur hôte à l'autre, vous devez être en affichage mosaïque.

Se reporter à "[Navigation dans une session pcAnywhere CrossPlatform](#)" à la page 283.
- 2 Sélectionnez le fichier à transférer et faites-le glisser vers l'autre ordinateur hôte.

Transfert du contenu du presse-papiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

Si vous êtes connecté à un hôte complet de Windows, pendant une session de pcAnywhere CrossPlatform, vous pouvez transférer le contenu du presse-papiers entre l'hôte et les ordinateurs distants.

Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.

Pour transférer le contenu du presse-papiers pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Affichage, cliquez sur **Presse-papiers**.
- 2 Dans la fenêtre Transfert de presse-papiers, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Transfert du presse-papiers de l'hôte vers le vôtre
 - Transfert de votre presse-papiers vers celui de l'hôte
- 3 Cliquez sur **OK**.

Amélioration des performances vidéo pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

Si vous êtes connecté à un hôte complet Windows, vous pouvez apporter des modifications à vos paramètres vidéo pendant une session de pcAnywhere CrossPlatform pour améliorer les performances.

Pour ajuster les paramètres de couleur pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Affichage, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sous Performances, dans la liste ColorScale, sélectionnez le niveau de couleur pour l'écran de l'ordinateur distant.
 En réduisant le nombre de couleurs affichées, vous améliorez les performances. Si la résolution est plus importante que la couleur, essayez le paramètre 4 couleurs.
- 3 Cochez **Réduire le bureau de l'hôte pour correspondre au distant** afin de synchroniser les paramètres de résolution sur l'ordinateur hôte afin qu'ils correspondent aux paramètres de l'ordinateur distant.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Pour ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre Préférences, sous Navigation, dans la barre de navigation Définir la fréquence vidéo, déplacez le curseur pour ajuster le taux de rafraîchissement pour la session.

Plus le taux de rafraîchissement est faible, plus il faut de temps pour actualiser l'écran lorsqu'une action a lieu.
- 2 Cliquez sur **OK**.

Utilisation de la fonction ezScroll pour naviguer pendant une session pcAnywhere CrossPlatform

Au cours d'une session pcAnywhere CrossPlatform, vous pouvez activer la fonction ezScroll afin de faire défiler l'écran dans n'importe quelle direction à l'aide de la souris. Vous pouvez activer ezScroll à partir de la barre d'outils ou en utilisant une touche de raccourci.

Pour activer ezScroll à partir de la barre d'outils

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, cliquez sur l'icône **ezScroll**.
- 2 Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pour faire défiler l'écran.

Pour modifier la touche de raccourci de la fonction ezScroll

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Affichage, cliquez sur **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sous Navigation, dans la liste des touches de raccourci ezScroll, sélectionnez la touche de raccourci à utiliser.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Pour activer ezScroll en utilisant une touche de raccourci

- 1 Maintenez enfoncée la touche de raccourci.
- 2 Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pour faire défiler l'écran.

Enregistrement et ouverture des fichiers de connexion pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez enregistrer les informations de connexion pour chaque session active qui est ouverte. Vous pouvez réutiliser ces fichiers de connexion pour les connexions ultérieures.

Pour enregistrer un fichier de connexion pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Fichier, cliquez sur **Enregistrer le fichier de connexion**.
Cela enregistre ces informations de connexion pour chaque session active.
- 2 Dans la fenêtre d'enregistrement, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.
- 3 Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du fichier.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 5 Pour empêcher des utilisateurs non autorisés d'ouvrir le fichier et de lancer une session, dans la fenêtre Protéger le fichier par mot de passe, saisissez un mot de passe.
- 6 Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir un fichier de connexion pour démarrer une session pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, dans le menu Fichier, cliquez sur **Ouvrir le fichier de connexion**.
- 2 Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier à ouvrir.
- 3 Cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Dans la boîte de dialogue de saisie d'un mot de passe, saisissez un mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

Vous êtes invité à saisir un mot de passe uniquement si le fichier est protégé par mot de passe.

Si les ordinateurs hôte sont disponibles, pcAnywhere CrossPlatform démarre la session distante.

Fin d'une session de pcAnywhere CrossPlatform

Vous pouvez arrêter une ou plusieurs sessions pcAnywhere CrossPlatform à la fois.

Pour arrêter une session pcAnywhere CrossPlatform

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire de session de pcAnywhere CrossPlatform, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour arrêter une seule session, dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône Terminer la session.
 - Pour arrêter toutes vos sessions, dans le menu Fichier, cliquez sur **Fermer toutes les connexions**.
- 2 Dans la fenêtre Terminer la session, cliquez sur **Oui**.

Connexion à partir d'un navigateur Web

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Symantec pcAnywhere Web Remote](#)
- [A propos de l'installation de Web Remote](#)
- [Méthodes de sécurisation d'une session Web Remote](#)
- [Méthodes de connexion à un hôte via Web Remote](#)
- [Opérations disponibles pendant une session Web Remote](#)

A propos de Symantec pcAnywhere Web Remote

Symantec pcAnywhere Web Remote permet de se connecter à distance à un hôte en attente par l'intermédiaire d'un navigateur Web. Il s'agit d'un client léger qui offre uniquement des fonctions de téléintervention.

Web Remote est un programme Java (applet) intégré à un navigateur Web. Vous pouvez exécuter Web Remote à partir du CD d'installation de pcAnywhere ou à partir d'un serveur, d'un disque dur ou d'un périphérique amovible.

Web Remote permet la téléintervention plein écran pour les hôtes de type ordinateur de bureau et de type portable. Vous pouvez exécuter Web Remote à partir d'ordinateurs ou de serveurs distants qui exécutent le système d'exploitation Windows, Linux ou Mac OS X.


Symantec pcAnywhere Web Remote prend en charge des connexions aux ordinateurs hôte qui exécutent pcAnywhere 12.0 ou ultérieur. Vous pouvez vous connecter à un ordinateur hôte Windows, Linux ou Mac OS X. Vous pouvez vous connecter à plusieurs hôtes simultanément.

Pour vous connecter à un ordinateur, vous pouvez rechercher des hôtes en attente sur un sous-réseau ou spécifier manuellement l'adresse IP hôte ou le nom d'ordinateur d'un hôte.

Se reporter à "[Méthodes de connexion à un hôte via Web Remote](#)" à la page 299.

La [Figure 12-1](#) illustre la fenêtre principale de Symantec pcAnywhere Web Remote.

Figure 12-1 Fenêtre principale de Symantec pcAnywhere Web Remote



A propos de l'installation de Web Remote

Symantec pcAnywhere Web Remote est un applet basé sur Java qui s'exécute dans votre navigateur Web. Elle ne contient pas de fichiers binaires ou de code exécutable, de sorte que vous n'avez pas besoin d'installer le programme. Quand vous démarrez pcAnywhere Web Remote, l'applet est téléchargé et incorporé dans votre navigateur.

Vous pouvez démarrer Web Remote directement à partir du CD d'installation de pcAnywhere. Vous pouvez également copier les fichiers Web Remote sur le disque dur, sur le serveur ou sur un support amovible. Vous pouvez ainsi démarrer Web Remote sans passer par le CD d'installation de pcAnywhere.

Avant de démarrer Web Remote, vérifiez que l'ordinateur présente la configuration requise.

Démarrage de Web Remote à partir du CD d'installation

Vous pouvez démarrer Web Remote à partir du CD d'installation de Symantec pcAnywhere. Les paramètres de sécurité dans votre navigateur Web pourraient automatiquement bloquer le téléchargement de l'applet Web Remote. Suivez les instructions dans votre navigateur Web afin de permettre le contenu bloqué. Votre système d'exploitation pourrait envoyer un message de sécurité la première fois que vous démarrez pcAnywhere Web Remote. Vous devez vérifier que vous faites confiance au contenu avant que vous puissiez continuer.

Pour démarrer Web Remote à partir du CD d'installation

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation de pcAnywhere, lancez manuellement le programme d'installation et poursuivez la procédure.
Se reporter à "[Lancement manuel du programme d'installation](#)" à la page 68.
- 2 Dans la fenêtre d'installation de pcAnywhere, cliquez sur **Afficher les outils d'administration**.
- 3 Cliquez sur **Lancer Symantec pcAnywhere Web Remote**.

Démarrage de Web Remote sur un disque dur, un serveur ou un support amovible

Vous pouvez exécuter les fichiers Web Remote à partir d'un disque dur, d'un serveur ou d'un support amovible. Vous pouvez ainsi démarrer Web Remote sans passer par le CD d'installation de pcAnywhere. Vous devez d'abord copier les fichiers Web Remote vers l'emplacement dans lequel vous souhaitez les stocker.

Ces fichiers se trouvent dans le dossier suivant sur le CD-ROM d'installation de Symantec pcAnywhere :

\Symantec pcAnywhere Web Remote\

Si vous prévoyez d'utiliser fréquemment Web Remote, vous pouvez créer un raccourci vers le fichier index.html sur le bureau ou ajouter le fichier au menu Favoris.

Les paramètres de sécurité dans votre navigateur Web pourraient automatiquement bloquer le téléchargement de l'applet Web Remote. Suivez les instructions dans votre navigateur Web afin de permettre le contenu bloqué. Votre système d'exploitation pourrait envoyer un message de sécurité la première fois que vous démarrez pcAnywhere Web Remote. Vous devez vérifier que vous faites confiance au contenu avant que vous puissiez continuer.

Pour copier les fichiers Web Remote

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation de pcAnywhere, lancez manuellement le programme d'installation et poursuivez la procédure.
Se reporter à "[Lancement manuel du programme d'installation](#)" à la page 68.
- 2 Dans la fenêtre d'installation de pcAnywhere, cliquez sur **Parcourir le CD**.
- 3 Cliquez sur **Symantec pcAnywhere Web Remote** afin de sélectionner l'ensemble du contenu du dossier.
- 4 Copiez le dossier Symantec pcAnywhere Web Remote vers l'emplacement où stocker les fichiers Web Remote sur un disque dur, un serveur ou un support amovible.

Pour démarrer Web Remote à l'aide d'un navigateur Web

- 1 Démarrez le navigateur Web.
- 2 Dans la barre d'adresse, tapez ce qui suit:
<chemin_complet>\Symantec pcAnywhere Web Remote\index.html
où <chemin_complet> représente le chemin d'accès complet du dossier Symantec pcAnywhere Web Remote.

Pour démarrer Web Remote sous Windows, Linux ou Mac OS X

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous avez stocké les fichiers Web Remote.
- 2 Cliquez deux fois **index.html**.
Si vous démarrez Web Remote depuis un ordinateur Linux, le JRE 2 doit être lié dynamiquement au navigateur Web.

Pour supprimer Web Remote d'un disque dur, d'un serveur ou d'un support amovible

- ◆ Supprimez le dossier Web Remote ainsi que le contenu de l'ensemble des dossiers du disque dur, du serveur ou d'un périphérique amovible.

Méthodes de sécurisation d'une session Web Remote

Web Remote offre les niveaux suivants de sécurité pour les sessions de téléintervention :

Authentification des informations de connexion	Web Remote utilise automatiquement le chiffrement symétrique pour sécuriser les informations de connexion si vous vous connectez à un ordinateur hôte exécutant Symantec pcAnywhere 12.0 ou ultérieur. Se reporter à " Sécurisation du processus de connexion par Web Remote " à la page 295.
Chiffrement des sessions	Vous pouvez sélectionner le niveau de chiffrement le mieux adapté à vos besoins en termes de performances et de sécurité. Vous pouvez également refuser la connexion à un ordinateur hôte qui utilise un niveau de chiffrement inférieur ou un algorithme différent. Se reporter à " A propos du chiffrement Web Remote " à la page 296.

Sécurisation du processus de connexion par Web Remote

Web Remote vous invite à indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsque vous vous connectez à un hôte pcAnywhere. Si vous vous connectez à un ordinateur hôte configuré pour l'authentification Windows NT, vous êtes également invité à indiquer un nom de domaine. Web Remote authentifie ces informations d'identification. Si l'ordinateur hôte utilise Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut également vous demander les informations de connexion pour cet ordinateur.

Web Remote prend en charge différents types d'authentification. Le type d'authentification dépend de l'environnement informatique de l'hôte. Par exemple, l'hôte peut utiliser Microsoft Active Directory Services (ADS) pour créer et mettre à jour des comptes utilisateurs pour contrôler l'accès au réseau.

Se reporter à "[A propos de l'authentification dans pcAnywhere](#)" à la page 227.

Lorsque vous vous connectez à un ordinateur hôte qui exécute Symantec pcAnywhere 12.0 ou une version ultérieure, Web Remote chiffre automatiquement la transmission des informations d'authentification en utilisant le chiffrement symétrique.

Lorsque vous vous connectez à un ordinateur hôte qui exécute une version antérieure de pcAnywhere, ce dernier détecte l'ordinateur (hôte ou distant) qui utilise le niveau de chiffrement le plus faible. Symantec pcAnywhere chiffre les

informations d'authentification en utilisant le niveau de chiffrement le plus faible. Par exemple, si le niveau de chiffrement de l'hôte est configuré pour le chiffrement pcAnywhere et que le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est configuré pour le chiffrement symétrique, pcAnywhere chiffre les informations d'authentification avec le chiffrement pcAnywhere.

A propos du chiffrement Web Remote

Le chiffrement est une méthode de codage des données qui empêche les utilisateurs non autorisés de lire ou de modifier les données. Les méthodes modernes de cryptographie informatique utilisent des algorithmes mathématiques complexes pour chiffrer et déchiffrer les données. Web Remote utilise le chiffrement afin de garantir que les données que vous envoyez ne pourront pas être lues ou modifiées par des utilisateurs non autorisés lors de leur transfert.

Web Remote offre les types de chiffrement suivants :

- Chiffrement pcAnywhere
Se reporter à "[A propos du chiffrement pcAnywhere avec Web Remote](#)" à la page 296.
- Symétrique
Se reporter à "[A propos du chiffrement symétrique avec Web Remote](#)" à la page 296.

A propos du chiffrement pcAnywhere avec Web Remote

Le chiffrement pcAnywhere applique une simple transformation aux données pour que le flux de données ne puisse pas être facilement interprété par un tiers. Ce niveau de chiffrement est compatible avec les anciennes versions de pcAnywhere ne prenant pas en charge les techniques de chiffrement plus puissantes.

Pour plus d'informations sur le chiffrement pcAnywhere, consultez le .

A propos du chiffrement symétrique avec Web Remote

Le chiffrement symétrique chiffre et déchiffre les données en utilisant un seul jeu de clés de chiffrement symétriques. Ces clés sont négociées et échangées via des protocoles standard pour l'échange anonyme de clés. Pendant une session, l'expéditeur et le destinataire partagent ces clés.

Web Remote vous permet de sélectionner l'algorithme de chiffrement symétrique qui correspond le mieux à vos besoins en termes de sécurité et de performances. Pour effectuer les calculs, chaque algorithme utilise une chaîne de bits appelée clé. Vous pouvez renforcer le niveau de chiffrement en sélectionnant une longueur

de clé supérieure. Plus la longueur de la clé est importante, plus le nombre de modèles potentiels pouvant être créés est important. Il devient alors plus difficile de déterminer le code de chiffrement. Une longueur de clé plus élevée renforce le chiffrement, mais peut également entraîner une diminution des performances. Les longueurs de clé disponibles dépendent du type d'algorithme que vous sélectionnez et du système d'exploitation de l'ordinateur.

Se reporter à ["Configuration du chiffrement des sessions"](#) à la page 298.

Utilisation des différents niveaux de chiffrement par Web Remote

Lorsque vous vous connectez à un ordinateur hôte qui exécute pcAnywhere 12.0 ou une version ultérieure, Web Remote augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur de niveau le plus faible pour correspondre à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus élevé. Par exemple, si le niveau de chiffrement de l'hôte est configuré pour le chiffrement pcAnywhere et que le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est configuré pour le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'hôte pour qu'il utilise le chiffrement symétrique. Lorsque vous vous connectez à un hôte qui exécute une version antérieure de pcAnywhere, vous pouvez refuser la connexion si l'hôte est configuré pour utiliser un niveau de chiffrement inférieur.

Le type de chiffrement symétrique utilisé par Java n'est pas compatible avec les versions antérieures des hôtes Symantec pcAnywhere. Par conséquent, Web Remote ne prend pas en charge les connexions aux ordinateurs hôte qui exécutent pcAnywhere 11.0.x ou une version antérieure lorsque Web Remote et l'ordinateur hôte sont tous deux configurés pour le chiffrement symétrique.

Pour utiliser le chiffrement symétrique pendant une session Web Remote avec un ordinateur hôte qui exécute pcAnywhere 11.0.x ou une version antérieure, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Mettre à niveau l'ordinateur hôte vers la version la plus récente de Symantec pcAnywhere, puis configurer chaque ordinateur pour le chiffrement symétrique.
- Remplacer le chiffrement de l'hôte par le chiffrement pcAnywhere ou par aucun chiffrement. Vous devez configurer Web Remote pour qu'il utilise le chiffrement symétrique. Web Remote augmente le niveau de chiffrement de l'hôte et transmet les données de session en utilisant le chiffrement symétrique.

Si vous ne pouvez pas modifier la configuration de l'hôte, une autre possibilité est d'utiliser le chiffrement pcAnywhere pour la transmission des données. Pour cela, réduisez le niveau de chiffrement de Web Remote pour qu'il utilise le chiffrement pcAnywhere.

Configuration du chiffrement des sessions

Vous pouvez sélectionner le niveau de chiffrement, le type d'algorithme et la longueur de clé qui correspondent le mieux à vos besoins.

Pour configurer le chiffrement des sessions

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Avancé**.
- 2 Dans la fenêtre Options avancées, sous Chiffrement, dans la liste Niveau, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Aucun
 - Chiffrement pcAnywhere
 - Symétrique

Web Remote ne prend pas en charge les connexions aux hôtes qui exécutent pcAnywhere 11.0.x ou une version antérieure lorsque Web Remote et l'ordinateur hôte sont tous deux configurés pour le chiffrement symétrique.

Se reporter à ["Utilisation des différents niveaux de chiffrement par Web Remote"](#) à la page 297.
- 3 Dans la liste Algorithme, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - RC4
 - AES

Cette option est disponible uniquement pour le chiffrement symétrique.
- 4 Dans la liste Longueur de clé, sélectionnez le niveau de clé approprié.

Cette option est disponible uniquement pour le chiffrement symétrique.
- 5 Cochez **Refuser niveau de chiffrement inférieur** pour refuser la connexion à un hôte qui exécute une version antérieure de pcAnywhere et qui utilise un niveau de chiffrement inférieur.
- 6 Cochez **Refuser autre algorithme** afin de refuser la connexion à un hôte qui utilise un algorithme différent.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Utilisation d'un numéro de série pour sécuriser une connexion avec Web Remote

Vous pouvez vous connecter à un hôte qui utilise des numéros de série pour sécuriser les connexions. Les utilisateurs distants doivent présenter le même

numéro de série intégré dans leur configuration distante pour que l'hôte accepte la connexion.

Pour plus d'informations sur la sérialisation, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Pour utiliser un numéro de série pour sécuriser une connexion avec Web Remote

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Avancé**.
- 2 Sur l'onglet Numéro de série, saisissez le numéro de série requis pour la connexion à l'hôte.

Les numéros de série doivent être une valeur numérique comprise entre 0 et 65535. Vous devez utiliser le même numéro de série que l'hôte.

Modification des paramètres de ports dans Web Remote

Symantec pcAnywhere Web Remote est configuré pour utiliser les ports 5631 (port de données) et 5632 (port d'état). Vous devez modifier les paramètres de ports si vous vous connectez à un ordinateur hôte utilisant d'autres ports.

Pour modifier les paramètres de ports

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Avancé**.
- 2 Dans la fenêtre Options avancées, sous Paramètres de port, dans la zone Port de données, saisissez le numéro de port que l'ordinateur hôte utilise.
- 3 Dans la zone Port d'état, spécifiez le numéro du port d'état utilisé par l'ordinateur hôte.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Pour réinitialiser les paramètres de ports

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Avancé**.
- 2 Cliquez sur **Rétablir valeurs par défaut**.
Cela réinitialise le port de données sur 5631 et le port d'état sur 5632.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Méthodes de connexion à un hôte via Web Remote

Vous pouvez vous connecter à un ordinateur hôte de l'une des manières suivantes :

- Sélectionner un hôte dans la liste.
- Saisir manuellement l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur hôte.

Connexion à un hôte de la liste

Web Remote recherche automatiquement sur votre sous-réseau local les ordinateurs hôte TCP/IP en attente d'une connexion. Web Remote recherche les hôtes en attente sur le port de données standard (5631).

Vous pouvez également rechercher les hôtes disponibles sur d'autres sous-réseaux.

Pour vous connecter à un hôte de la liste

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Avancé**.
- 2 Dans la fenêtre Options avancées, sous Chiffrement, configurez vos paramètres de chiffrement.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Configurer TCP/IP**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Configurer TCP/IP, dans la zone de saisie du sous-réseau sur lequel effectuer la recherche, saisissez l'adresse du sous-réseau.

Pour effectuer la recherche sur un sous-réseau, saisissez les trois premiers octets du sous-réseau. Ensuite, saisissez .0 ou .255 comme quatrième octet. Par exemple :

172.16.0.255 ou 172.16.0.0

- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez deux fois sur l'ordinateur hôte auquel vous souhaitez vous connecter.
- 8 Dans la boîte de dialogue Authentification, à côté de Nom de connexion, saisissez votre nom de connexion.
- 9 Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.

Si vous vous connectez à un hôte configuré pour l'authentification Windows NT, vous êtes également invité à indiquer un nom de domaine.

- 10 Cliquez sur **OK**.

Connexion à un hôte par saisie manuelle des informations de connexion

Vous pouvez vous connecter à un ordinateur hôte en saisissant l'adresse IP ou le nom d'ordinateur de l'ordinateur hôte.

Pour se connecter à un hôte en saisissant manuellement les informations de connexion

- 1 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, cliquez sur **Avancé**.
- 2 Dans la fenêtre Options avancées, sous Chiffrement, configurez vos paramètres de chiffrement.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la fenêtre de Symantec pcAnywhere Web Remote, sous Saisie manuelle, saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP de l'ordinateur hôte auquel vous souhaitez vous connecter.
- 5 Cliquez sur **Se connecter**.
- 6 Dans la boîte de dialogue Authentification, à côté de Nom de connexion, saisissez votre nom de connexion.
- 7 Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
Si vous vous connectez à un hôte configuré pour l'authentification Windows NT, saisissez votre nom de domaine.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Opérations disponibles pendant une session Web Remote

Lorsque vous établissez une connexion à un hôte, la fenêtre de session de Web Remote s'ouvre.

[Figure 12-2](#) illustre la fenêtre de session de Web Remote.

Figure 12-2 Session Web Remote




Tableau 12-1 répertorie les tâches disponibles dans la fenêtre de session de Web Remote pendant une session Web Remote. Vous pouvez également accéder à ces options à partir de la barre de menus.

Tableau 12-1 Tâches Web Remote

Icône	Option	Description
	Redimensionnement de l'écran	Redimensionne l'écran de l'hôte pour qu'il tienne dans la zone d'affichage de la fenêtre de session de Web Remote. Utilisez cette option lorsque l'ordinateur hôte utilise une résolution d'écran supérieure à celle de l'ordinateur distant.
	ezScroll	Permet de faire défiler l'écran dans n'importe quelle direction à l'aide de la souris. Se reporter à " Utilisation de la fonction ezScroll pendant une session Web Remote " à la page 304.

Icône	Option	Description
	Préférences	Permet de modifier les paramètres de performances et de navigation au cours d'une session de téléintervention. Se reporter à " Amélioration des performances vidéo pendant une session Web Remote " à la page 304.
	Transférer le presse-papiers	Permet de copier le contenu du presse-papiers de l'hôte vers celui de l'ordinateur distant, ou inversement. Se reporter à " Transfert du contenu du presse-papiers avec Web Remote " à la page 303.
	Ctrl+Alt+Suppr	Permet d'exécuter la commande Ctrl+Alt+Suppr sur l'ordinateur hôte.
	Redémarrer l'hôte	Redémarre l'ordinateur hôte. Cette option est uniquement disponible sur les ordinateurs hôte Windows.
	Aide	Ouvre l'aide en ligne.
	Terminer la session	Termine la session de téléintervention. Se reporter à " Arrêt d'une session Web Remote " à la page 305.

Transfert du contenu du presse-papiers avec Web Remote

Durant une session de téléintervention, vous pouvez transférer le contenu du presse-papiers de l'ordinateur hôte vers celui de l'ordinateur distant ou vice-versa. L'envoi d'images peut ralentir la vitesse du transfert.

Pour transférer le contenu du presse-papiers avec Web Remote

- 1 Dans la fenêtre de pcAnywhere Web Remote, dans la barre de menus, cliquez sur **Affichage > Presse-papiers**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Transfert du presse-papiers, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Transfert du presse-papiers de l'hôte vers le vôtre
 - Transfert de votre presse-papiers vers celui de l'hôte
- 3 Cliquez sur **OK**.

Amélioration des performances vidéo pendant une session Web Remote

Vous pouvez modifier vos paramètres vidéo au cours d'une session distante afin d'améliorer les performances.

Pour améliorer les performances vidéo pendant une session Web Remote

- 1 Dans la fenêtre de pcAnywhere Web Remote, dans la barre de menus, cliquez sur **Affichage > Préférences**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences, sous Performances, dans la liste ColorScale, sélectionnez le niveau de couleur pour l'écran de l'ordinateur distant.

En réduisant le nombre de couleurs affichées, vous améliorez les performances. Si la résolution est plus importante que la couleur, essayez le paramètre 4 couleurs.
- 3 Cochez **Réduire le bureau de l'hôte pour correspondre au distant** afin de synchroniser les paramètres de résolution sur l'ordinateur hôte afin qu'ils correspondent aux paramètres de l'ordinateur distant.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Utilisation de la fonction ezScroll pendant une session Web Remote

Au cours d'une session Web Remote, vous pouvez activer la fonction ezScroll afin de faire défiler l'écran dans n'importe quelle direction à l'aide de la souris. Vous pouvez activer ezScroll à partir de la barre d'outils ou en utilisant une touche de raccourci. Vous pouvez choisir la touche de raccourci à utiliser.

Pour activer ezScroll à partir de la barre d'outils

- 1 Dans la fenêtre de session, dans la barre d'outils, cliquez sur **ezScroll**.
- 2 Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pour faire défiler l'écran.

Pour activer ezScroll à l'aide d'une touche de raccourci

- 1 Maintenez enfoncée la touche de raccourci.
- 2 Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pour faire défiler l'écran.

Pour modifier la touche de raccourci de la fonction ezScroll

- 1 Dans la fenêtre de Web Remote, dans la barre de menus, cliquez sur **Affichage > Préférences**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Options en session, sous Navigation, dans la liste des touches de raccourci ezScroll, sélectionnez la touche de raccourci à utiliser.
La fonction ezScroll est désactivée par défaut.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Arrêt d'une session Web Remote

Vous pouvez arrêter une session de téléintervention à l'aide de différentes méthodes. Si vous disposez des droits appropriés, vous pouvez annuler l'hôte après avoir arrêté la session. Néanmoins, si vous annulez l'hôte, plus personne ne pourra se connecter à l'hôte jusqu'à ce que la session hôte soit redémarré.

Se reporter à "[Méthodes de connexion à un hôte via Web Remote](#)" à la page 299.

Pour arrêter une session Web Remote

- 1 Dans la fenêtre de Web Remote, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le menu Hôte, cliquez sur **Terminer la session**.
 - Dans la barre d'outils Web Remote, cliquez sur l'icône **Terminer la session**.
 - Dans la barre de titre du navigateur, cliquez sur l'icône **Fermer**.
- 2 Dans la fenêtre de Terminer la session, cliquez sur **Oui**.

Connexion à partir d'un périphérique mobile

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Symantec pcAnywhere Mobile](#)
- [Installation de Symantec pcAnywhere Mobile](#)
- [Méthodes de connexion à un autre ordinateur à partir d'un périphérique mobile](#)
- [Naviguer dans l'écran de session de Symantec pcAnywhere Mobile](#)
- [Effectuer des tâches de téléintervention depuis un périphérique mobile](#)
- [Démarrage d'une session de télégestion dans Symantec pcAnywhere Mobile](#)
- [Opérations disponibles pendant une session de télégestion](#)
- [Gestion des éléments de connexion sur un périphérique mobile](#)
- [A propos de la fermeture de Symantec pcAnywhere Mobile](#)

A propos de Symantec pcAnywhere Mobile

Symantec pcAnywhere Mobile permet d'accéder à distance et de manière sécurisée à des ordinateurs et à des serveurs depuis un périphérique mobile. Il permet d'utiliser votre périphérique pour dépanner et résoudre rapidement les problèmes d'assistance, assurer le support et la maintenance des serveurs, ou encore travailler à distance.

Symantec pcAnywhere Mobile prend en charge les connexions réseau utilisant TCP/IP. Cela inclut les connexions sans fil (par exemple les connexions WiFi,

cellulaires, Bluetooth, infrarouge). Vous pouvez vous connecter à un hôte pcAnywhere s'exécutant sur un ordinateur Windows, Linux ou Mac OS X.

Fonctions de Symantec pcAnywhere Mobile

pcAnywhere Mobile peut assurer les fonctions suivantes :

Se connecter à un autre ordinateur pour effectuer des opérations de téléintervention	Les fonctions de téléintervention de pcAnywhere Mobile permettent de vous connecter à distance un ordinateur hôte à partir de votre périphérique et de travailler avec comme si vous étiez installé devant. Se reporter à "Effectuer des tâches de téléintervention depuis un périphérique mobile" à la page 333.
Se connecter à un autre ordinateur pour effectuer des opérations de télégestion	Les fonctions de télégestion de pcAnywhere Mobile permettent d'accéder facilement aux outils d'administration les plus courants, afin de pouvoir rapidement résoudre les problèmes d'un ordinateur via une connexion mobile. Se reporter à "Opérations disponibles pendant une session de télégestion" à la page 334.
Gérer les paramètres de connexion	Vous pouvez configurer des éléments de connexion pour stocker les paramètres pour les ordinateurs auxquels vous vous connectez fréquemment. Se reporter à "Configuration d'un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile" à la page 317. Vous pouvez gérer vos éléments de connexion de différentes manières. Se reporter à "Gestion des éléments de connexion sur un périphérique mobile" à la page 342.
Afficher et modifier les options du programme	Vous pouvez afficher et gérer les options de navigation et d'affichage avant et pendant une session. Se reporter à "Modification des options de navigation pendant une session de pcAnywhere Mobile" à la page 331.

Obtention d'aide sur votre périphérique

Symantec pcAnywhere Mobile inclut un système d'aide en ligne. Vous pouvez sélectionner un sujet parmi une liste ou afficher des astuces sur l'écran actuel.

Pour obtenir de l'aide sur votre périphérique

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur l'écran Aujourd'hui, cliquez sur **Démarrer > Aide > pcAnywhere**. Dans la liste des rubriques, sélectionnez celle à afficher.
- Sur un écran de pcAnywhere Mobile, cliquez sur **Démarrer > Aide**.

Installation de Symantec pcAnywhere Mobile

Avant l'installation de pcAnywhere Mobile, il est conseillé d'effectuer les opérations suivantes :

- Assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique satisfont à la configuration système minimale.
- Synchronisez le périphérique avec l'ordinateur Windows.
Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre périphérique.

Configuration requise pour Symantec pcAnywhere Mobile

Pour installer pcAnywhere Mobile, il faut un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un périphérique mobile. L'ordinateur sert à installer pcAnywhere Mobile sur le périphérique. Symantec pcAnywhere Mobile s'exécute sur le périphérique.

Vous devez avoir Microsoft Active Sync (ou Windows Mobile Device Center sous Vista) installé sur votre ordinateur avant que vous installiez pcAnywhere Mobile. Vous devez également disposer du matériel nécessaire à la connexion du périphérique à l'ordinateur.

Remarque : pcAnywhere Mobile ne fonctionnera pas avec le centre Sync qui est installé avec Vista. Vous devez utiliser Windows Mobile Device Center pour pcAnywhere Mobile pour travailler avec Vista.

Le [Tableau 13-1](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer pcAnywhere Mobile sur votre ordinateur.

Tableau 13-1 Configuration requise de l'ordinateur pour pcAnywhere Mobile

Configuration requise	Description
Système d'exploitation	Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000
Logiciel de synchronisation	Microsoft ActiveSync 4.2 ou ultérieur

Le [Tableau 13-2](#) répertorie les ressources minimales requises pour installer pcAnywhere Mobile sur votre périphérique.

Tableau 13-2 Configuration requise pour le périphérique

Configuration requise	Description
Périphérique	Pocket PC Pocket PC Phone Edition
Système d'exploitation	Windows Mobile 5.0/6.0
Processeur	Processeur Intel XScale
Logiciel de synchronisation	Microsoft ActiveSync 4.2 ou ultérieur
Mémoire	5 Mo
RAM	32 Mo
Espace disque	1 Mo
Protocole réseau	TCP/IP

Si une version antérieure de Symantec pcAnywhere Mobile est installée

Vous pouvez installer la nouvelle version de pcAnywhere Mobile par-dessus une version existante. Symantec pcAnywhere Mobile préserve automatiquement vos données de configuration si vous installez le programme dans le même répertoire que la version déjà installée.

Avant d'effectuer une installation par-dessus pcAnywhere Mobile, vérifiez qu'aucune session pcAnywhere active n'est en cours d'exécution sur votre périphérique et que pcAnywhere Mobile n'est pas en cours d'exécution en mémoire.

Se reporter à "[Arrêt d'une session mobile](#)" à la page 342.

Se reporter à "[A propos de la fermeture de Symantec pcAnywhere Mobile](#)" à la page 344.

Installation de Symantec pcAnywhere Mobile

Symantec pcAnywhere Mobile crée sur votre ordinateur un dossier contenant les fichiers programme de pcAnywhere Mobile. Il place le dossier de pcAnywhere Mobile dans votre répertoire Microsoft ActiveSync, sauf si vous avez sélectionné un autre emplacement pendant la procédure d'installation. Il est conseillé d'installer le programme dans le répertoire ActiveSync pour pouvoir installer et désinstaller pcAnywhere Mobile correctement.

Si le périphérique est connecté à l'ordinateur, le programme est installé automatiquement sur le périphérique. Si le périphérique n'est pas connecté à

l'ordinateur, le programme est installé sur le périphérique lors de la prochaine synchronisation avec l'ordinateur.

Pour installer Symantec pcAnywhere Mobile lorsque le périphérique est connecté à l'ordinateur

- 1 Sur l'ordinateur, démarrez Microsoft ActiveSync.
- 2 Sur l'ordinateur, insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Dans l'écran principal de l'installation de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Afficher les autres options d'installation**.

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation de pcAnywhere, lancez manuellement le programme d'installation et poursuivez la procédure.

Se reporter à "[Lancement manuel du programme d'installation](#)" à la page 68.

- 4 Dans la liste des options d'installation, cliquez sur **Installer Symantec pcAnywhere Mobile**.
- 5 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
- 6 Acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Dans l'écran Informations sur le client, indiquez un nom d'utilisateur et de société, puis cliquez sur **Suivant**.
- 8 Dans le panneau Dossier de destination, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour installer pcAnywhere Mobile dans le répertoire par défaut de l'ordinateur, cliquez sur **Suivant**.
Les fichiers de pcAnywhere Mobile sont enregistrés dans le dossier suivant :
\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\pcAnywhere Mobile\\
Sur Vista, ActiveSync a été remplacé par Windows Mobile Device Center.
Le répertoire par défaut est :
\\Windows\\WindowsMobile\\pcAnywhereMobile
 - Pour modifier le répertoire d'installation sur l'ordinateur, cliquez sur **Modifier**.
Dans l'écran Modifier le dossier de destination en cours, cliquez sur la liste Rechercher dans et sélectionnez l'emplacement du dossier dans lequel installer pcAnywhere Mobile, puis cliquez sur **OK**. Ensuite, dans l'écran Dossier de destination, cliquez sur **Suivant**.
- 9 Dans l'écran Prêt pour l'installation, cliquez sur **Installer** pour lancer le processus d'installation.

- 10 Dans la boîte de dialogue Installation d'applications, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour installer pcAnywhere Mobile dans l'emplacement par défaut sur votre périphérique, cliquez sur **Oui**.
L'emplacement par défaut est Main Memory.
 - Pour modifier l'emplacement sur le périphérique, cliquez sur **Non**.
Dans l'écran Enregistrer support de destination, dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement dans lequel installer pcAnywhere Mobile sur votre périphérique, puis cliquez sur **OK**.
- 11 Vérifiez qu'aucun message nécessitant des opérations supplémentaires pour l'installation n'apparaît sur votre périphérique.
- 12 Sur votre ordinateur, dans la boîte de dialogue Téléchargement d'application terminé, cliquez sur **OK**.
- 13 Dans l'écran Terminé de l'assistant d'installation, cliquez sur **Terminer**.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser Symantec pcAnywhere Mobile sur votre périphérique.

Pour installer Symantec pcAnywhere Mobile lorsque votre périphérique n'est pas connecté à l'ordinateur

- 1 Sur l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur Vista, démarrez Windows Mobile Device Center.
 - Sur Windows XP/2003 Server/2000, démarrez Microsoft ActiveSync.
- 2 Sur l'ordinateur, insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Dans l'écran principal de l'installation de Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Afficher les autres options d'installation**.
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation de pcAnywhere, lancez manuellement le programme d'installation et poursuivez la procédure.
Se reporter à "[Lancement manuel du programme d'installation](#)" à la page 68.
- 4 Dans la liste des options d'installation, cliquez sur **Installer Symantec pcAnywhere Mobile**.
- 5 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
- 6 Acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Dans l'écran Informations sur le client, indiquez un nom d'utilisateur et de société, puis cliquez sur **Suivant**.

8 Dans l'écran Dossier de destination, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour installer pcAnywhere Mobile dans le répertoire par défaut de l'ordinateur, cliquez sur **Suivant**.
Les fichiers de pcAnywhere Mobile sont enregistrés dans le dossier suivant :
\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\pcAnywhere Mobile\\
Sur Vista, ActiveSync a été remplacé par Windows Mobile Device Center.
Le répertoire par défaut est :
\\Windows\\WindowsMobile\\pcAnywhereMobile
- Pour modifier le répertoire d'installation sur l'ordinateur, cliquez sur **Changer**.
Dans l'écran Modifier le dossier de destination en cours, cliquez sur la liste Rechercher dans et sélectionnez l'emplacement du dossier dans lequel installer pcAnywhere Mobile, puis cliquez sur **OK**. Ensuite, dans l'écran Dossier de destination, cliquez sur **Suivant**.

9 Dans l'écran Prêt pour l'installation, cliquez sur **Installer** pour lancer le processus d'installation.

10 Dans la zone de message signalant l'attente de l'installation de l'application, cliquez sur **OK**.

Symantec pcAnywhere Mobile est installé sur le périphérique lors de la prochaine synchronisation du périphérique avec l'ordinateur.

11 Dans l'écran Terminé de l'assistant, cliquez sur **Terminer**.

Pour terminer le processus d'installation lors de la synchronisation du périphérique

1 Connectez le périphérique à l'ordinateur.

Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center (pour Vista) devrait démarrer automatiquement. Sinon, vous devez ouvrir le programme.

2 Sur votre ordinateur, dans la boîte de dialogue Installation d'applications, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour installer pcAnywhere Mobile dans l'emplacement par défaut sur votre périphérique, cliquez sur **Oui**.
L'emplacement par défaut est Main Memory.
- Pour modifier l'emplacement sur le périphérique, cliquez sur **Non**.
Dans l'écran Enregistrer support de destination, dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement dans lequel installer pcAnywhere Mobile sur votre périphérique, puis cliquez sur **OK**.

- 3 Vérifiez qu'aucun message nécessitant des opérations supplémentaires pour l'installation n'apparaît sur votre périphérique.
- 4 Sur votre ordinateur, dans la boîte de dialogue Téléchargement d'application terminé, cliquez sur **OK**.

Désinstallation de Symantec pcAnywhere Mobile

Avant de désinstaller pcAnywhere Mobile, vérifiez qu'aucune session pcAnywhere active n'est en cours d'exécution sur votre périphérique et que pcAnywhere Mobile n'est plus en cours d'exécution en mémoire.

Se reporter à ["Arrêt d'une session mobile"](#) à la page 342.

Se reporter à ["A propos de la fermeture de Symantec pcAnywhere Mobile"](#) à la page 344.

Si votre périphérique est connecté à votre ordinateur, vous pouvez utiliser le programme Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center (pour Vista) pour supprimer pcAnywhere. Vous pouvez supprimer pcAnywhere Mobile de votre périphérique uniquement ou le supprimer de votre périphérique et du dossier ActiveSync de votre ordinateur. Vous devriez laisser le programme dans le dossier ActiveSync ou Windows Mobile Device Center de votre ordinateur si vous voulez le réinstaller sur votre périphérique plus tard.

Vous pouvez également désinstaller pcAnywhere Mobile de votre périphérique en utilisant la fonction de suppression de programme. Votre périphérique n'a pas besoin d'être connecté à votre ordinateur pour désinstaller le programme.

Pour utiliser ActiveSync ou Windows Mobile Device Center pour désinstaller Symantec pcAnywhere Mobile de votre périphérique

- 1 Connectez le périphérique à l'ordinateur.
Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center devrait démarrer automatiquement. Sinon, vous devez ouvrir le programme.
- 2 Vérifiez que pcAnywhere Mobile n'est pas en cours d'exécution sur votre périphérique.
- 3 Sur votre ordinateur, dans la fenêtre Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center, dans le menu Outils, cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 4 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, désactivez **Symantec pcAnywhere Mobile** et cliquez sur **OK**.

Pour désinstaller Symantec pcAnywhere Mobile de votre périphérique et d'ActiveSync ou du répertoire Windows Mobile Device Center

- 1 Connectez le périphérique à l'ordinateur.
Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center devrait démarrer automatiquement. Sinon, vous devez ouvrir le programme.
- 2 Vérifiez que pcAnywhere Mobile n'est pas en cours d'exécution sur votre périphérique.
- 3 Sur votre ordinateur, dans la fenêtre Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center, dans le menu Outils, cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 4 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, désactivez **Symantec pcAnywhere Mobile** et cliquez sur **Supprimer**.
- 5 Dans la fenêtre Suppression d'application, cliquez sur **OK**.
- 6 Dans la fenêtre d'ajout/suppression de programmes, cliquez sur **OK**.

Pour désinstaller pcAnywhere Mobile de votre périphérique sans utiliser ActiveSync ou Windows Mobile Device Center

- 1 Sur votre périphérique, vérifiez que pcAnywhere Mobile n'est pas en cours d'exécution en mémoire.
Pour plus d'informations sur l'arrêt d'un programme en cours d'exécution, reportez-vous à la documentation de votre périphérique.
- 2 Sur l'écran Aujourd'hui, cliquez sur **Démarrer > Paramètres**.
- 3 Sur l'onglet Système, cliquez sur **Suppression de programmes**.
- 4 Sur l'écran Suppression de programmes, sous Programmes dans mémoire de stockage, cliquez sur **Symantec pcAnywhere Mobile**.
- 5 Cliquez sur **Supprimer**.
- 6 Sur l'écran Suppression de programme, cliquez sur **Oui** pour confirmer cette action.


Démarrage de Symantec pcAnywhere Mobile

Symantec pcAnywhere Mobile est installé dans le dossier Programs de votre périphérique afin que vous puissiez accéder au programme depuis l'écran Programmes. Lorsque vous démarrez pcAnywhere Mobile, le programme est ajouté à la liste des tâches du menu Démarrer. Symantec pcAnywhere Mobile reste en mémoire jusqu'à ce que vous arrêtiez le programme.

Se reporter à ["A propos de la fermeture de Symantec pcAnywhere Mobile "](#) à la page 344.

La [Figure 13-1](#) illustre l'écran principal de pcAnywhere Mobile.

Figure 13-1 Ecran principal de pcAnywhere Mobile



Pour démarrer Symantec pcAnywhere Mobile

- ◆ Cliquez sur **Démarrer > Programmes > pcAnywhere**.

Méthodes de connexion à un autre ordinateur à partir d'un périphérique mobile

Symantec pcAnywhere Mobile permet de se connecter à un ordinateur hôte des manières suivantes :

- Connexion rapide
- Vous pouvez utiliser la fonction Connexion rapide pour les connexions ponctuelles ou peu fréquentes à un ordinateur hôte.

Se reporter à ["Démarrage d'une connexion mobile depuis la Connexion rapide"](#) à la page 326.

Connexions définies par l'utilisateur Vous pouvez créer des éléments de connexion pour les ordinateurs hôte auxquels vous vous connectez fréquemment.

Se reporter à "[Configuration d'un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile](#)" à la page 317.

Vous pouvez utiliser ces éléments de connexion pour les connexions suivantes aux ordinateurs hôte.

Se reporter à "[Démarrage d'une session mobile à partir d'un élément de connexion personnalisé](#)" à la page 326.

Configuration d'un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile


Vous pouvez créer des éléments de connexion pour enregistrer et réutiliser les paramètres de connexion pour les ordinateurs hôte auxquels vous vous connectez fréquemment. Symantec pcAnywhere Mobile nomme l'élément de connexion Nouvel hôte à appeler et l'ajoute à la liste des éléments de connexion de l'écran principal du produit. Il stocke l'élément de connexion dans le dossier Tous les dossiers sur votre périphérique.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'élément de connexion. Vous pouvez également renommer, copier, déplacer ou supprimer l'élément de connexion.

Se reporter à "[Gestion des éléments de connexion sur un périphérique mobile](#)" à la page 342.

Pour configurer un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile

- 1 Démarrez pcAnywhere Mobile.
- 2 Dans l'écran principal du produit , effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un élément de connexion, dans la barre de commandes, cliquez sur **Nouveau**.
 - Pour modifier un élément de connexion existant, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion.



- 3 Dans l'écran Propriétés, sur l'onglet Hôte, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour sélectionner un ordinateur hôte à partir d'une liste d'hôtes en cours d'exécution sur votre sous-réseau, cliquez sur **Sélectionner parmi les hôtes disponibles**.
 - Pour vous connecter à un ordinateur hôte spécifique sans effectuer de recherche, cliquez sur **Se connecter à l'hôte spécifié**.
Saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Pour démarrer la connexion en mode télégestion, cochez **Démarrer en mode Télégestion**.

Cette option permet d'accéder facilement aux outils d'administration les plus utilisés pour pouvoir rapidement résoudre les problèmes d'un ordinateur via une connexion mobile. Cette option n'est prise en charge que sur des ordinateurs Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000 exécutant pcAnywhere 12.0 ou ultérieur.

Se reporter à "[Opérations disponibles pendant une session de télégestion](#)" à la page 334.

5 Sur les options suivantes, configurez les options que vous voulez utiliser :

Connexion automatique	Vous pouvez inclure les informations d'authentification pour ouvrir la session automatiquement sur l'ordinateur hôte lors de la connexion. Si vous ne fournissez pas ces informations, vous serez invité à saisir vos informations d'authentification lors de la connexion. Se reporter à "Inclusion des informations d'identification dans vos connexions mobiles" à la page 319. Remarque : Si vous utilisez la télégestion, d'autres informations de connexion peuvent vous être demandées, selon la configuration de l'ordinateur hôte.
Serveur	Si vous vous connectez par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès, vous pouvez fournir l'adresse IP et les autres informations d'identification nécessaires à la connexion. Se reporter à "Connexion par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès" à la page 320.
Sécurité	Vous pouvez sélectionner les paramètres de chiffrement pour la protection de l'échange de données entre l'ordinateur hôte et votre périphérique. Se reporter à "Chiffrement de vos sessions mobiles" à la page 321.
Ports	Si nécessaire, vous pouvez spécifier les ports utilisés par l'ordinateur hôte. Se reporter à "Spécification des ports de l'hôte pour les connexions mobiles" à la page 324.

6 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour enregistrer les paramètres de connexion sans démarrer de connexion, dans la barre de navigation, cliquez sur **OK**.
- Pour vous connecter à l'ordinateur hôte, sur l'un des onglets de propriétés, cliquez sur **Se connecter**.

Inclusion des informations d'identification dans vos connexions mobiles

Symantec pcAnywhere requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte. Pour vous connecter à un ordinateur hôte pcAnywhere, vous devez connaître les informations d'identification.

Vous pouvez inclure ces informations dans l'élément de connexion. Cela permet d'ouvrir automatiquement la session sur l'ordinateur hôte lors de la connexion. Si vous n'incluez pas les informations d'identification dans l'élément de connexion, vous serez invité à saisir ces informations lors de la connexion.

Si l'ordinateur hôte exécute Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000, le système d'exploitation peut également vous demander les informations d'authentification pour l'ordinateur ou le réseau.

Pour inclure les informations d'identification dans vos connexions mobiles

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion.
 - Pour créer un élément de connexion, dans la barre de commandes, cliquez sur **Nouveau**.
- 2 Dans l'écran Propriétés, sur l'onglet Connexion automatique, cochez **Se connecter automatiquement**.
- 3 Dans la zone Nom de connexion, saisissez le nom utilisateur.
- 4 Dans la zone Mot de passe, saisissez le mot de passe.
- 5 Dans la zone Domaine, saisissez le domaine, si nécessaire.
 Si vous vous connectez à un hôte configuré pour l'authentification Windows NT utilisant les comptes de domaine, vous devez également indiquer le domaine.
- 6 Pour enregistrer vos modifications, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Connexion par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès

Symantec pcAnywhere Mobile prend en charge les connexions par l'intermédiaire de Symantec pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès. Symantec pcAnywhere Gateway facilite la recherche des ordinateurs hôte situés derrière un pare-feu, un routeur ou tout autre périphérique NAT et la connexion à ces ordinateurs hôte. Ce composant est inclus sur le CD d'installation de Symantec pcAnywhere. Le serveur d'accès pcAnywhere est un serveur autonome vendu séparément.

Symantec pcAnywhere Mobile peut détecter les ordinateurs exécutant pcAnywhere Gateway sur votre sous-réseau. Lorsque vous sélectionnez une passerelle, la liste des hôtes est mise à jour pour y ajouter les ordinateurs hôte détectés par la passerelle. Vous pouvez également configurer un élément de connexion pour qu'il

se connecte automatiquement par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès.

Pour se connecter par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion.
 - Pour créer un élément de connexion, dans la barre de commandes, cliquez sur **Nouveau**.
- 2 Dans l'écran Propriétés, sur l'onglet Serveur, cochez **Se connecter par une passerelle ou un serveur d'accès**.
- 3 Dans la zone Adresse IP, saisissez l'adresse IP de Symantec pcAnywhere Gateway ou du serveur d'accès auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Si nécessaire, dans la zone Mot de passe, tapez le mot de passe pcAnywhere nécessaire pour se connecter.
- 5 Pour vous connecter à un groupe spécifique configuré sur le serveur d'accès, dans la zone Groupe, tapez le nom du groupe.
- 6 Pour enregistrer les paramètres de connexion sans démarrer de connexion, dans la barre de navigation, cliquez sur **OK**.
- 7 Pour vous connecter, cliquez sur **Se connecter**.

Chiffrement de vos sessions mobiles

Le chiffrement est une méthode de codage des données qui empêche les utilisateurs non autorisés de lire ou de modifier les données. Symantec pcAnywhere Mobile utilise le chiffrement afin de garantir que les données que vous envoyez ne pourront pas être lues ou modifiées par des utilisateurs non autorisés pendant la transmission.

Si l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant exécutent pcAnywhere 12.0 ou ultérieur et que les niveaux de chiffrement ne correspondent pas, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau le plus faible afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus élevé. Si vous utilisez le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente également le niveau des algorithmes si l'un des deux ordinateurs utilise un niveau inférieur.

Par exemple, si le niveau de chiffrement de l'hôte est configuré pour le chiffrement pcAnywhere et que le niveau de chiffrement de l'ordinateur distant est configuré


pour le chiffrement symétrique, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'hôte pour qu'il utilise le chiffrement symétrique.

Si l'ordinateur hôte ou l'ordinateur distant exécute pcAnywhere 11.0.x ou antérieur et que les niveaux de chiffrement ou les algorithmes ne correspondent pas, pcAnywhere tente de baisser le niveau de chiffrement sur l'ordinateur qui utilise le niveau le plus élevé afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus bas. Vous pouvez également configurer pcAnywhere pour refuser la connexion.

Se reporter à ["Utilisation du chiffrement pour protéger les données"](#) à la page 242.

Pour chiffrer vos sessions mobiles

- 1** Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion.
 - Pour créer un élément de connexion, dans la barre de commandes, cliquez sur **Nouveau**.



2 Sur l'onglet Sécurité, dans la liste Niveau de chiffrement, sélectionnez l'une des options suivantes :

Aucun	La session n'est pas chiffrée. Néanmoins, Symantec pcAnywhere Mobile utilise automatiquement le chiffrement symétrique pour sécuriser les informations d'identification lors de leur transmission à l'ordinateur hôte, quel que soit type de chiffrement sélectionné.
Chiffrement pcAnywhere	Symantec pcAnywhere Mobile applique une simple transformation aux données pour que le flux de données ne puisse pas être facilement interprété par un tiers. Ce niveau de chiffrement est compatible avec les anciennes versions de pcAnywhere ne prenant pas en charge les techniques de chiffrement plus puissantes.
Symétrique	Le chiffrement symétrique chiffre et déchiffre les données en utilisant un jeu de clés de chiffrement symétrique qui sont générées de manière aléatoire pour chaque connexion. Symantec pcAnywhere Mobile négocie automatiquement une paire de clés de chiffrement symétrique utilisées pour chiffrer la session.

3 Dans la liste Algorithme, sélectionnez l'une des options suivantes :

- RC4

■ AES

Cette option est disponible uniquement pour le chiffrement symétrique.

- 4 Dans la liste Longueur de clé, sélectionnez le niveau de clé approprié.

Cette option est disponible uniquement pour le chiffrement symétrique. Des longueurs de clé supérieures offrent des niveaux de sécurité plus élevés, mais peuvent avoir un impact sur les performances.

- 5 Cochez **Refuser niveau de chiffrement inférieur** pour annuler la connexion si l'ordinateur hôte exécute pcAnywhere 11.0.x ou antérieur et que l'ordinateur hôte utilise un niveau de chiffrement inférieur.
- 6 Cochez **Refuser autre algorithme** afin d'annuler la connexion si l'ordinateur hôte utilise un algorithme différent.

Cette option est disponible uniquement pour le chiffrement symétrique.

- 7 Pour enregistrer vos modifications, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Utilisation d'un numéro de série pour sécuriser les connexions mobiles

Vous pouvez vous connecter à des hôtes pcAnywhere qui utilisent des numéros de série pour sécuriser les connexions. Vous devez intégrer le même numéro de série sur votre périphérique mobile pour que l'ordinateur hôte accepte la connexion.

Pour plus d'informations sur la sérialisation, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Pour utiliser un numéro de série afin de sécuriser une connexion

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, dans la barre de commandes, cliquez sur **Outils > Options**.
- 2 Dans l'onglet Numéro de série de l'écran Options, saisissez le numéro de série requis pour la connexion à l'hôte, si nécessaire.

Les numéros de série doivent être une valeur numérique comprise entre 0 et 65535. Vous devez utiliser le même numéro de série que l'hôte.

- 3 Pour enregistrer vos modifications, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Spécification des ports de l'hôte pour les connexions mobiles

Symantec pcAnywhere utilise les ports 5631 et 5632 pour les connexions. Ces ports sont enregistrés et, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de les modifier. Si vous vous connectez à un ordinateur hôte qui utilise d'autres numéros

de port, vous devez modifier les paramètres de connexion sur votre périphérique pour qu'ils correspondent aux paramètres de l'ordinateur hôte.

Pour spécifier les ports de l'hôte pour les connexions mobiles

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un élément de connexion existant, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion.
 - Pour créer un élément de connexion, dans la barre de commandes, cliquez sur **Nouveau**.
- 2 Dans l'écran Propriétés, sur l'onglet Ports, sous Port de données de l'hôte, spécifiez le numéro du port de données utilisé par l'ordinateur hôte.

Pour rétablir la valeur par défaut du port de données (5631), cliquez sur Rétablir valeurs par défaut.
- 3 Sous Port de statut de l'hôte, spécifiez le numéro du port de statut utilisé par l'ordinateur l'hôte.

Pour rétablir la valeur par défaut du port de statut (5632), cliquez sur Rétablir valeurs par défaut.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Ajout d'adresses de sous-réseau à une recherche d'hôtes sur votre périphérique mobile

Symantec pcAnywhere Mobile peut rechercher les ordinateurs hôte actifs sur votre sous-réseau (zone de votre réseau à laquelle votre périphérique est connecté). Vous pouvez étendre la recherche à plusieurs sous-réseaux. Lorsque vous ajoutez une adresse de sous-réseau, les résultats de la détection d'hôtes sont automatiquement disponibles pour tous les éléments de connexion nouveaux et existants.

Symantec pcAnywhere Mobile recherche les hôtes pcAnywhere en attente sur le port de données standard (5631). Si un hôte est configuré pour utiliser un port différent, vous devez inclure ce numéro de port dans l'élément de connexion sur votre périphérique.

Se reporter à ["Spécification des ports de l'hôte pour les connexions mobiles"](#) à la page 324.

Pour ajouter des adresses de sous-réseau à une recherche d'hôtes sur votre périphérique mobile

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, effectuez l'une des opérations suivantes :
- 2 Dans la barre de commandes, cliquez sur **Outils > Options**.
- 3 Dans l'onglet Réseau, sous Nom, adresse IP ou sous-réseau IP pour la recherche des hôtes, spécifiez les informations suivantes :

<nnn.nnn.nnn>.0

où <n> représente les chiffres des trois premiers octets de l'adresse IP ou de l'adresse du sous-réseau.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Répétez les étapes 3 à 4 pour ajouter des sous-réseaux supplémentaires à la liste de détection d'hôtes.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Démarrage d'une session mobile à partir d'un élément de connexion personnalisé

Les éléments de connexion simplifient le processus de reconnexion à un ordinateur hôte. Les éléments de connexion listés dans l'écran principal du produit stockent les paramètres de connexion et de sécurité que vous avez sélectionnés au moment de la configuration d'une connexion à un ordinateur hôte.

Pour démarrer une session mobile à partir d'un élément de connexion personnalisé

- 1 Démarrez pcAnywhere Mobile.
- 2 Dans l'écran principal du produit, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion pour l'ordinateur hôte auquel vous voulez vous connecter.
- 3 Sur l'un des onglets de propriétés, cliquez sur **Se connecter**.

Si vous n'avez pas configuré les informations d'authentification sur l'onglet Connexion automatique, vous serez invité à saisir ces informations lors de la connexion.

Démarrage d'une connexion mobile depuis la Connexion rapide

Symantec pcAnywhere Mobile permet de vous connecter rapidement à un autre ordinateur avec une configuration minimale. Avant de vous connecter, vous devez

connaître le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur hôte, ainsi que les informations de connexion.


Vous pouvez effectuer une sélection dans la liste des hôtes disponibles ou saisir l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter. Si votre périphérique est connecté à un réseau, pcAnywhere Mobile recherche automatiquement des hôtes pcAnywhere en attente de connexion sur le sous-réseau local. Vous pouvez étendre la recherche à des sous-réseaux supplémentaires.

Se reporter à ["Ajout d'adresses de sous-réseau à une recherche d'hôtes sur votre périphérique mobile"](#) à la page 325.

Symantec pcAnywhere Mobile enregistre vos paramètres pour que vous puissiez les réutiliser pour les connexions suivantes. Si vous voulez vous connecter à un autre ordinateur hôte la fois suivante que vous utilisez la fonction Connexion rapide, vous pouvez être amené à modifier les paramètres de connexion.

Pour démarrer une connexion mobile via la Connexion rapide

- 1 Démarrez pcAnywhere Mobile.
- 2 Dans l'écran principal du produit, dans la liste des éléments de connexion, cliquez sur **Connexion rapide**.



- 3 Dans l'écran Propriétés, sur l'onglet Hôte, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour sélectionner un ordinateur hôte à partir d'une liste d'hôtes en cours d'exécution sur votre sous-réseau, cliquez sur **Sélectionner parmi les hôtes disponibles**.
 - Pour vous connecter à un ordinateur hôte sans effectuer de recherche, cliquez sur **Se connecter à l'hôte spécifié**.
Saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Pour démarrer la connexion en mode télégestion, cochez **Démarrer en mode Télégestion**.

Cette option permet d'accéder facilement aux outils d'administration les plus utilisés pour pouvoir rapidement résoudre les problèmes d'un ordinateur via une connexion mobile. Cette option n'est prise en charge que sur des ordinateurs Windows Vista/XP/2003 Server/2000/2008 exécutant pcAnywhere 12.0 ou ultérieur.

Se reporter à "[Démarrage d'une session de télégestion dans Symantec pcAnywhere Mobile](#)" à la page 334.

5 Sur les options suivantes, configurez les options que vous voulez utiliser :

Connexion automatique	Vous pouvez inclure les informations d'authentification pour ouvrir la session automatiquement sur l'ordinateur hôte lors de la connexion. Si vous ne fournissez pas ces informations, vous serez invité à saisir vos informations d'authentification lors de la connexion. Se reporter à "Inclusion des informations d'identification dans vos connexions mobiles" à la page 319. Remarque : Si vous utilisez la télégestion, d'autres informations de connexion peuvent vous être demandées, selon la configuration de l'ordinateur hôte.
Serveur	Si vous vous connectez par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès, vous pouvez fournir l'adresse IP et les autres informations nécessaires à la connexion. Se reporter à "Connexion par l'intermédiaire de pcAnywhere Gateway ou d'un serveur d'accès" à la page 320.
Sécurité	Vous pouvez sélectionner les paramètres de chiffrement pour la protection de l'échange de données entre l'ordinateur hôte et votre périphérique. Se reporter à "Chiffrement de vos sessions mobiles" à la page 321.
Ports	Si nécessaire, vous pouvez spécifier les ports utilisés par l'ordinateur hôte. Se reporter à "Spécification des ports de l'hôte pour les connexions mobiles" à la page 324.

6 Sur n'importe quel onglet de propriétés, cliquez sur **Se connecter** pour vous connecter à l'ordinateur hôte.

Naviguer dans l'écran de session de Symantec pcAnywhere Mobile


Symantec pcAnywhere Mobile s'ouvre en mode session de téléintervention sauf si vous avez sélectionné un lancement en mode télégestion. Si vous démarrez en mode télégestion, pcAnywhere Mobile ouvre la fenêtre du Gestionnaire des tâches.

La barre de commandes contient des outils qui facilitent votre travail lors d'une session de téléintervention. Le menu Actions contient les tâches disponibles au cours d'une session de téléintervention, telles que le redémarrage de l'hôte. Le

menu Outils contient des options de configuration de l'écran et de la navigation, que vous pouvez modifier au cours d'une session afin d'améliorer les performances. La barre de commandes de session contient les boutons correspondant aux tâches couramment utilisées.

La [Figure 13-2](#) illustre la fenêtre de pcAnywhere Mobile au cours d'une session de téléintervention.

Figure 13-2 Ecrans de session de pcAnywhere Mobile



Les boutons de navigation suivants sont disponibles dans la barre de commande de session pour vous aider à naviguer pendant une session de téléintervention :



ezScroll

La fonction ezScroll permet de faire défiler l'écran dans n'importe quelle direction sans avoir à utiliser les barres de défilement.

Cette option est disponible lorsque l'écran est agrandi.



ezZoom

La fonction ezZoom permet de sélectionner une portion de l'écran de session afin de l'agrandir. Symantec pcAnywhere Mobile démarre la session avec la fonction ezZoom activée, sauf si vous la désactivez.



Redimensionnement
de l'écran

L'option de redimensionnement de l'écran permet de basculer entre la vue plein écran et la vue agrandie. En mode plein écran, le bureau de l'hôte est adapté à la taille de l'écran du périphérique.

Pour naviguer dans l'écran de session de Symantec pcAnywhere Mobile en utilisant ezScroll

- 1 Lorsque la vue est en mode plein écran, dans la barre de commandes, cliquez sur **Redimensionnement de l'écran** pour basculer en vue agrandie.
- 2 Dans la barre de commandes, cliquez sur **ezScroll**.
- 3 Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser l'écran dans la direction souhaitée.
- 4 Cliquez de nouveau sur **ezScroll** pour annuler ezScroll.

Pour naviguer dans l'écran de session de Symantec pcAnywhere Mobile en utilisant ezZoom

- 1 Dans la barre de commandes, cliquez sur **ezZoom**.
- 2 Cliquez et faites glisser le cadre rectangulaire vers la portion de l'écran de l'hôte à afficher.

Lorsque vous relâchez, la zone sélectionnée est agrandie.

Pour basculer entre la vue plein écran et la vue agrandie

- 1 Lorsque l'affichage est agrandi, dans la barre de commandes, cliquez sur **Redimensionnement de l'écran** pour afficher la totalité de l'écran de l'hôte sur le périphérique.
- 2 Pour revenir à la vue agrandie, cliquez de nouveau sur **Redimensionnement de l'écran**.

Modification des options de navigation pendant une session de pcAnywhere Mobile

Symantec pcAnywhere Mobile offre des options de contrôle de la navigation afin de faciliter la navigation pendant une session de téléintervention. Ces options sont activées automatiquement la première fois que vous démarrez la connexion, sauf si vous modifiez les préférences de navigation.

Vous pouvez modifier les préférences de navigation pendant une session ou avant de vous connecter. Les procédures de configuration des préférences de navigation sont les mêmes. Ces options s'appliquent automatiquement à tous les éléments de connexion.

Pour modifier les options de navigation pendant une session de pcAnywhere Mobile

- 1 Dans la barre de commandes, cliquez sur **Outils > Options**.
- 2 Sur l'onglet Options, sur l'onglet Navigation, sélectionnez l'une des options suivantes :

Démarrer dans ezZOOM	Démarre la session de téléintervention avec l'agrandissement d'affichage activé et centré sur le coin supérieur gauche de l'écran. Cette option est disponible uniquement lorsque vous n'êtes pas en session.
Afficher les barres de défilement	Affiche des barres de défilement horizontale et verticale lorsque l'écran de téléintervention est agrandi.
Suivi de la fenêtre de l'hôte	Déplace automatiquement toute fenêtre active (par exemple une boîte de message) qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur hôte vers la partie visible de l'écran du périphérique. Par exemple, une boîte de dialogue qui demande une action de votre part peut apparaître en dehors de la zone visible sur votre périphérique. Etant donné que vous ne pouvez pas voir le message, vous pouvez avoir l'impression que la session est verrouillée. En cochant cette option, vous êtes certain que ces boîtes de message apparaîtront dans une partie visible de votre écran.
Suivi de la souris de l'hôte	Déplace automatiquement l'écran de téléintervention afin qu'il suive les déplacements du curseur effectués par l'utilisateur de l'ordinateur hôte.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Amélioration des performances pendant une session pcAnywhere Mobile

Vous pouvez modifier les paramètres de couleur au cours d'une session pcAnywhere Mobile afin d'améliorer les performances. Ces options restent en vigueur pour toutes les sessions pcAnywhere Mobile, jusqu'à ce que vous les modifiiez de nouveau.

Pour améliorer les performances pendant une session pcAnywhere Mobile

- 1 Dans la barre de commandes, cliquez sur **Outils > Options**.
- 2 Sur l'onglet Affichage, sélectionnez le niveau de couleur de l'écran du périphérique.

En réduisant le nombre de couleurs affichées, vous améliorez les performances. Si la résolution est plus importante que la couleur, essayez le paramètre 4 couleurs.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Effectuer des tâches de téléintervention depuis un périphérique mobile

Vous pouvez effectuer les tâches de téléintervention suivantes sur l'ordinateur hôte auquel vous êtes connecté :

Transférer le presse-papiers	Permet de copier le contenu du presse-papiers de l'hôte vers celui du périphérique, ou inversement.
Envoyer Ctrl+Alt+Suppr à l'hôte	Permet d'envoyer la commande Ctrl+Alt+Suppr à l'ordinateur hôte.
Actualiser l'affichage	Actualise l'affichage à l'écran.
Redémarrer l'hôte	Redémarre l'ordinateur hôte. Cette option est uniquement disponible sur les ordinateurs hôte Windows.

Remarque : Les outils de télégestion de pcAnywhere Mobile fournissent des options supplémentaires pour sécuriser l'ordinateur hôte à la fin d'une session.

Se reporter à "[Démarrage d'une session de télégestion dans Symantec pcAnywhere Mobile](#)" à la page 334.

Pour effectuer des tâches de téléintervention depuis un périphérique mobile

- 1 Connectez-vous à un ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran principal de session, dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions**.
- 3 Sélectionnez la tâche à effectuer.

Démarrage d'une session de télégestion dans Symantec pcAnywhere Mobile

Les sessions de télégestion sont prises en charge uniquement sur Windows Vista/XP/2003 Server/2000/2008 Server. L'ordinateur hôte doit exécuter pcAnywhere 12.0 ou version ultérieure. Les connexions de télégestion avec un hôte léger Windows, Linux ou Mac OS X ne sont pas prises en charge.

Vous devez disposer des droits d'administrateur sur l'ordinateur hôte pour exécuter certaines tâches de télégestion. L'utilisateur hôte doit être connecté à l'ordinateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Symantec pcAnywhere Mobile ne prend pas en charge les connexions de télégestion à un ordinateur hôte utilisant un mot de passe vide.

Vous pouvez démarrer une connexion en mode télégestion ou vous pouvez basculer en mode télégestion pendant une session de téléintervention. Lorsque vous initiez une connexion, pcAnywhere vous demande les informations d'authentification de l'appelant. Une fois ces informations d'authentification validées, le système peut vous demander les informations d'authentification pour l'ordinateur ou le réseau, selon la configuration de l'ordinateur hôte.

Pour démarrer une session de télégestion dans Symantec pcAnywhere Mobile

- 1 Dans l'écran principal de Symantec pcAnywhere Mobile, dans la liste des éléments de connexion, sélectionnez l'élément de connexion à utiliser pour vous connecter à l'ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran Propriétés, sur l'onglet Hôte, cochez **Démarrer en mode Télégestion**.
- 3 Configurez les éventuels paramètres de connexion supplémentaires à utiliser. Se reporter à "[Configuration d'un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile](#)" à la page 317.
- 4 Cliquez sur **Se connecter**.

Opérations disponibles pendant une session de télégestion

Les outils de télégestion de pcAnywhere Mobile permettent d'accéder facilement aux outils d'administration les plus courants, afin de pouvoir rapidement résoudre les problèmes d'un ordinateur via une connexion mobile. Une session de télégestion utilise moins de bande passante qu'une session de téléintervention complète, car seules les données doivent être transmises entre l'ordinateur hôte et le périphérique.

Symantec pcAnywhere Mobile fournit les outils de télégestion suivants :

Gestionnaire des tâches	Le Gestionnaire des tâches permet de consulter et de contrôler les applications et processus en cours d'exécution sur l'ordinateur hôte auquel vous êtes connecté.
Invite de commande	La fonction Invite de commande permet d'exécuter des commandes DOS élémentaires sur un ordinateur hôte (par exemple, ipconfig) et de consulter les résultats textuels localement.
Modification de l'état de l'ordinateur	Permet de verrouiller, redémarrer ou arrêter à distance un ordinateur hôte ou de fermer la session de l'utilisateur connecté à l'ordinateur hôte.

Affichage ou modification de l'état d'un programme depuis un périphérique mobile

La fonction de télégestion Gestionnaire des tâches permet d'afficher tous les programmes qui s'exécutent sur un ordinateur hôte. Vous pouvez arrêter ou démarrer des programmes et afficher leur état. Cette fonction est similaire au Gestionnaire des tâches de Windows, sauf que les commandes sont exécutées sur l'ordinateur hôte (par exemple l'ordinateur d'un client de service de support) et que les résultats sont affichés sur le périphérique.

Pour afficher ou modifier l'état d'un programme depuis un périphérique mobile

- 1 Connectez-vous à un ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran principal de session, dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions > Télégestion > Gestionnaire des tâches**.

Si vous avez démarré la session en mode télégestion, la session s'ouvre dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches.

- 3 Si le système vous invite à ouvrir une session, saisissez le nom, le mot de passe et, si nécessaire, le nom de domaine du compte utilisateur configuré sur l'ordinateur hôte.

- 4 Pour modifier l'état d'un programme, dans l'écran du Gestionnaire des tâches, sur l'onglet Applications, cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Nouvelle tâche Permet de démarrer un programme ou d'exécuter une commande (par exemple ouvrir un dossier, un document ou une ressource Internet).

Cette option fonctionne comme l'option Exécuter de Windows.

Terminer la tâche Permet d'annuler un programme ou une commande.

- 5 Pour actualiser l'écran, cliquez sur **Actions > Actualiser**.
- 6 Pour fermer l'écran du Gestionnaire des tâches, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.


Arrêt et démarrage de processus depuis un périphérique mobile

La fonction de télégestion Gestionnaire des tâches permet de consulter les informations concernant les processus en cours d'exécution sur l'ordinateur hôte (par exemple l'utilisation du processeur et de la mémoire). Vous pouvez arrêter et démarrer des processus. Pour démarrer un processus, vous devez spécifier le chemin d'accès et le nom de fichier exacts de l'exécutable. L'exécutable doit être un programme non graphique (par exemple le Bloc-notes).

Cette fonction est similaire au Gestionnaire des tâches de Windows, sauf que les commandes sont exécutées sur l'ordinateur hôte (par exemple l'ordinateur d'un client de service de support) et que les résultats sont affichés sur le périphérique.

Pour arrêter un processus depuis un périphérique mobile

- 1 Connectez-vous à un ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran principal de session, dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions > Télégestion > Gestionnaire des tâches**.



Si vous avez démarré la session en mode télégestion, la session s'ouvre dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches.

- 3 Si le système vous invite à ouvrir une session, saisissez le nom, le mot de passe et, si nécessaire, le nom de domaine du compte utilisateur configuré sur l'ordinateur hôte.
- 4 Dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches, sur l'onglet Processus, sélectionnez le processus à arrêter, puis cliquez sur **Actions > Terminer le processus**.
- 5 Pour actualiser l'écran, cliquez sur **Actions > Actualiser**.
- 6 Pour fermer l'écran du Gestionnaire des tâches, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Pour démarrer un processus depuis un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran du Gestionnaire des tâches, sur l'onglet Processus, cliquez sur **Actions > Nouvelle tâche**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ouvrir un programme ou exécuter une commande, saisissez le chemin d'accès et le nom de fichier de l'exécutable à exécuter.
 - Pour ouvrir un dossier ou un document, saisissez le chemin d'accès exact du dossier ou du document à ouvrir.
- 3 Pour fermer l'écran du Gestionnaire des tâches, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Verrouillage de votre ordinateur ou fermeture de la session d'un utilisateur depuis un périphérique mobile

Vous pouvez verrouiller à distance un ordinateur hôte ou fermer la session de l'utilisateur connecté. La session de télégestion s'arrête lorsque vous envoyez cette commande.

L'option de verrouillage de l'ordinateur est disponible uniquement sous Windows Vista/XP/2003/2008 Server/2000. Pour plus de sécurité, l'utilisateur hôte peut protéger l'économiseur d'écran par un mot de passe.

Vous pouvez demander aux utilisateurs d'enregistrer leur travail et de fermer les programmes ouverts avant que la session soit fermée sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez également forcer les programmes ouverts à se fermer sans prévenir l'utilisateur hôte. Si vous choisissez de forcer les programmes à se fermer, les utilisateurs perdront les données non enregistrées.

Les commandes de verrouillage de l'ordinateur et de fermeture de session ne prennent pas en charge la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP.

Pour verrouiller un ordinateur ou fermer la session d'un utilisateur depuis un périphérique mobile

- 1 Connectez-vous à un ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran principal de session, dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions > Télégestion > Changer l'état de l'ordinateur**.

Si vous avez démarré la session en mode télégestion, la session s'ouvre dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches. Dans la barre de titre, cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran principal de session.
- 3 Si le système vous invite à ouvrir une session, saisissez le nom, le mot de passe et, si nécessaire, le nom de domaine du compte utilisateur configuré sur l'ordinateur hôte.
- 4 Dans l'écran Etat de l'hôte actuel, sous Action à effectuer, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Verrouiller l'ordinateur

■ Fermer la session

- 5 Pour exécuter la commande sans prévenir l'utilisateur, cliquez sur **Exécuter**.

Pour prévenir l'utilisateur avant d'envoyer une commande de fermeture de session depuis un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran Etat de l'hôte actuel, sous Options, cliquez sur **Demander à l'utilisateur**.

- 2 Pour inclure un message dans l'invite, sous Message à afficher, saisissez le texte à envoyer.
- 3 Pour donner à l'utilisateur la possibilité d'annuler la commande de redémarrage ou d'arrêt, cliquez sur **Autoriser l'utilisateur à annuler**.
- 4 Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message.

Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.

Redémarrage ou arrêt d'un ordinateur hôte depuis un périphérique mobile

Vous pouvez redémarrer ou arrêter un ordinateur hôte auquel vous êtes connecté. Vous pouvez permettre aux utilisateurs de fermer les programmes ouverts et

d'enregistrer leur travail. Vous pouvez également forcer les programmes ouverts à se fermer sans prévenir l'utilisateur hôte. Par exemple, vous pouvez forcer les programmes à se fermer si vous voulez redémarrer ou arrêter un ordinateur hôte qui ne répond plus. Si vous choisissez de forcer les programmes à se fermer, les utilisateurs perdront les données non enregistrées. La session de télégestion s'arrête lorsque vous envoyez cette commande.

Pour redémarrer ou arrêter un ordinateur hôte depuis un périphérique mobile

- 1 Connectez-vous à un ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran principal de session, dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions > Télégestion > Changer l'état de l'ordinateur**.

Si vous avez démarré la session en mode télégestion, la session s'ouvre dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches. Dans la barre de titre, cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran principal de session.
- 3 Si le système vous invite à ouvrir une session, saisissez le nom, le mot de passe et, si nécessaire, le nom de domaine du compte utilisateur configuré sur l'ordinateur hôte.
- 4 Dans l'écran Etat de l'hôte actuel, sous Action à effectuer, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Redémarrer
 - Arrêter
- 5 Pour laisser le système d'exploitation de l'ordinateur hôte forcer les programmes à se fermer sans enregistrer les données, sous Options, cliquez sur **Fermer les programmes sans enregistrer**.
- 6 Pour exécuter la commande sans prévenir l'utilisateur, cliquez sur **Exécuter**.

Pour prévenir l'utilisateur avant d'exécuter une commande de redémarrage ou d'arrêt depuis un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran Etat de l'hôte actuel, sous Options, cliquez sur **Demander à l'utilisateur**.
- 2 Pour inclure un message dans l'invite, sous Message à afficher, saisissez le texte à envoyer.
- 3 Pour donner à l'utilisateur la possibilité d'annuler la commande de redémarrage ou d'arrêt, cliquez sur **Autoriser l'utilisateur à annuler**.
- 4 Sélectionnez le délai (en secondes) dont dispose l'utilisateur pour répondre au message.

Si le délai expire, l'action est effectuée automatiquement.

Exécution de commandes DOS à partir d'un périphérique mobile

La fonction de télégestion Invite de commande permet d'exécuter des commandes DOS élémentaires sur un ordinateur hôte (par exemple ipconfig) et de consulter les résultats textuels localement. Cette fonction se comporte comme l'invite de commande Windows, à ceci près que les commandes graphiques ou les commandes utilisant des appels directs au BIOS pour l'affichage à l'écran (par exemple, telnet) ne sont pas prises en charge.

Symantec pcAnywhere Mobile conserve la liste des commandes non prises en charge dans une liste d'exclusions. Si vous tapez une commande faisant partie de cette liste, vous recevez un message d'erreur. La fonction Invite de commande peut ne plus répondre si vous tapez une commande non prise en charge et non incluse dans la liste d'exclusions. Symantec pcAnywhere Mobile permet de gérer la liste d'exclusions en ajoutant et en supprimant des commandes. Cela inclut l'attribution personnalisée de touches, les commandes exécutables et autres commandes définies par l'utilisateur.

Pour exécuter des commandes DOS à partir d'un périphérique mobile

- 1 Connectez-vous à un ordinateur hôte.
- 2 Dans l'écran principal de session, dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions > Télégestion > Invite de commande**.

Si vous avez démarré la session en mode télégestion, la session s'ouvre dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches. Dans la barre de titre, cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran principal de session.
- 3 Si le système vous invite à ouvrir une session, tapez le nom, le mot de passe et, si nécessaire, le nom de domaine du compte utilisateur configuré sur l'ordinateur hôte.
- 4 Dans l'écran Invite de commande, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la zone Commande, tapez la commande à exécuter.
 - Dans la zone Commande, cliquez sur la liste et sélectionnez une commande parmi celles que vous avez exécutées précédemment.
La première fois que vous utilisez cette fonction, la liste est vide.
- 5 Cliquez sur **Entrée**.
- 6 Pour interrompre une commande en cours d'exécution, cliquez sur **Ctrl+Attn**.
- 7 Pour fermer l'écran Invite de commande, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Pour afficher ou modifier la liste d'exclusions depuis un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran Invite de commande, cliquez sur **Exclusions**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une commande à la liste d'exclusions, dans la zone Commande, saisissez la commande, puis cliquez sur **Ajouter**.
 - Pour supprimer une commande de la liste d'exclusions, dans la zone Commandes exclues, sélectionnez la commande, puis cliquez sur **Supprimer**.
 - Dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.
 - Pour fermer l'écran Invite de commande, dans la barre de titre, cliquez sur **OK**.

Arrêt d'une session mobile

Vous devez terminer la session pour vous déconnecter de l'ordinateur hôte. Lorsque vous arrêtez une session pcAnywhere Mobile, vous êtes renvoyé à l'écran principal de pcAnywhere Mobile.

Pour arrêter une session mobile

- 1 Dans la barre de commandes, cliquez sur **Actions > Terminer la session**.
- 2 Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur **Oui** pour confirmer cette action.

Gestion des éléments de connexion sur un périphérique mobile

Symantec pcAnywhere Mobile permet de gérer les éléments de connexion distante de différentes façons :

- Renommer un élément de connexion afin de mieux identifier l'hôte auquel vous vous connectez.
Se reporter à "[Changement de nom d'un élément de connexion sur un périphérique mobile](#)" à la page 343.
- Copier un élément de connexion existant et modifier les options de configuration afin de créer un nouvel élément de connexion.
Se reporter à "[Copie d'un élément de connexion sur un périphérique mobile](#)" à la page 343.
- Organiser les éléments de connexion distante dans des dossiers afin de faciliter leur gestion et leur repérage.

Se reporter à ["Organisation des éléments de connexion sur un périphérique mobile"](#) à la page 344.

- Supprimer les éléments de connexion dont vous n'avez plus besoin.
Se reporter à ["Suppression d'un élément de connexion sur un périphérique mobile"](#) à la page 344.

Changement de nom d'un élément de connexion sur un périphérique mobile

Lorsque vous créez un nouvel élément de connexion, Symantec pcAnywhere Mobile nomme l'élément **Nouvel hôte** à appeler. Vous pouvez renommer l'élément de connexion afin de mieux identifier l'hôte auquel vous vous connectez.

Pour renommer un élément de connexion sur un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, dans la liste des éléments de connexion, cliquez sur l'élément de connexion que vous souhaitez renommer et maintenez le bouton enfoncé.
- 2 Cliquez sur **Renommer/Déplacer**.
- 3 Dans le champ Nom, saisissez un nouveau nom.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Copie d'un élément de connexion sur un périphérique mobile

Vous pouvez créer un nouvel élément de connexion en copiant un élément de connexion existant présentant des paramètres semblables à ceux du nouvel élément à créer. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres de configuration du nouvel élément de connexion.

Pour copier un élément de connexion sur un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, dans la liste des éléments de connexion, cliquez sur l'élément de connexion que vous souhaitez supprimer et maintenez le bouton enfoncé.
- 2 Cliquez sur **Créer une copie**.
- 3 Renommez le nouvel élément de connexion.
- 4 Modifiez les paramètres de configuration appropriés.

Se reporter à ["Configuration d'un élément de connexion personnalisé sur un périphérique mobile"](#) à la page 317.

Organisation des éléments de connexion sur un périphérique mobile

Vous pouvez organiser vos éléments de connexion en dossiers ou sur des supports de stockage afin de faciliter leur repérage et leur gestion.

Pour organiser les éléments de connexion sur un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran principal de pcAnywhere Mobile, dans la liste des éléments de connexion, cliquez sur l'élément de connexion que vous souhaitez déplacer et maintenez le bouton enfoncé.
- 2 Cliquez sur **Renommer/Déplacer**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la liste Dossier, sélectionnez l'emplacement vers lequel vous voulez déplacer l'élément de connexion.
 - Dans la liste Emplacement, sélectionnez l'emplacement de stockage vers lequel vous voulez déplacer l'élément de connexion.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Suppression d'un élément de connexion sur un périphérique mobile

Lorsqu'un élément de connexion n'est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer de votre périphérique.

Pour supprimer un élément de connexion sur un périphérique mobile

- 1 Dans l'écran de pcAnywhere Mobile, dans la liste des éléments de connexion, cliquez sur l'élément de connexion que vous souhaitez supprimer et maintenez le bouton enfoncé.
- 2 Cliquez sur **Supprimer**.
- 3 Cliquez sur **Oui** pour confirmer.

A propos de la fermeture de Symantec pcAnywhere Mobile

Symantec pcAnywhere Mobile s'exécute en mémoire jusqu'à ce que vous arrêtez le programme. Vous devez fermer correctement pcAnywhere Mobile lorsque vous avez fini de travailler avec pour libérer de l'espace mémoire sur le périphérique. Vous devez fermer pcAnywhere Mobile afin de pouvoir désinstaller ou réinstaller le produit.

Avant de fermer pcAnywhere Mobile, vérifiez que vous avez terminé toutes les sessions pcAnywhere Mobile en cours d'exécution.

Se reporter à ["Arrêt d'une session mobile"](#) à la page 342.

Pour plus d'informations sur l'arrêt d'un programme qui s'exécute en mémoire, reportez-vous à la documentation de votre périphérique.

Gestion de Symantec pcAnywhere Gateway

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Symantec pcAnywhere Gateway](#)
- [Installation de Symantec pcAnywhere Gateway](#)
- [A propos du gestionnaire de passerelle](#)

A propos de Symantec pcAnywhere Gateway


Symantec pcAnywhere Gateway facilite la recherche des ordinateurs hôte situés derrière un pare-feu, un routeur ou tout autre périphérique NAT et la connexion à ces ordinateurs hôte.

Il détecte automatiquement les hôtes pcAnywhere s'exécutant sur le même sous-réseau que celui du service pcAnywhere Gateway. Vous pouvez élargir la recherche à des sous-réseaux. Symantec pcAnywhere Gateway autorise jusqu'à cinq sessions TCP/IP actives simultanément et une session modem.

Les utilisateurs distants peuvent se connecter à pcAnywhere Gateway, consulter les hôtes détectés par la passerelle, puis se connecter à un hôte disponible. Pour que les utilisateurs distants puissent se connecter aux ordinateurs hôte se trouvant derrière un périphérique NAT, vous devez ouvrir des ports sur le périphérique NAT pour permettre les connexions entrantes.

[Figure 14-1](#) affiche comment des connexions sont établies via pcAnywhere Gateway.

Figure 14-1 Fonctionnement des connexions via pcAnywhere Gateway



Se reporter à "[Modification des paramètres de port pour la passerelle pcAnywhere](#)" à la page 355.

Symantec pcAnywhere et Symantec pcAnywhere Gateway sont configurés par défaut pour utiliser les ports 5631 (TCP - port de données) et 5632 (UDP - port d'état). Si vous modifiez les numéros de ports par défaut utilisés pour les sessions passerelle ou par les sessions hôte pcAnywhere, les utilisateurs distants doivent modifier leurs paramètres de ports pcAnywhere pour refléter ces modifications. Si vous voulez exécuter une session passerelle et une session hôte pcAnywhere sur le même ordinateur, vous devez modifier les ports d'hôte et garder les ports par défaut pour la passerelle.

Installation de Symantec pcAnywhere Gateway

Vous devez disposer des droits d'administrateur sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer Symantec pcAnywhere Gateway. L'ordinateur doit également respecter la configuration minimale.

Se reporter à "[Configuration requise pour Symantec pcAnywhere](#)" à la page 56.

Pour installer Symantec pcAnywhere Gateway

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Dans la fenêtre Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Afficher les autres options d'installation**.

3 Cliquez sur **Installer Symantec pcAnywhere Gateway.**

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

4 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant.**

5 Acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant.**

6 Dans le panneau Dossier de destination, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour installer pcAnywhere Gateway dans le répertoire de programme par défaut, cliquez sur **Suivant**.
- Pour modifier le répertoire d'installation, cliquez sur **Modifier**.
 Dans l'écran Modifier le dossier de destination en cours, accédez à l'emplacement du dossier dans lequel vous voulez installer Symantec pcAnywhere Gateway, puis cliquez sur **OK**. Ensuite, dans l'écran Dossier de destination, cliquez sur **Suivant**.

7 Dans l'écran Sécurité de la passerelle, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour affecter un mot de passe aux sessions pcAnywhere Gateway, cochez Exiger un mot de passe pour se connecter à la passerelle, puis, dans les zones du mot de passe et de la confirmation du mot de passe, tapez le mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si vous ne souhaitez pas affecter un mot de passe, désactivez Exiger un mot de passe pour se connecter à la passerelle, puis cliquez sur **Suivant**.
 Vous pouvez affecter un mot de passe utilisateur après l'installation.

8 L'icône de Symantec pcAnywhere Gateway est placée sur le bureau par défaut. Si vous ne voulez pas ce raccourci sur votre bureau, dans le panneau L'installation du programme peut commencer, sous le raccourci Bureau, supprimez la coche **Symantec pcAnywhere Gateway.**

9 Par défaut, le service Symantec pcAnywhere Gateway démarre automatiquement. Si vous ne voulez pas que le service Symantec pcAnywhere Gateway démarre automatiquement, supprimez la coche **Démarrer le service Symantec pcAnywhere Gateway.**

10 Quand vous êtes prêt à commencer l'installation, cliquez sur **Installer.**


11 Cliquez sur **Terminer lorsque l'installation est terminée.**

A propos du gestionnaire de passerelle

Au démarrage du service Symantec pcAnywhere Gateway, celui-ci détecte automatiquement les hôtes pcAnywhere s'exécutant sur le sous-réseau local. Le volet droit de la fenêtre du gestionnaire de passerelle répertorie toutes les sessions actives en cours sur la passerelle. S'il n'y a aucune session active, le volet droit est vide.

Figure 14-2 illustre la fenêtre du gestionnaire de passerelle.

Figure 14-2 Fenêtre du gestionnaire de passerelle



Démarrage de pcAnywhere Gateway

Par défaut, Symantec pcAnywhere Gateway est installé dans le dossier Program Files de Windows. Pendant l'installation, pcAnywhere Gateway peut placer une icône de programme sur le bureau Windows, qui permettra d'ouvrir le programme. Vous pouvez également ouvrir pcAnywhere Gateway à partir du menu Démarrer de Windows.

Si vous activez le pare-feu Windows pendant que le service passerelle est en cours d'exécution, vous devez arrêter ce dernier et le redémarrer.

Pour démarrer pcAnywhere Gateway

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre des tâches de Windows Vista/2008 Server, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Symantec > Symantec pcAnywhere Gateway**.
 - Sur le bureau de Windows XP/2003 Server/2000, cliquez deux fois sur **Passerelle Symantec pcAnywhere**.
 - Sur la barre des tâches de Windows XP/2003 Server/2000, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Symantec > Symantec pcAnywhere Gateway**.
 - Dans la barre des tâches système de Windows, cliquez deux fois sur l'icône de **Symantec pcAnywhere Gateway**.
Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

Modification des paramètres de lancement pour la passerelle pcAnywhere

Le service Symantec pcAnywhere Gateway est configuré pour démarrer automatiquement au moment du démarrage de Windows. L'icône de la passerelle pcAnywhere apparaît automatiquement dans la barre des tâches système de Windows au démarrage de Windows. Vous pouvez modifier ces paramètres.

Pour modifier les paramètres de lancement pour la passerelle pcAnywhere

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Général, sélectionnez l'une des options suivantes :

Lancer avec Windows	Démarre le service Symantec pcAnywhere Gateway au moment du démarrage de Windows.
Afficher l'icône de passerelle dans la barre des tâches	Ajoute l'icône de la passerelle pcAnywhere à la barre des tâches système de Windows au démarrage de Windows.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Modification du nom utilisé par la passerelle

La passerelle Symantec pcAnywhere utilise le nom d'ordinateur Windows pour identifier la passerelle dans la liste d'hôtes. Vous pouvez modifier le nom que la passerelle utilise de sorte que les utilisateurs distants puissent facilement identifier la passerelle. Ce paramètre n'affecte pas le nom d'ordinateur que vous définissez dans Windows.

Pour modifier le nom utilisé par la passerelle

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Général, cliquez sur **Défini par l'utilisateur**.
- 3 Dans la zone Défini par l'utilisateur, saisissez le nouveau nom.

Les noms d'utilisateur vides ne sont pas autorisés.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Vous devez redémarrer le service de passerelle avant que les utilisateurs distants voient le nouveau nom.

Masquage de la passerelle des résultats de la recherche

La passerelle Symantec pcAnywhere affiche le nom de la passerelle dans les résultats de recherche réseau afin que les utilisateurs distants puissent facilement le repérer. Pour plus de sécurité, vous pouvez masquer l'ordinateur passerelle dans les résultats de recherche réseau.

Pour masquer la passerelle des résultats de la recherche

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Sécurité, désactivez **Afficher la passerelle dans les résultats de recherche TCP/IP**.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Vous devez redémarrer le service de passerelle pour que cette modification soit prise en charge.

Sécurisation de la passerelle

Vous pouvez sécuriser la passerelle en demandant un mot de passe aux utilisateurs distants à chaque fois qu'ils accèdent à la passerelle. Vous pouvez également affecter un mot de passe administrateur pour l'accès au gestionnaire de passerelle, afin de sécuriser les paramètres de configuration.

Pour créer un mot de passe pour les sessions distantes

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Sécurité, cochez **Exiger un mot de passe pour se connecter à la passerelle**.
- 3 Dans la zone Mot de passe, saisissez le mot de passe.
- 4 Dans la zone Confirmer le mot de passe, ressaisissez le mot de passe.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Pour créer un mot de passe administrateur pour le gestionnaire de passerelle

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Sécurité, cochez **Exiger un mot de passe pour ouvrir le Gestionnaire de passerelle**.
- 3 Dans la zone Mot de passe, saisissez le mot de passe.
- 4 Dans la zone Confirmer le mot de passe, ressaisissez le mot de passe.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Contrôle des événements dans la passerelle pcAnywhere

Vous pouvez contrôler les événements suivants :

- Quand le service Symantec pcAnywhere Gateway a démarré.
- Si une connexion est bloquée parce que cinq sessions sont déjà actives.
- Si un utilisateur distant a échoué à fournir le mot de passe correct plus de trois fois.

- Quand le service Symantec pcAnywhere Gateway est arrêté.

Journalisation d'événements dans la passerelle pcAnywhere

Vous pouvez envoyer à l'Observateur d'événements Windows des informations sur les événements qui se sont produits pendant une session.

Vous pouvez consigner les informations d'événements sur un autre ordinateur de manière à ce que d'autres puissent accéder à ces informations. Vous pouvez protéger les fichiers en envoyant les fichiers journaux sur un serveur centralisé et sécurisé.

Pour plus d'informations sur l'Observateur d'événements Windows, consultez votre documentation Windows.

Pour consigner des événements dans l'Observateur d'événements Windows local

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Sécurité, cochez **Activer la consignation dans l'Observateur d'événements Windows**.
- 3 Cochez **Consigner dans l'Observateur d'événements sur cet ordinateur**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Pour consigner les événements sur un serveur central

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Sécurité, cochez **Activer la consignation dans l'Observateur d'événements Windows**.
- 3 Cochez **Consigner dans l'Observateur d'événements sur un autre ordinateur**.
- 4 Dans la zone Chemin d'accès, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement sur l'ordinateur sur lequel vous voulez générer le fichier journal.
- 5 Pour spécifier les informations d'authentification requises pour accéder à cet ordinateur, cliquez sur **Avancé**.

- 6 Dans la boîte de dialogue Informations d'authentification, dans la zone Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur.
- 7 Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
- 8 Si vous êtes affecté à un domaine, dans la zone Domaine, spécifiez votre domaine.
- 9 Cliquez sur **OK**.
- 10 Dans la fenêtre Préférences, cliquez sur **OK**.

Modification des paramètres de port pour la passerelle pcAnywhere

Symantec pcAnywhere Gateway est configuré par défaut pour utiliser les ports 5631 (TCP - port de données) et 5632 (UDP - port d'état). Si vous modifiez les paramètres de port pour la passerelle, vous devez également modifier les paramètres de port pour chaque ordinateur hôte que vous voulez que la passerelle découvre. Les utilisateurs distants qui veulent se connecter au travers de la passerelle doivent également modifier leurs paramètres de port de pcAnywhere afin qu'ils correspondent.

Si vous utilisez un périphérique NAT pour gérer les connexions, vous devez ouvrir les ports sur le périphérique NAT pour autoriser les connexions pcAnywhere entrantes. Le paramétrage des ports de votre périphérique NAT doit correspondre au paramétrage des ports de Symantec pcAnywhere Gateway.

Pour plus d'informations sur l'ouverture des ports sur votre périphérique NAT, reportez-vous à sa documentation.

Pour modifier les paramètres de port pour la passerelle pcAnywhere

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Connectivité, dans Liste de périphériques, cochez l'option **TCP/IP**.

La passerelle Symantec pcAnywhere prend en charge les connexions TCP/IP et les connexions de modem. La passerelle Symantec pcAnywhere détecte automatiquement les périphériques de connexion qui sont disponibles sur votre ordinateur.
- 3 Cliquez sur **Détails**.
- 4 Pour modifier le paramètre Port de données, dans la fenêtre Paramètres de port, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier le numéro de port, dans la zone Port de données, tapez un nouveau numéro de port.
 - Pour réinitialiser le numéro de port au port par défaut, cliquez sur **Rétablir param. par défaut.**
- 5 Pour modifier le paramètre Port d'état, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier le numéro de port, dans la zone Port d'état, tapez un nouveau numéro de port.
 - Pour réinitialiser le numéro de port au port par défaut, cliquez sur **Rétablir param. par défaut.**
- 6 Cliquez sur **OK**.

Configuration de pcAnywhere Gateway pour qu'il autorise les connexions modem entrantes

Vous pouvez configurer Symantec pcAnywhere Gateway pour attendre les connexions modem entrantes si un modem est installé et configuré sur l'ordinateur sur lequel Symantec pcAnywhere Gateway est installé. Symantec pcAnywhere Gateway autorise uniquement les connexions modem entrantes. Vous ne pouvez avoir qu'une seule session modem active à la fois.

Pour configurer pcAnywhere Gateway pour qu'il autorise les connexions modem entrantes

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Connectivité, sélectionnez le nom du modem dans la liste des périphériques.
- 3 Pour afficher ou modifier les préférences pour votre modem, cliquez sur **Détails**.

Sélectionnez les options que vous voulez utiliser, et puis cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la fenêtre Préférences, cliquez sur **OK**.

Choisir comment pcAnywhere Gateway détecte les hôtes

Vous pouvez choisir le paramètre de Niveau de trafic UDP utilisé par pcAnywhere Gateway pour rechercher les hôtes.

Pour choisir comment pcAnywhere Gateway détecte les hôtes

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Connectivité, dans la liste option Niveau de trafic UDP pour la recherche des hôtes, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Rafale
 - Diffusion
- 3 Cliquez sur **OK**.

Ajout ou suppression d'un sous-réseau pour des recherches d'hôtes dans la passerelle pcAnywhere

Si vous avez des ordinateurs hôte pcAnywhere sur plusieurs sous-réseaux, vous pouvez ajouter ces sous-réseaux à Symantec pcAnywhere Gateway afin que les utilisateurs distants puisse s'y connecter. Vous pouvez également supprimer de Symantec pcAnywhere Gateway les sous-réseaux inutiles.

Pour ajouter un sous-réseau aux recherches d'hôtes

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Connectivité, sous Sous-réseaux de recherche d'hôtes, saisissez l'adresse IP du sous-réseau à ajouter.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Pour supprimer un sous-réseau des recherches d'hôtes

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Connectivité, sous Sous-réseaux de recherche d'hôtes, saisissez l'adresse IP du sous-réseau à supprimer.
- 3 Cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Rattachement d'une passerelle à un serveur d'accès

Si votre environnement d'accès à distance inclut Symantec pcAnywhere Access Server, vous pouvez configurer la passerelle pcAnywhere afin qu'elle se rattache au serveur d'accès. Les utilisateurs distants qui se connectent au serveur d'accès peuvent voir la passerelle et se connecter à un hôte disponible.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de mise en oeuvre de Symantec pcAnywhere Access Server*.

Pour rattacher une passerelle à un serveur d'accès

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, dans le menu Edition cliquez sur **Préférences**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.
- 2 Dans la fenêtre Préférences, sur l'onglet Serveur d'accès, cochez **Se rattacher à un serveur d'accès**.
- 3 Dans la zone Nom ou adresse IP, saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur d'accès.
- 4 Dans la zone Mot de passe, saisissez le mot de passe.
- 5 Si vous vous connectez à un groupe configuré sur le serveur d'accès, cochez **Se connecter à un groupe**.
- 6 Dans la zone du nom du groupe, saisissez le nom du groupe.
- 7 Dans la zone du mot de passe du groupe, saisissez le mot de passe approprié.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Arrêt d'une session pcAnywhere Gateway

Vous pouvez interrompre une session active pour bloquer un accès non autorisé, pour libérer des ressources ou sur demande d'un utilisateur distant. Les utilisateurs distants ne sont pas prévenus avant l'arrêt de la session.

Pour arrêter une session pcAnywhere Gateway

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, sélectionnez la session active à arrêter.
- 2 Dans la barre de navigation gauche, sous Actions, cliquez sur **Terminer la session**.
- 3 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Arrêt du service pcAnywhere Gateway

Vous pouvez arrêter le service Symantec pcAnywhere Gateway. Cette action empêche les utilisateurs distants de se connecter aux ordinateurs hôte par l'intermédiaire de la passerelle. Toutes les sessions actives sont automatiquement arrêtées. Les utilisateurs distants ne sont pas prévenus avant l'arrêt de la session.

Pour arrêter le service pcAnywhere Gateway

- 1 Dans la fenêtre du gestionnaire de passerelle, sous Actions, cliquez sur **Arrêter la passerelle**.
- 2 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Dans Windows Vista/2008 Server, le système d'exploitation peut vous inviter à approuver cette action. Vous ne recevez pas cette invite si vous êtes connecté au compte administrateur intégré.

Index

A

- Accueil, onglet
 - à propos de 46
 - fermeture lors la connexion 39
- Actions, zone
 - à propos de 37
 - personnalisation des options 38
- Activer le stylet 148
- adaptateurs 81
- adresse IP
 - comprendre 24
 - masquer dans les résultats de recherche 234
 - pour la conférence 98
 - recherche 129
- adresses de classe D 98
- ADSL 24
- animation 96
- appel en attente 84
- applet 291
- archives 269
- arrière-plan échiquier 143
- aspiration 99, 148
- Assistant Connexion
 - à propos de 33, 40
 - autorisation de connexions 75
 - configuration
 - distant 40
 - hôte 40
 - connexion à un autre ordinateur 104
- assistants
 - chiffrement par clé publique 252
 - configuration d'éléments de connexion distante 40
 - configuration d'éléments de connexion hôte 75
 - démarrage de connexions 33, 40
- authentification
 - à propos de 227
 - appelant 228
 - dans pcAnywhere Mobile 319
 - FTP 231
 - HTTP 231

- HTTPS 231
- NT 230
- par serveur d'annuaire 229
- SecurID 230
- utilisation de Web Remote 295
- Windows 230

- authentification Active Directory Service 229
- authentification ADS 229
- authentification FTP 231
- authentification HTTP 231
- authentification HTTPS 231
- authentification NT 230
- authentification PAM 160
- authentification secondaire 227
- authentification Windows 230
- automatisation OLE 63

B

- bande passante
 - modification des vitesses de connexion 121
- bande passante élevée 142
- bande passante faible 142
- barre de navigation
 - Gestionnaire de sessions
 - masquage d'options 48
 - restauration d'options 48
 - Gestionnaire pcAnywhere
 - masquage d'options 38
 - restauration d'options 38
- barres de navigation
 - affichage 49
 - masquer 49
 - redimensionnement 48
- bitmaps 145, 333

C

- câbles null-modem 85, 117
- CAPI 52
- captures d'écran 274
- carte à puce 127, 229
- cartes réseau 81

- certificats 249
- chiffrement
 - à propos de 242
 - avec Web Remote 296
 - Chiffrement pcAnywhere 245, 296
 - compromis de performances 244
 - configuration 298
 - connexion avec un chiffrement différent 297
 - dans pcAnywhere Mobile 321
 - niveaux de chiffrement 245
 - par clé publique
 - à propos de 244
 - certificats 249-250
 - certificats numériques 251
 - configuration 248, 252
 - magasin de certificats 250
 - pendant les sessions de Connexion rapide 130
 - symétrique 296
 - comprendre 243
 - configuration 246
- chiffrement AES 242
- chiffrement par clé publique
 - à propos de 244
 - certificats
 - certificats numériques 251
 - création 249
 - repérage 250
 - configuration 248, 252
 - configurer sur Vista 249
 - magasin de certificats 250
- Chiffrement pcAnywhere 296
- chiffrement symétrique
 - à propos de 243
 - configuration 246
- clichés 139
- clonage
 - dossiers 199
 - explication 199
 - préparation 192
- ColorScale 142, 304
- commandes DOS 173, 341
- Common ISDN Application Programming Interface. *Se reporter à* CAPI
- compression 194
- compression de fichier 194
- comptes d'appelant
 - durées maximales 238
 - protection par mot de passe 254
 - restriction des plages horaires de connexion 239
 - spécification des droits 237
- conférences
 - à propos de 97
 - configuration d'adresses IP de classeD 98
 - démarrage 98
 - spécification des adresses IP 98
 - utilisation de routeurs 98
- configuration requise
 - CrossPlatform 59
 - hôte léger Linux 57
 - hôte léger Windows 56
 - pcAnywhere Gateway 58
 - pcAnywhere Mobile 309
 - pcAnywhere Web Remote 58
 - Symantec pcAnywhere 56
- conformité FIPS 140-2 242
- Connexion rapide 128
- connexions 299
 - à propos de 41, 43
 - Assistant Connexion 40
 - blocage 239
 - depuis pcAnywhere Mobile 326
 - Historique 43
 - hôte léger 150
 - mode de démarrage 43
 - sur pcAnywhere Mobile 316
 - via un navigateur Web 299
- connexions directes
 - configuration
 - distant 117
 - hôte 85
 - personnalisation 53
- connexions distantes
 - configuration
 - à l'aide de l'assistant 35
 - à l'aide des propriétés avancées 107
 - récapitulatif des onglets d'options 107
 - réseau 109
 - sélection de types de périphérique 108
 - utilisation de pcAnywhere Mobile 307
 - utilisation de Web Remote 291
 - utiliser pcAnywhere CrossPlatform 275
- connexions hôte
 - configuration
 - à l'aide d'un assistant 75
 - à l'aide des propriétés avancées 77
 - options de fin de session 88
 - utiliser pcAnywhere CrossPlatform 280
 - sélection de types de périphérique 79

- utilisation de pcAnywhere Mobile 316
 - via Web Remote 299
- connexions Internet 23
- Connexions Linux 291
- connexions NetBIOS
 - configuration pour l'hôte 80
 - distant 109
- connexions par modem
 - configuration
 - distant 113
 - propriétés de numérotation 114–115
 - modification du nombre de sonneries 84
 - personnalisation 51
 - rétro-appel de l'ordinateur distant 235
- connexions réseau
 - configuration
 - distant 109
 - hôte 80
 - pare-feu 25, 110
 - personnalisation
 - numéros de ports 82
 - plages de ports 111
 - personnalisation des numéros de ports 112
 - recherche d'hôtes 129
 - sélection d'une carte réseau 81
- connexions RNIS 84, 116
- connexions série 85
- connexions SPX
 - distant 109
 - hôte 80
- connexions TAPI 113
- connexions TCP/IP
 - configuration pour l'hôte 80
 - distant 109
- consignation des événements
 - comprendre 261
 - configuration 263
 - consignation des événements dans l'Observateur d'événements Windows 265
 - envoi vers un serveur central 266
 - génération de rapports 268
- contrôle d'erreur 54
- contrôle de flux 54
- couleurs d'arrière-plan 143
- courrier 136

D

- délais 234, 242
- délais d'inactivité 242

- demandes de confirmation 234
- déploiement d'hôte 136
- Déploiement et connexion rapides
 - à propos de 150
 - configuration
 - Options de Secure Shell 162
 - Options de Telnet 162
 - Propriétés d'hôte de Linux 158
 - Propriétés d'hôte de Mac OS X 158
 - Propriétés de l'hôte léger Windows 154
 - modification des propriétés de l'hôte 164
 - reconnexion à un hôte 163
 - utilisation dans WinPE 165
- Désactiver 149
- détection de porteuse 54
- disque partagé 150
- dossiers
 - ajout 191
 - changement de nom 191
 - clonage 199
 - comparaison 192
 - création 207
 - sélection des options de remplacement 193
 - suppression 191
 - synchronisation 198, 208
- droits d'appelant 237
- droits d'utilisateur 60
- DSL 24
- durées maximales 238–239

E

- écran de l'hôte
 - faire correspondre à celui de l'ordinateur distant 141
 - synchronisation de fenêtre 141
- écran vide 142
- Editeur de registre 177
- élément de connexion Direct
 - distant 104
 - hôte 74
- élément de connexion Modem
 - distant 104
 - hôte 75
- élément de connexion Réseau, câble, DSL
 - distant 105
 - hôte 75
- élément de connexion Transfert de fichiers 104

éléments de connexion

création

- à l'aide de l'Assistant 40
- dans pcAnywhere Mobile 317
- distant 104
- hôte 74

enregistrement

- distant 103
- hôte 74

protection par mot de passe 254

utilisation d'éléments préconfigurés

- distant 104
- hôte 74

éléments de connexion distante

configuration d'un mode de démarrage 45

création

- à l'aide de l'Assistant 105
- à l'aide des propriétés avancées 107

utilisation d'éléments préconfigurés 104–105

éléments de connexion hôte

configuration

- options de démarrage de l'hôte 86

création

- à l'aide de l'Assistant 75
- à l'aide des propriétés avancées 77

utilisation d'éléments préconfigurés 74–75

emplacement des fichiers

éléments de connexion distante 103

éléments de connexion hôte 74

fichiers programme de Symantec

pcAnywhere 69

programme pcAnywhere Mobile 311

enregistrer la conversation 99, 147

Environnement de préinstallation de Microsoft

Windows (WinPE) 165

envoyer un fichier 136

ezScroll 288, 302, 304, 330

ezZoom 330

F

Favoris

- distant 103
- hôte 74

fenêtre d'état de l'hôte 87

fichier LisezMoi 55

fichiers

- changement de nom 191, 206
- comparaison 192
- copie 204

déplacement 204

sélection des options de remplacement 193

suppression 191, 205

synchronisation 199

fichiers .bhf 74

fichiers .chf 103

fichiers .csv 269

fichiers .log 269

fichiers .rcd 271, 273

fichiers .txt 269

fichiers de cache 28

fichiers de file d'attente de commandes

ajout d'éléments distant 210

ajout de commandes 204

ajout de dossiers 191

changement de nom de dossiers 191

changement de nom des fichiers 191

enregistrement 219

exécution 220

réorganisation des opérations 209

sélection des options de fin de session 213

sélection des options de gestion de fichiers 211

suppression de dossiers 191

suppression de fichiers 191

fichiers journaux

archivage 269

génération 263

fichiers système 176

File d'attente de commandes 201

FIPS (Federal Information Processing Standards) 243

G

Gestionnaire de fichiers 187

Gestionnaire de session

barre de navigation

affichage 49

redimensionnement 48

couleurs d'arrière-plan 143

personnalisation des options de la barre de

navigation 47

téléintervention 138

vue à onglets 46

Gestionnaire de sessions

à propos de 45

Gestionnaire des tâches 171, 335

Gestionnaire pcAnywhere

fermeture lors la connexion 39

personnalisation des options de la barre de navigation 38

- Vue avancée 36
- Vue de base 32

guides 30

H

haut débit 24

Historique 43, 74

hôte

- méthodes de connexion 299
- recherche sur un réseau 300
- redémarrage 303

hôte léger, configuration requise

- Linux 57
- Mac OS X 57
- Windows 56

I

icône animée 96

icône hôte 96

images 145

impression à distance 145

imprimantes 145

indexation

- dossiers 189
- fichiers 189
- par caractère générique 189

informations d'authentification racine 159

installation

- configuration requise 56
- désinstallation de Symantec pcAnywhere 71
- droits d'utilisateur 60
- modification des paramètres 69
- options 61
- pcAnywhere Mobile 309–310
- préparation 55
- produit complet 66
- programme d'installation 68
- sur des versions précédentes 65
- versions personnalisées 67

installations par paquet 67

installations personnalisées 64

invitation hôte 95, 135

Invite de commande 173

invite de commande 341

J

journal des événements 178, 354

journaux d'activités 268

L

lecteur partagé 92

lecteurs de disques 92, 149

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 129, 229

lignes de commande 208

Linux

- déploiement d'hôte 159
- options de sécurité 163

liste d'exclusions 174, 342

LiveUpdate 71

M

Mac OS X

- déploiement d'hôte 159
- options de sécurité 163

Mac OS X, connexions 291

magasin de certificats 250

menu en session de l'hôte 96

Microsoft Active Directory Services (ADS) 229, 295

Microsoft LDAP 229

Microsoft SMS (Systems Management Server) 63

migration 65

miniature 49

mise hors tension 237

mise à jour logicielles 71

modem téléphonique. Voir TAPI 83

modems câble 24

module de chiffrement Symantec 242

modules enfichables de gestion de politique 63

moniteurs multiples 91, 140

mots de passe

- protection des éléments de connexion 254
- utilisation pour les comptes d'appelant 254

multidiffusion. *Se reporter à* conférences

N

NIST (National Institute of Standards and Technology) 243

nom d'ordinateur

- pour des passerelles 352

nombre de sonneries 84

noms d'hôte

- masquer 234
- personnalisation 92
- spécification 92

Novell Directory Services (NDS) 295

numéro de série 298

O

- objet distant. *Se reporter à* fichiers d'éléments de connexion
- objet hôte. *Se reporter à* fichiers d'éléments de connexion
- Open Directory 160
- options de démarrage 86
- options en session 303
- options globales 49
- ordinateur distant
 - personnalisation des numéros de ports 112
 - rôle 23
- ordinateur hôte
 - arrêt 180, 339
 - blocage des connexions 239
 - exécution en tant que service 86
 - fermeture de la session de l'utilisateur 181, 338
 - personnalisation des numéros de ports 82
 - recherche dans un annuaire LDAP 132
 - recherche par sous-réseau 131
 - recherche sur un réseau 129, 300
 - redémarrage 180, 303, 339
 - rôle 23
 - spécification du nom de l'hôte 92
 - verrouillage 181, 338
 - verrouillage au démarrage 87
- outil d'évaluation d'hôtes 255
- Outil de déploiement de paquet 64
- outil de déploiement Web 64
- ouverture de session
 - automatique 123
 - configuration pour la télégestion 184
 - limitation du délai 233
 - limitation du nombre 233
 - remplacement des informations
 - d'authentification préconfigurées 184
 - sécurisation 232

P

- panneau blanc 100, 148
- Panneau de contrôle de visualisation 273
- paquets d'installation 55
- paramètres d'affichage 138, 140
- paramètres de port
 - dans la passerelle pcAnywhere 355
 - dans Web Remote 299
 - distant 112
 - personnalisation
 - hôte 82

- plages de ports 111
- paramètres de sous-réseau
 - dans la passerelle pcAnywhere 357
- pare-feu 25, 110–111
- parité 54
- passerelle
 - arrêt du service 359
- Passerelle pcAnywhere
 - configurer des connexions de modem 356
 - connexions 119
 - consignation des événements 354
 - création de mots de passe 353
 - détection d'hôtes 356
 - masquer des résultats de la recherche 352
 - modification des paramètres de ports 355
 - paramètres de démarrage 351
 - paramètres de sous-réseau 357
 - personnaliser le nom d'ordinateur 352
 - rattachement à un serveur d'accès 358
 - sécurisation 353
- pcAnywhere CrossPlatform. *Se reporter à* pcAnywhere CrossPlatform
 - à propos de 275
 - affichage des sessions 283
 - amélioration des performances 287
 - arrêt de sessions 289
 - chiffrement 281
 - connexions 280
 - fichiers de connexion 289
 - installer sur Linux 277
 - installer sur MAC OS X 278
 - installer sur Windows 276
 - sérialisation des connexions 282
 - transférer des fichiers 286
- pcAnywhere Gateway
 - à propos de 347
 - arrêt de sessions 359
 - fenêtre principale 350
 - installation 348
- pcAnywhere Mobile
 - à propos de 307
 - ajout d'adresses de sous-réseau 325
 - amélioration des performances 332
 - arrêt de sessions 342
 - chiffrement des sessions 321
 - configuration requise 309
 - Connexion rapide 326
 - connexions 316, 326
 - démarrage 315

- désinstallation 314
- éléments de connexion
 - configuration 317
 - gestion 342
- fermeture 344
- informations d'identification 319
- installation 310
- mise à niveau 310
- modification des ports de l'hôte 324
- navigation 329
- obtention d'aide 308
- préférences 331
- performances
 - amélioration 26, 49, 332
 - dans pcAnywhere CrossPlatform 287
 - modification des paramètres 122
 - vidéo 304
- performances vidéo 142, 304
- périphériques de connexion
 - distant 108
 - hôte 79
- port d'état 82
- port LPT 53
- ports COM 53, 85, 117
- ports de données 82
- ports parallèles 53
- ports série 53, 117
- préférences
 - définition pour le transfert de fichiers 192
 - modification
 - en session 140
 - globale 49
 - pcAnywhere Mobile 331
- presse-papiers 145, 286, 303, 333
- privileges 237
- privileges d'accès 237
- procédures de préinstallation 55
- processus
 - arrêt 337
 - consultation ou modification 172
 - démarrage 337
- propriétés de numérotation 114–115

R

- rapports 268
- rapports d'activités 268
- recherches UDP 129
- redimensionnement de l'écran 139, 302, 331

- Réseau numérique à intégration de services.. *Se reporter à* connexions RNIS
- réseau privé virtuel (VPN) 26, 80, 110
- rétro-appel 235
- routeurs
 - conférence 98
 - réseaux domestiques 24

S

- Samba 159
- schémas génériques 189
- Secure Shell (SSH) 162
- SecurID, authentification 230
- sécurisation de la connexion 295
- sécurité
 - compréhension des compromis de
 - performances 244
 - évaluation sur l'hôte 255
 - protection des comptes d'appelant 254
 - protection des éléments de connexion 254
- sécurité de session 295
- sélection d'écran 143
- serveur d'accès pcAnywhere 119
- services
 - affichage 175–176
 - démarrage ou arrêt 175
 - modification des propriétés de connexion 176
 - modification du mode de démarrage 175
- services d'accès distant (RAS) 80, 110
- services d'annuaire
 - distant 119
 - hôte 91
- services d'accès distant (RAS) 26
- session de téléintervention
 - arrêt 305
 - connexion à un hôte 299
 - télégestion 301
- sessions 93, 125
 - Voir aussi* sessions distantes
 - Voir aussi* sessions hôte
 - arrêt à partir de l'hôte 101
 - arrêt à partir de l'ordinateur distant 150
 - enregistrement 271
 - lecture 274
- sessions de dialogue 99, 147
- sessions de file d'attente de commandes
 - arrêt de l'ordinateur hôte 216
 - déconnexion automatique 213
 - fermeture de la session de l'utilisateur 215

- lancement à partir de pcAnywhere 221
 - planification automatique 223
 - redémarrage de l'ordinateur hôte 216
 - réorganisation des opérations 219
 - suppression d'opérations 218
 - suspendre 218
 - verrouillage de l'ordinateur hôte 215
 - sessions distantes
 - arrêt 150, 186
 - attente de connexion hôte 126
 - connexion automatique 123
 - démarrage 125
 - dialogue 99, 147
 - en utilisant la fonction Connexion rapide 128
 - enregistrement 271
 - impression de fichiers 145
 - lecture 274
 - mode de démarrage 43
 - modification des paramètres d'affichage 140
 - reconnexion automatique 124
 - via Internet 23
 - sessions hôte
 - affichage des informations sur la connexion 96
 - appel d'un ordinateur distant 94
 - arrêt
 - anormal 90
 - en toute sécurité 88
 - méthode 101
 - attente de connexion 94
 - conférence 97
 - configuration
 - mode de démarrage 43
 - options de démarrage 86
 - délai d'expiration 242
 - démarrage
 - automatiquement 87
 - méthode 93
 - dialogue 99, 147
 - durées maximales 238
 - enregistrement 272
 - lecture 274
 - optimisation des performances 87
 - redimensionnement de l'écran 139
 - réduction 87
 - sécurisation 232
 - verrouillage du clavier 142
 - via Internet 23
 - Simple Network Management Protocol (SNMP) 262
 - site Web, Symantec 30
 - sous-réseau
 - recherche d'hôtes
 - en utilisant la fonction Connexion rapide 129
 - via Web Remote 300
 - SpeedSend 194
 - superviseur, privilèges 237
 - surbrillance 99, 148
 - Symantec Packager 55
 - Symantec pcAnywhere
 - chiffrement 245
 - démarrage 69
 - désinstallation 71
 - fichier journal 263
 - fichiers programme 69
 - outils
 - Traitement du journal d'activités 268
 - utilisation de l'outil d'évaluation d'hôtes 255
 - principaux composants 21
 - récupération de mises à jour 71
 - Symantec pcAnywhere Gateway. *Se reporter à* pcAnywhere Gateway
 - Symantec pcAnywhere Mobile. *Se reporter à* pcAnywhere Mobile
 - Symantec pcAnywhere Web Remote. *Se reporter à* Web Remote
 - synchronisation
 - de dossiers 198
 - indexation 189
 - par type de fichier 199
 - préparation 192
 - synchronisation de fenêtre 141
- ## T
- télégestion
 - à propos de 167, 334
 - affichage
 - fichiers système 176
 - Gestionnaire des tâches 171, 335
 - journal des événements 178
 - services 175
 - arrêt de l'ordinateur hôte 180, 339
 - commandes non prises en charge 173, 341
 - configuration des informations
 - d'authentification 184
 - configuration logicielle requise 167, 334
 - désinstallation de programmes 179
 - droits d'utilisateur 168, 334

- Élément de connexion 105
- en utilisant la fonction Connexion rapide 128
- envoi de commandes à plusieurs ordinateurs 183
- envoi de commandes DOS 173, 341
- fermeture de la session de l'utilisateur 181, 338
- modification du registre système 177
- présentation 44
- redémarrage de l'ordinateur hôte 180, 339
- verrouillage de l'ordinateur hôte 181, 338
- téléintervention
 - définition 44
 - démarrage 125
- Telephony API. Voir TAPI 83
- Telnet 162
- transfert de fichiers
 - affichage de la file d'attente de commandes 197
 - annulation 196
 - dans pcAnywhere CrossPlatform 286
 - emplacement de démarrage 193
 - en utilisant la fonction Connexion rapide 128
 - indexation
 - dossiers 189
 - fichiers 189
 - par caractère générique 189
 - performances 194
 - préférences 192
 - suspendre 196
 - transférer des fichiers 195

U

- utilisateurs limités 60
- utilitaire d'administration de Symantec
 - LiveUpdate 63

V

- verrouillage de la souris 140, 241
- verrouillage du clavier 140, 142, 241
- Vue avancée 36

W

- Web Remote
 - à propos de 291
 - compatibilité de chiffrement 297
 - configuration 292
 - configuration du chiffrement 296
 - connexion à un hôte 299
 - démarrage 293

- modification des paramètres de ports 299
- recherche d'hôtes 300
- saisie d'un numéro de série 298
- sécurisation des sessions 295
- systèmes d'exploitation pris en charge 291
- tâches pendant une session 301
- utilisation de l'authentification 295

Z

- zones du bureau 141